Documentation Docker engine

Retour à toute les documentations

Règles

- "Saisie utilisateur"
- 'Elément cliquable/sélectionnable'
- Nom de fichier, dossier ou autre
- <Élément à remplacer>

lien, raccourci clavier et phrase de demande de saisie

commande, extrait code et extrait de fichier

Table des matières

- · Documentation Docker engine
 - Règles
 - o Table des matières
 - Sources
 - Introduction
 - o Installation de Docker engine sur Ubuntu 24.XX
 - o créer votre premier conteneur Docker

Sources

- Documentation officiel d'installation de Docker engine
- Documentation officiel de post installation de Docker engine

Introduction

- **Docker engine :** Docker engine est un logiciel qui permet de créer, de déployer et de gérer des conteneurs. Les conteneurs sont des environnements isolés qui contiennent tout le nécessaire pour exécuter une application, y compris le code, les bibliothèques système, les outils système et les fichiers système.
- **Docker desktop**: Docker desktop est une interface graphique optionnel pour Docker engine. Lors de l'installation de docker desktop docker engine est automatiquement installée.
 - Si vous voulez installer docker desktop, vous pouvez suivre la documentation officiel d'installation de Docker desktop.

Installation de Docker engine sur Ubuntu 24.XX

• Pour commencer désinstaller les anciennes versions de Docker

```
for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done
```

• Mettre à jour le gestionnaire de paquet

```
sudo apt update
```

• Installer curl et ca-certificates

```
sudo apt install curl ca-certificates
```

• Créer le répertoire /etc/apt/keyrings avec les permissions 0755

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

• Télécharger la clé GPG de Docker

```
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
```

• Changer les permissions de la clé GPG

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

• Ajouter le dépôt Docker à Apt sources

```
echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}") stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
```

• Installer Docker engine

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

• Créer un groupe docker

```
sudo groupadd docker
```

• Ajouter votre utilisateur au groupe docker

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

• Mettre à jour les permissions du groupe docker

```
newgrp docker
```

Tester l'installation de Docker engine

```
docker run hello-world
```

Réponse attendue :

```
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:

1. The Docker client contacted the Docker daemon.

2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub. (amd64)

3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the executable that produces the output you are currently reading.

4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID: https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
```

https://docs.docker.com/get-started/

https://docs.docker.com/get-started/workshop/