Lënda: Rrjetet Kompjuterike

Fletore e Ushtrimeve Laboratorike

v 6.0

Ligjerues: Dr. Besnik Qehaja

Tutor: Behar Haxhismajli

Viti Akademik 2020/2021


Laboratori 7: Konfigurimi Bazik i Switch

Objektivat

- Konfiguroni Switch-in me një emër dhe një IP adresë
- Konfiguroni kompjuterët me IP adresë
- Shikoni interface-ët e switch-it
- Konfiguroni fjalëkalimet për tu siguruar që qasja përmes CLI është e siguruar
- Ruani konfigurimin aktiv

Skema e adresimeve:


Emri i Pajisjes	Fast Ethernet 0/0	Interface VLAN 1	Default-Gateway
SW-UBT-1		192.168.1.3	192.168.1.254
		255.255.255.0	
PC-1	192.168.1.1		192.168.1.254
	255.255.255.0		
PC-2	192.168.1.2		192.168.1.254
	255.255.255.0		



Përshkrimi i Switch-it


Një Switch është një pajisje harduerike e rrjetit që lidh pajisje të ndryshme në një rrjetë kompjuterike duke përdorur packet switching (për të marrë), dhe forward data për të dërguar të dhëna në pajisjen destinacion. Switch-i është multiport (shumë porte), që përdor MAC adresat për të bërë forward data (përcelljen e të dhënave), dhe tek OSI modeli funksionon në shtresën e 2-të (Data Link) kurse tek TCP/IP modeli funksionon në shtresën e parë.

Diferenca midis Switch-it dhe Router-it qëndron tek Switch-i që është i dizajnuar të bëjë lidhjen e kompjuterëve brenda një rrjeti, ndërkohë Router-i është i dizajnuar të bëjë lidhjen e disa rrjetëve që të komunikojnë pajisjet përkatëse të rrjetave ndërmjet veti.




Skenari

Ndërtoni rrjetën në Cisco Packet Tracer duke u bazuar në topologjinë e paraqitur në diagramin më lart. Nëse gjatë implementimin të rrjetës përdoren pajisjet të tjera nga ato që janë përdorur në këtë laborator atëherë rezultati mund të mos jetë i njëjtë me këtë që është paraqitur në këtë laborator.



Lidhja ne protin e Consoles.




Lidhja ne portet ethernet

Pjesa 1: Konfigurimi I Switch-it dhe Kompjuterëve

Hapi 1: Ndërtimi i topologjisë së rrjetës

E startojmë Cisco Packet Tracer dhe në dritaren punuese e vendosim një Switch të modelit 2960 i cili gjendet tek grupi I pajisjeve Switches, dhe dy kompjuter të cilët gjendet tek grupi i pajisjeve End Devices.. Klikojmë në grupin connections dhe e zgjedhim kabllin **Copper Straight-Through** për të lidhur kompjuterët me switch. Kompjuterin e parë e lidhim në portin FastEthernet 0/1 të switchit ndërsa kompjuterin tjetër në portin FastEthernet 0/4. Dritarja punuese e Cisco Packet Tracer do të duket kështu:



Hapi 2: Konfigurimi i kompjuterëve

Për të konfiguruar PC0 fillimisht klikojmë në të dhe pastaj klikojmë në tabin Config

- a. Klikojmë në **PC0** dhe pastaj në tab **Config**.
- b. Në pjesën ku shkruan Gateway e shënojmë IP adresën 192.168.1.254
- c. Klikojmë në interface-in FastEthernet0 dhe tek pjesa ku shkruan IP address shkruajmë IP adresën **192.168.1.1** dhe tek pjesa ku shkruan subnet mask shkruajmë **255.255.255.0**
- d. Në mënyrë të njëjtë e konfigurojmë edhe kompjuterin **PC1** por duke përdorur IP adresën **192.168.1.2**.

Hapi 3: Konfigurimi i Switch-it

Klikojmë në Switch dhe në dritaren që hapet e klikojmë tabin **CLI**. Klikimi në **CLI** bënë që switch të filloj të startoj, dhe pas startimit të switch-it rreshti I komandave do të duket kështu:


Switch>

Fillimisht switch-i gjendet në modin e shfrytëzuesit (User Exec Mode) dhe në këtë nivel përdoruesi ka mundësi të bëjë vetëm ekzaminim të kufizuar të switch-it dhe konfigurimit që gjendet në memorien RAM, por nuk mund të bëjë ndryshime në konfigurimin e Switch-it.

User mode	Router>enable
Privileged mode	Router#configure terminal
Configuration mode	Router(config) #interface fa0/0
Interface level	Router(config-if)#exit
Routing engine level	Router(config) #router rip Router(config-router) #exit
Line level	Router(config)#line vty 0 4 Router(config-line)#exit
7)	Router(config) #exit Router#

Për të hyrë në modin e privilegjuar, i cili mbështet komandat testuese, ekzaminim të detajuar softuerik të switch-it dhe kalim në modet tjera konfiguruese shtypim **enable.**

Pas aplikimit të komandës enable, vëreni se si ndryshon linja e komandave dhe tani gjendeni në modin e privilegjuar (priviledged EXEC mode).



Për tu kthyer përsëri në nivelin user exec mode, në linjën e komandave duhet të shtypim komandën **disable.**

Para se të fillojmë kryerjen e konfigurimeve në switch, le të analizojmë konfigurimin e tanishëm të switch-it.

Për të parë konfigurimin aktual të switch-it, nga modi i privilegjuar shkruajmë komandën **show running-config**

Switch#show running-config

Sa interface	Ethernet,	FastEtherne	t apo <mark>Gigab</mark>	itEthernet i	ka switch-i q	jë ju e keni pë	ërdorur?

Për të parë konfigurimin me të cilin starton switch-i, nga modi i privilegjuar shkruajmë komandën show startup-config:

P	Switch0	-		×
Physical Config	CLI			
IOS Command Line Interface				
Switch#show startup-config startup-config is not present Switch#				^

Çfarë paraqitet pas aplikimit të kësaj komande dhe pse?	

Nga modi i privilegjuar shkruajmë komandën **configure terminal** për të hyrë në modin global të konfigurimit prej ku mund ta menaxhojmë në tërësi switch-in.

Switch#configure terminal

Fillimisht do të ndryshojmë emrin e switch-it, duke përdorur komandën **hostname[emri]**

Switch(config)#hostname SW-UBT-1

Pasi të shtypim enter, emri i switch-it në rreshtin e komandave do të ndryshoj dhe do të duket kështu:

SW-UBT-1(config)#

Për tu kthyer përsëri në modin e privilegjuar shkruajmë **exit** ose përdorim kombinimin e tasteve **ctrl+z**.

Duke përdorur përsëri komandën **show running-config** le të analizojmë përsëri konfigurimin aktual të switch-it.

SW-UBT-1#show running-config

A ka dallim mes konfigurimit të mëparshëm dhe konfigurimit aktual, nëse po cili është ai dallim dhe pse?_____

Për të siguruar pajisjet nga qasja e mundshme e personave të paautorizuar, do të implementojmë fjalëkalimet për qasje nga konzola dhe qasje nga distanca.

Për të pasur mundësi për të bërë konfigurime në switch, shkruajmë komandën **configure terminal** e cila mundëson hyrjen në modin global të konfigurimit.

SW-UBT-1#configure terminal

SW-UBT-1(config)#line con 0

SW-UBT-1(config-line)#password lab5

SW-UBT-1(config-line)#login

SW-UBT-1(config-line)#line vty 0 15

SW-UBT-1(config-line)#password lab5

SW-UBT-1(config-line)#login

SW-UBT-1(config-line)#exit

Vendosni fjalëkalimet për modin e komandave

SW-UBT-1(config)#enable password lab4 SW-UBT-1(config)#enable secret lab5

Për të konfiguruar qasjen nga niveli i tretë në switch vendosim IP adresën 192.168.1.3 me subnet maskë 255.255.250 në interface-in virtual VLAN 1 që shërben si VLAN për menaxhim të Switch-it.


SW-UBT-1(config)#interface VLAN 1
SW-UBT-1(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
SW-UBT-1(config-if)#no shutdown
SW-UBT-1(config-if)#exit

Për të vendosur default Gateway për switch vendosim IP adresën 192.168.1.254:

SW-UBT-1(config)#ip default-gateway 192.168.1.254

SW-UBT-1(config)#exit

Ruajmë konfigurimin e bërë në konfigurim startues të switch-it duke përdorur komandën **copy running-config startup-config** dhe pas ruajtjes së konfigurimit dalim në modin User Exec.



Pjesa 2: TESTIMI ME PING DHE TELNET

Klikojmë në kompjuterin PC0 dhe pastaj në tabin **Desktop**, për të hapur **Command Prompt**. Nga **Command Prompt** i PC0 pingojmë IP adresën 192.168.1.3 që është IP adresa e VLAN-it menaxhues të Switch-it:Bëjmë testimin e lidhjes nga distanca nga kompjuteri PC0 në Switch0. Nga **Command Prompt** i **PC0** bëjmë **telnet** ip adresën 192.168.1.3 që është edhe IP adresë për menaxhim të switch-it.