

图 5-14 TCP 报文段的首部格式

一个TCP报文段由**首部**和**数据载荷**两部分组成。

由20字节固定首部和最大20字节的扩展首部构成

TCP数据部分最多有65535-20-20=65495个字节,65535也就是64k,减去IP $\pm$ 20,减去TCP $\pm$ 20 TCP数据部分通常有1460字节,因为可能经过以太网,MTU最大字节是1500,数据部分就是1460字节

# 源端口字段

• 占16比特,写入源端口号,用来标识发送该TCP报文段的应用进程

### 目的端口

• 占16比特,写入目的端口号,用来标识接收该TCP报文段的应用进程

# 序号字段

- 占32个比特,取值范围是 $[0, 2^{32}-1]$ ,序号增加到最后一个后,下一个序号又回到0
- 指出本TCP报文段数据载荷的第一个字节的序号

# 确认号字段

- 占32比特,取值范围 $[0, 2^{32} 1]$ ,确认号增加到最后一个后,下一个确认号又回到0
- 指出期望收到对方下一个TCP报文段的数据载荷的第一个字节的序号,同时也是对之前收到的所有数据的确认

若确认号为n,则表明到序号n-1为止的所有数据都已正确接收,期望接收序号为n的数据

#### **ACK**

• 确认标志位: 取值为1时确认字段才有效; 取值为0时确认号字段无效

#### 数据偏移字段

- 占4比特,并以4字节为单位
- 用来指出TCP报文段的数据载荷部分得的起始处距离TCP报文段的起始处有多远(实际上指出了TCP报文段的首部长度)由于首部固定长度为20字节,因此,数据偏移字段的最小值为二进制的0101。首部最大长度为60字节,二进制为1111

#### 保留字段

• 占6比特,保留位今后使用,目前置为0

#### 窗口字段

- 占16比特,以字节为单位
- 指出发送本报文的一方的接收窗口
- 窗口值作为接收方让发送方设置其发送窗口的依据
- 以接收方的接收能力来控制发送方的的发送能力, 称为流量控制
- 发送窗口大小从拥塞窗口和接收窗口中取小者

### 校验和字段

- 占16比特, 用来检查包括TCP报文段的首部和数据载荷两部分。
- 在计算校验和时,要在TCP报文段的前面加上12字节的伪首部
- 把伪首部第4个字段中的17改为6。UDP是17、TCP是6

### 同步标志为SYN

• 在TCP连接建立时用来同步序号。

# 终止标志位FIN

• 用来释放TCP连接, FIN=1表明是TCP连接释放报文段

# 复位标志RST

- 用来复位TCP连接
- 当RST=1时,表明TCP连接出现了异常,必须释放连接,然后再重新建立连接
- RST置1还可以用来拒绝一个非法的报文段或拒绝打开一个TCP连接

# 推送标志位PSH

接收方的TCP收到该标志位为1的报文段会尽快上交应用进程,而不必等到接收缓存都填后再向上交付

# 紧急标志位URG

• 取值为1时紧急指针字段有效; 取值为0时紧急指针字段无效

### 紧急指针

- 占16比特,以字节为单位,用来指明紧急数据的长度
- 当发送方有紧急数据时,可将紧急数据插队到发送缓存的最前面,并立刻封装到一个TCP报文段中 进行发送。紧急指针会指出本报文段数据载荷部分包含多长的紧急数据,紧急数据之后是普通数据

#### 选项部分

- 最大报文段长度MSS选项: TCP报文段数据载荷部分的最大长度
- 窗口扩大选项:为了扩大窗口,提高吞吐率
- 时间戳选项:用来计算往返时间RRT;用来处理序号超范围情况,又称为防止序号绕回PAWS
- 选择确认选项:用来实现选择确认功能

### 填充

• 由于选项的长度可变,因此使用填充来确保报文段首部能被4整除(因为数据偏移字段,也就是首部长度字段,是以4字节为单位)