2-安装和配置Docker环境

• 部署环境: CentOS 7、Pop!_OS 22.04 LTS

在CentOS 7上安装和配置Docker

CentOS默认的软件仓库当中并没有包含Docker,因此我们需要添加Docker的软件源,为了进行这一操作,我们首先需要通过命令安装更改软件源所需要的工具,同时为了让Docker能够正常在宿主机上运行,我们也需要安装devicemapper驱动依赖:

1 yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

安装完成之后,我们就可以通过以下的命令将阿里云的Docker软件源添加到 yum 的软件源当中:

- sudo yum-config-manager --add-repo https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
- 2 sudo sed -i 's+download.docker.com+mirrors.aliyun.com/docker-ce+' /etc/yu
 m.repos.d/docker-ce.repo
- 3 sudo yum makecache fast


接下来我们使用命令 yum list docker-ce --showduplicates | sort -r 查看可以安装的 Docker-CE的所有版本,然后使用命令 yum install docker-ce-版本号 来安装制定版本的Docker-CE, 或者直接安装最新稳定版本的Docker-CE:

- 1 # 直接安装最新稳定版本的Docekr-CE
- 2 sudo yum install docker-ce

等待安装完成,之后通过以下的命令启动Docker并将Docker设置为开机启动的服务:

```
1 # 启动Docker
2 sudo systemctl start docker
3 # 将Docker设置为开机启动
4 sudo systemctl enable docker
```

至此,Docker的安装就完成了,我们可以通过命令 docker version (非root用户使用 sudo docker version) 查看安装的Docker的版本,终端的输出如下:



通过命令查看Docker版本 - CentOS 7

配置Docker镜像服务器

当我们使用Docker下载容器镜像的时候,Docker默认会从国外的Docker Hub服务器下载镜像,由于国内的网络环境原因,这一过程往往十分缓慢,因此我们需要更改Docker下载镜像的服务器。 本处将Docker镜像服务器更换成中科大的Docker镜像服务器。编辑文

件 /etc/docker/daemon.json (如果没有就创建一个), 在其中添加如下的内容:

```
1 {
2     "registry-mirrors": ["https://docker.mirrors.ustc.edu.cn"]
3 }
```

使用命令 systemctl restart docekr 重启Docker服务, 使得更改生效。

除了中科大的源, Docker常用的国内镜像服务器还有:

镜像源	地址	备注
Docker中国官方镜像	https://registry.docker-cn.com	
DaoCloud镜像	http://f1361db2.m.daocloud.io	
Azure中国镜像	https://dockerhub.azk8s.cn	
阿里云	https:// <your_code>.mirror.aliyuncs.com</your_code>	需要自己 开通镜像 服务
网易云	https://hub-mirror.c.163.com	
腾讯云	https://mirror.ccs.tencentyun.com	

非root用户使用Docker

默认情况下,只有root用户才可以使用docker命令,如果想让非root用户使用Docker,需要将该用户加入docker用户组当中,将用户加入docker用户组的命令格式如下:

```
1 sudo usermod –a –G docker [username]
```

执行该命令之后,重启docker,并打开一个新的终端会话,在该会话当中,被加入到docker用户组中的用户就可以使用docker命令了。

参考链接

- **®** Docker简介及安装
- □ Dcoker CE镜像 阿里云
- Dcoker安装及给非root用户使用 CSDN
- 😩 Docker如何更换镜像源 PHP中文网

Pop!_OS 22.04 LTS安装和配置Docker

Pop!_OS是基于Ubuntu 22.04LTS的发行版。与Ubuntu和CentOS相同,Pop!_OS在默认的软件仓库当中并没有包含Docker-CE的软件源,因此我们需要手动添加Docker-CE的软件源。在正式配置软件源和安装Docker之前,我们需要先安装一些必要的工具:

- 1 sudo apt update
- sudo apt -y install apt-transport-https ca-certificates curl software-pro perties-common

接下来我们需要安装Docker的阿里云软件源镜像的GPG证书并写入阿里云的Docker软件源信息:

- 1 # 安装**GPG**证书
- curl -fsSL https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo a
 pt-key add -
- 3 # 写入软件源信息
- 4 sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://mirrors.aliyun.com/dock
 er-ce/linux/ubuntu \$(lsb_release -cs) stable"
- 5 sudo apt update


接下来我们可以使用命令 apt cache madison docker-ce 查看可以安装的Docker-CE的所有版本,然后使用命令 sudo apt install docker-ce=[版本号] 安装指定版本的Docker-CE, 当然我们也可以直接安装最新稳定版本的Docker-CE:

1 # 直接安装最新稳定版本的Docekr-CE2 sudo apt install docker-ce

安装完成之后我们可以通过以下的命令启动Docker并将Docker设为开机启动的服务:

```
1 # 启动Docker
2 sudo systemctl start docker
3 # 将Docker设为开机启动的服务
4 sudo systemctl enable docker
```

至此,Docker的安装就完成了,我们可以通过命令 sudo docker version 查看系统安装的Docker 的版本,终端输出如下:



通过命令查看Docker版本 - Pop!_OS

配置Docker镜像服务器

配置Docker镜像服务器的方式与CentOS 7上配置Docker镜像源的方式完全相同。

非root用户使用Docker

让非root用户使用docker命令的方式与CentOS 7上让非root用户使用Docker的方式完全相同。

参考链接

- ☐ Dcoker CE镜像 阿里云
- Ubuntu 22.04下安装Docker CSDN
- Ubuntu Linux下修改Docker镜像源 CSDN
- the Install Docker Engine on Ubuntu Docker Docs

Docker Compose的安装

Docker Compose工具可能会存在于CentOS和Pop!_OS这些Linux发行版的软件仓库当中,但是这些软件仓库中的Docker Compose工具往往版本过于老旧,使用起来会出现各种难以预料的问题,因此我们需要手动安装Docker Compose工具。

Docker Compose工具的安装方法非常简单,首先通过 个下载链接下载适用于Linux的Docker Compose工具,然后将下载下来的文件重命名为 docker-compose 并让该文件具备可执行权限,之后将该文件拷贝至 /usr/local/bin 目录下,即可在任意路径使用 docker-compose 命令。

除了使用单独的Docker Compose工具,我们也可以直接安装Docker的Compose插件,具体的命令如下:

- 1 # 对于Ubuntu或Debian,使用如下的命令
- 2 sudo apt install docker-compose-plugin
- 3 # 对于Redhat系的Linux发行版,可以使用如下的命令
- 4 sudo yum install docker-compose-plugin

参考链接

🖀 安装Docker Compose Standalone - Docker Docs