

法律声明

本课件包括演示文稿、示例、代码、题库、视频和声音等内容,深度之眼和讲师 拥有完全知识产权;只限于善意学习者在本课程使用,不得在课程范围外向任何 第三方散播。任何其他人或者机构不得盗版、复制、仿造其中的创意和内容,我 们保留一切通过法律手段追究违反者的权利。

课程详情请咨询

■ 微信公众号: 深度之眼

■ 客服微信号: deepshare0920



公众号



微信



GPU的使用

导师: 余老师





CPU与GPU

三 2/数据迁移至GPU


3/ 多GPU并行运算



GPU in PyTorch

CPU (Central Processing Unit, 中央处理器): 主要包括控制器和运算器


GPU(Graphics Processing Unit, 图形处理器):处理统一的,无依赖的大规模数据运算





deepshare.net 深度之眼

GPU in PyTorch

数据迁移







data:

- 1. Tensor
- 2. Module

GPU in PyTorch

to函数:转换数据类型/设备

1. tensor.to(*args, **kwargs)

2. module.to(*args, **kwargs)

区别: 张量不执行inplace, 模型执行inplace



```
x = torch.ones((3, 3))

x = x.to(torch.float64)
```

```
x = torch.ones((3, 3))

x = x.to("cuda")
```

```
linear = nn.Linear(2, 2)
linear.to(torch.double)
```

```
gpu1 = torch.device("cuda")
linear.to(gpu1)
```



GPU in PyTorch

torch.cuda常用方法

- 1. torch.cuda.device_count(): 计算当前可见可用gpu数
- 2. torch.cuda.get_device_name(): 获取gpu名称
- 3. torch.cuda.manual_seed():为当前gpu设置随机种子
- 4. torch.cuda.manual_seed_all():为所有可见可用gpu设置随机种子
- 5. torch.cuda.set_device():设置主gpu为哪一个物理gpu(不推荐)

推荐: os.environ.setdefault("CUDA_VISIBLE_DEVICES", "2, 3")



GPU in PyTorch

torch.cuda常用方法

torch.cuda.set_device():设置主gpu为哪一个物理gpu(不推荐)

推荐: os.environ.setdefault("CUDA_VISIBLE_DEVICES", "2, 3")

gpu0

主gpu

物理gpu

逻辑gpu (py可见)

gpu0 gpu1

u1 g

gpu2 gpu3

gpu1

gpu2

gpu3

主公众号深度之眼,后台回复论文,获取60篇AI必读经典前沿论文

GPU in PyTorch


多gpu运算的分发并行机制

分发 → 并行运算 →结果回收









deepshare.net

深度之眼

深度之眼

GPU in PyTorch

多gpu运算的分发并行机制

torch.nn.DataParallel

功能:包装模型,实现分发并行机制

主要参数:

· module: 需要包装分发的模型

• device_ids: 可分发的gpu, 默认分发到所有可见可用gpu

• output_device: 结果输出设备

torch.nn.DataParallel(module, device_ids=None, output_device=None, dim=0)

deepshare.net

GPU in PyTorch



多gpu运算的分发并行机制

batch size in forward: 8

batch size in forward: 8

model outputs.size: torch.Size([16, 3])

CUDA_VISIBLE_DEVICES:2,3

device_count :2

gpu free memory: [10362, 10058, 9990, 9990]

batch size in forward: 4

model outputs.size: torch.Size([16, 3])

CUDA_VISIBLE_DEVICES:0,1,3,2

device_count :4



GPU in PyTorch

查询当前gpu内存剩余

```
def get_gpu_memory():
    import os
    os.system('nvidia-smi -q -d Memory | grep -A4 GPU | grep Free > tmp.txt')
    memory_gpu = [int(x.split()[2]) for x in open('tmp.txt', 'r').readlines()]
    os.system('rm tmp.txt')
    return memory_gpu
```



GPU in PyTorch

查询当前gpu内存剩余

```
example:
gpu_memory = get_gpu_memory()
gpu_list = np.argsort(gpu_memory)[::-1]
gpu_list_str = ','.join(map(str, gpu_list))
os.environ.setdefault("CUDA_VISIBLE_DEVICES", gpu_list_str)

print("\ngpu free memory: {\}".format(gpu_memory))
print("CUDA_VISIBLE_DEVICES :{\}".format(os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"]))

>>> gpu free memory: [10362, 10058, 9990, 9990]
>>> CUDA_VISIBLE_DEVICES :0,1,3,2
```



GPU in PyTorch

gpu模型加载

报错1:

RuntimeError: Attempting to deserialize object on a CUDA device but torch.cuda.is_available() is False. If you are running on a CPU-only machine, please use torch.load with map_location=torch.device('cpu') to map your storages to the CPU.

解决: torch.load(path state dict, map location="cpu")



GPU in PyTorch

gpu模型加载

```
报错2: RuntimeError: Error(s) in loading state dict for FooNet:
Missing key(s) in state dict: "linears.0.weight", "linears.1.weight", "linears.2.weight".
Unexpected key(s) in state dict: "module.linears.0.weight",
"module.linears.1.weight", "module.linears.2.weight".
解决:
from collections import OrderedDict
new state dict = OrderedDict()
for k, v in state dict load.items():
   namekey = k[7:] if k.startswith('module.') else k
   new state dict[namekey] = v
```

结语-

在这次课程中,学习了PyTorch的GPU使用

在下次课程中, 我们将会学习

PyTorch中常见问题





deepshare.net

深度之眼

联系我们:

电话: 18001992849

邮箱: service@deepshare.net

Q Q: 2677693114



公众号



客服微信