Настройки

Английский оригинал: SETTINGS.md.

Приложение хранит пользовательские предпочтения в `QSettings` под организацией `madrigal`, приложением `protocol-lab`, сгруппированные в четыре раздела: `general`, `editor`, `paths` и `advanced`. Окно читает их при запуске и применяет на лету; ничего не пишется, пока пользователь не примет диалог.

Откройте диалог через **Вид → Настройки…** или сочетанием **Ctrl+,**.

Общие

Настройка	Значения	По умолчанию
Тема	Тёмная, Светлая, Системная	Системная
Язык	Русский, English, Системный	Системный

Тема и язык интерфейса применяются сразу после изменения, через те же `ThemeManager` и `LanguageManager`, которыми пользуются меню. «Системная» следует цветовой схеме рабочего стола и локали; палитры см. в `docs/STYLE.md`, а каталог — в `src/ui/locale/`.

Редактор

Настройка	Диапазон	По умолчанию
Размер шрифта hex	6–48 px	13
Размер шрифта дерева	6–48 px	11
Показывать колонку смещений	вкл / выкл	вкл

Размер шрифта hex масштабирует сетку байт и её заголовок колонок вместе. Скрытие колонки смещений убирает желоб адресов; колонки hex и ASCII сохраняют выравнивание, а поиск байта по пакету продолжает работать.

Те же размеры достижимы без диалога: **Ctrl +** увеличивает, а **Ctrl −** уменьшает байты и дерево вместе, **Ctrl 0** возвращает значения по умолчанию выше. Клавиатурный масштаб меняет размер байта в пределах 8–28 px и держит дерево на два пункта меньше, поэтому повторный масштаб не может развести их; диапазон диалога остаётся шире для разовой тонкой подстройки. Оба пишут одни и те же ключи `editor/hex_font_size` и `editor/tree_font_size`.

Пути

Настройка	Смысл	По умолчанию
Каталог проектов	откуда начинаются диалоги сохранения	пусто
Каталог захватов	откуда начинаются диалоги открытия	пусто
Относительные пути в манифесте	хранить переносимые пути	вкл

Настроенный каталог используется при первом открытии диалога файла. Как только файл открыт или сохранён, его каталог запоминается до конца прогона и имеет приоритет.

Дополнительно

Настройка	Значения	По умолчанию
Уровень логирования	DEBUG, INFO, WARNING, ERROR	INFO
Показывать диагностики в интерфейсе	вкл / выкл	вкл
Показывать легенду состояний байтов	вкл / выкл	вкл

Уровень логирования переконфигурирует корневой логгер. Выключение диагностик скрывает заливку пропусков и неоднозначностей в hex-просмотре, чтобы сырые байты читались без неё; сами диагностики остаются привязаны к потоку и достижимы через строку провенанса. Выключение легенды состояний байтов скрывает полосу над hex-просмотром, поясняющую заливку байтов.

Кнопки

- **OK** применяет значения и закрывает.
- **Применить** применяет без закрытия, чтобы подстроить несколько разделов подряд.
- **Отмена** возвращает то, что было активно при открытии диалога, и закрывает без применения.

Ключи хранилища

Группа	Ключ	Тип
general	`theme`	string
general	`language`	string
editor	`hex_font_size`	int
editor	`tree_font_size`	int
editor	`show_offset`	bool
paths	`project_dir`	string
paths	`capture_dir`	string
paths	`relative_paths`	bool
advanced	`log_level`	string
advanced	`show_diagnostics`	bool
advanced	`show_legend`	bool

Значения по умолчанию объявлены один раз в `src/ui/settings.py`; сброс просто очищает область настроек `madrigal/protocol-lab`.