

Operační systémy 2

I/O: zařízení

Petr Krajča



Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci

I/O: zařízení



- zásadní složka Von Neumannova architektury
- různé pohledy na I/O zařízení: inženýrský (dráty, motory) vs. programátorský (rozhraní)
- různé rychlosti od 10 B/s (klávesnice) po 128 GB/s (PCI Express)
- různé druhy přístupu

Bloková zařízení

- data jsou přenášena v blocích stejné velikosti (typicky 512 B až 32 kB)
- možné nezávisle adresovat/zapisovat/číst data po jednotlivých blocích
- HDD, SSD, optické disky, páska?, . . .

Znaková zařízení

- proud znaků/bytů (nelze se posouvat)
- klávesnice, myš, tiskárna, terminál

Ostatní

- nespadají ani do jedné z kategorií
- hodiny (přerušení), grafické rozhraní (mapovaná paměť)

Přístup k zařízením (1/2)



Port-Mapped I/O

- registry jednotlivých zařízení mají samostatný adresní prostor (oddělený od paměti)
- přístupné přes operace in, out čtení/zápis hodnoty z portu
- nevýhody: omezené na speciální operace (jen zápis/čtení), omezené řízení přístupu

Memory-Mapped I/O

- registry jednotlivých zařízení jsou namapovány do paměťového prostoru
- data se čtou/zapisují přímo na sběrnici; přesměrováno na sběrnici zařízení, ne do paměti
- výhoda: k zařízení se přistupuje jako k paměti (možné používat všechny instrukce); řízení přístupu—lze použít to, co se používá pro paměť
- problém: cache, oddělená sběrnice pro paměť
- rozdělení paměti na oblasti: 640 kB, 3 GB

Přístup k zařízením: přenos bez účasti CPU (2/2)



- přesun dat v předchozích případech vyžaduje účast CPU ⇒ neefektivní
- čtení z disku
 - 1 řadič disku dostane požadavek: čtení
 - disk načte do interního bufferu data
 - 3 řadič disku vyvolá přerušení
 - 4 CPU čte postupně data z bufferu a ukládá do paměti
- Direct Memory Access (DMA); obr. tan. 277
 - 1 řadič DMA (DMAC) dostane požadavek: čtení + cílovou adresu
 - 2 předá požadavek řadiči disku
 - 3 zapisuje data do paměti
 - 4 dokončení je oznámeno řadiči DMA
 - 5 DMAC vyvolá přerušení
- různé varianty (např. přenos přes řadič DMA)
- spolupráce DMA s MMU
- PCI zařízení nepotřebují DMA (PCI Bus Master)


Přístup k I/O



- OS by měl zajistit přístup k zařízením uniformním způsobem bez ohledu na zařízení (IDE, SATA, SCSI, HDD, SSD, opt. disk)
- např. zápisu bloku, přečtení znaku
- API, zápis do speciálních souborů (Linux, e.g., /dev/hda)
- Linux: major (ovladač) a minor (zařízení) číslo zařízení
- synchronní/asynchronní (blokující/neblokující) přístup k zařízení
- výlučný/sdílený přístup

Vrstvy OS z pohledu přístupu k I/O





Zdroj: A. Tanenbaum. Modern Operating systems.

Přístup k I/O



Aktivní čekání

- data se kopírují z bufferu do registru zařízení (popř. opačně)
- podle stavového registru se čeká, až budou přenesena
- jednoduchá implementace (neefektivní)

I/O s přerušeními

- není nutné čekat na dokončení přenosu dat
- v průběhu přenosu může procesor provádět další činnost
- počas přenosu dat proces zablokován
- přenos dat řídí obsluha přerušení

I/O přes DMA

■ analogické přerušením, ale přenos dat řídí řadič DMA ⇒ míň přerušení

Bufferování

optimalizace přenosu dat – zpoždění zápisu/čtení


Ovladače zařízení



- zajišťují přístup k zařízení \Longrightarrow zápis, čtení, inicializace, správa napájení, logování
- typicky součást jádra OS (může být i v uživatelském prostoru ⇒ oddělení ovladačů)
- zakompilování do jádra vs. dynamické načítání
- měl by být dodáván výrobcem HW \Longrightarrow definovaný model ovladačů (např. bloková zařízení)
- spolupráce s ostatními částmi OS, sdílení funkcionality
- zjednodušení vývoje ovladačů; jednotný přístup uživatelských procesů
- Hardware Abstraction Layer (HAL)
- Windows, v Linuxu (per se není)

Architektura Windows z perspektivy I/O





Zdroj: M. Russinovich, D. Solomon. Windows Internals, 5ed.

Bloková zařízení: HDD



- disk plotny, stopy (⇒⇒ cylindry), sektory (typicky 512 B, 4096 B)
- původně se adresovaly sektory ve formě CHS (praktická omezení, mj. velikost disku)
- nahrazeno LBA (logical block addressing)
- low-level formát ⇒ hlavička + data + ECC
- připojené typicky přes (P)ATA, SATA
- rychlost přístupu ovlivňuje
 - nastavení hlavičky na příslušný cylindr (seek time; nejzásadnější)
 - rotace (nastavení sektoru) pod hlavičku
 - přenosová rychlost
- nezávislá cache (hromadí požadavky ⇒ eliminuje přesuny)

HDD: optimalizace



- víc požadavků se bude řešit najednou
- místo sektorů se pracuje s clustery sektorů (velikost podle velikosti disku)
- cache disku
- cache OS ⇒ společně s VM; cachuje se na úrovni FS
- odpovídající algoritmy LRU, LFU, ..., jejich kombinace
- lacktriangle zjednodušení $OS \Longrightarrow$ otevření souboru \Longrightarrow namapování do cache; demand paging
- write-through cache: data se po zapsaní zapisují přímo na disk
- write-back cache: data se zapisují až po čase (možnost optimalizací zápisu)
- vynucení uložení cache (flush)
- sekvenční čtení
 - read-ahead data se načítají dopředu
 - free-behind proaktivně uvolňuje stránky, při načítání nových
- ,,spolupráce" OS & HW (spoon-feeding); databáze

Bloková zařízení: RAID



- SLED: Single Large Expensive Disk
- RAID: Redundant Array of Inexpensive/Independent disks
- Mean Time to Failure: $MTTF_{pole} = \frac{MTTF_{disk}}{N}$
- hardware vs. software RAID
- RAID-0 (stripping): zvýšení propustnosti, problém selhání pořád existuje
- RAID-1 (mirroring): zvýšení propustnosti (kopie), řeší problém selhání
- RAID-2: dělí data na po bitech; Hammingův kód; disk pro paritu (nepoužívá se)
- RAID-3: dělí data po bytech; XOR; disk pro paritu (zátěž); zvládne výpadek jednoho disku
- RAID-4: jako RAID-3 používá bloky (zátěž)
- RAID-5: jako RAID-4; paritní bloky jsou, ale distribuovány
- RAID-6: jako RAID-5; Reed-Solomon kód; dva paritní bloky; výpadek až dvou disků
- kombinace: RAID-0+1, RAID-1+0

Bloková zařízení: SSD



Solid-state Drives

- flash paměti; rozhraní jako HDD nebo M.2
- bez rotujících částí ⇒ rychlý přístup (výrazně víc IOPS)
- problematický zápis
 - omezení na počet přepsání jednoho místa
 - paměť musí být nejdřív vymazána
 - často lze zapisovat po stránkách, ale mazat je nutné po blocích => rychlější zápis než přepis
- wear levelling
 - žádný data se přepisují na místě
 - dynamický změněné bloky označeny jako neplatné a data zapsány jinam (USB)
 - statický jako dynamický, ale přesouvá i nezměněné data (SSD)
 - softwarová vs. hardwarová implementace (JFFS2, LogFS)
- garbage collection + TRIM

Optické disky



CD

- data umístěna ve spirále ⇒ pomalé vyhledávání; rychlé sekvenční čtení
- vysoká redundance dat
- symbol k zakodávání 8 b se používá 14 b
- 42 symbolů tvoří rámec o velikosti 588 b (192 b data, zbytek ECC)
- jeden sektor obsahující 2048 B dat je tvořen 98 rámci (zahrnuje 16 B hlavičku a 288 B pro ECC)
- efektivita 28%!
- laser 780 nm

DVD

- analogicky jako CD
- laser 650 nm

BD (Blue-ray disc)

- analogicky jako CD & DVD
- laser 405 nm

Bloková zařízení: SAN, NAS, NBD



SAN (Storage Area Network)

- umožnuje připojit disky přes síť, aby se jevily jako lokální
- SCSI přes Fiber Channel
- ATA over Ethernet
- iSCSI
- virtulizace a konsolidace úložných zařízení
- možnost řešit výpadky HW

NAS (Network Attached Storage)

poskytuje zařízení na úrovni souborového systému

NBD (Network Block Device)

zpřístupňuje blokové zařízení přes síťové spojení

Znaková zařízení



Terminál

- většina počítačů: klávesnice + monitor ⇒ terminál
- osobní počítače
- síťové terminály
- samostatné terminály (RS-232) ⇒ převod znaků na sériovou linku a zpět
- vstup z klávesnice a výstup řeší odlišné ovladače
- možnost předávat znaky přímo procesu (RAW mode) nebo počkat (backspace; cooked mode) ⇒ ovladač musí mít buffer (echoing)
- speciální znaky pro speciální chování (Ctl+D \Longrightarrow EOF; Ctl+H \Longrightarrow backspace; Ctl+\ \Longrightarrow SIGQUIT)
- aplikace často vyžadují sofistikovaný přístup k výpisu textu (editory)
- ⇒ escape sekvence (rozdíly mezi terminály; ANSI)
- speciální znak ESC (0x1B)
- lacksquare např. $\mathsf{ESC}[n\mathsf{A} \Longrightarrow \mathsf{posun} \; \mathsf{kurzoru} \; \mathsf{o} \; n \; \mathsf{\check{r}\acute{a}dk\mathring{u}} \; \mathsf{nahoru}$
- další operace: vkládání/mazaní řádků, posun doleva/doprava, změna barvy

Hodiny (časovače)



- krystal generující pravidelné pulzy (např. 1000 MHz)
- programovatelný časovač
 - nastavením registru na určitou hodnotu se inicializuje
 - při každém pulzu snížena hodnota o jedna
 - při nula vygeneruje přerušení a zastaví se
- může jich být víc (příp. možnost emulovat jedním)
- různé funkce
 - evidence času
 - plánování procesů (proces nesmí využít víc času než mu bylo přiděleno)
 - uložení cache
 - systémové volání alarm

Shrnutí I/O



- blokující (synchronní) proces vydá požadavek a je uspán do doby, než je vyřešen
- neblokující nedochází k uspání; požadavek je vyřešen okamžitě, pokud to jde;
 např. read vrátí dostupná data
- asynchronní požadavek je předán; v momentě, kdy je vyřešen, je o tom proces informován
- buffer paměť určená k přenosu dat mezi zařízeními (přip. <mark>zařízením a procesem</mark>)
 - vyrovnání se s odlišnými přenosovými rychlostmi
 - vyrovnání se s různými velikostmi přenášených dat
 - sémantika kopírování (copy semantics) jádro vs. procesem
- cache rychlá paměť, která umožňuje zrychlit přístup k jinak pomalejšímu zařízení
- cache a buffer odlišné funkce, i když stejná paměť může být použita pro oba účely