Práctica 4

Adquisición de Evidencias en Máquina Encendida

Índice

Índice	2
Pasos Previos:	3
1. Creación de Máquinas Virtuales (VM):	3
a. Windows 10:	3
2. Configuración del Pendrive:	4
3. Enlaces a las Herramientas:	5
a. dd (windows):	5
b. FTK imager (windows):	5
dd (Disco no cifrado):	6
FTK Imager Lite (Disco no cifrado):	14
¿Cómo cifrar un disco con BitLocker?:	28
dd (Disco cifrado):	47
FTK Imager Lite (Disco cifrado):	50
Evidencias Obtenidas:	62


Pasos Previos:


1. Creación de Máquinas Virtuales (VM):

a. Windows 10:


Configuramos la máquina virtual para que tenga 4GB de memoria Ram, 20 GB de disco duro y el TPM con versión 2.0.

Usamos una ISO de Windows 10 Pro x64.






2. Configuración del Pendrive:



3. Enlaces a las Herramientas:


a. dd (windows):

Enlace a la web original: Descargar desde la web oficial.




b. FTK imager (windows):

Enlace a la web original: Descargar desde Drive.





dd (Disco no cifrado):


Instalamos la herramienta desde la web oficial.




Extraemos los archivos del fichero.







Una vez hemos extraído todo, abrimos el cmd de Windows como Administradores.



Y en la ruta de la carpeta que acabamos de crear, ejecutamos el comando **dir** para comprobar que todo está correcto.

Administrador: Símbolo del sistema C:\Windows\System32>D: D:\>cd dd-0.6beta3 D:\dd-0.6beta3>dir El volumen de la unidad D es Nuevo vol El número de serie del volumen es: 062C-ACF4 Directorio de D:\dd-0.6beta3 03/11/2024 14:10 <DIR> 03/11/2024 14:10 <DIR> 06/12/2003 14:50 18.325 Copying.txt 24/06/2009 22:03 355.328 dd.exe 24/06/2009 21:53 5.026 ddchanges.txt 3 archivos 378.679 bytes 2 dirs 69.340.622.848 bytes libres D:\dd-0.6beta3>_

Y comprobamos el funcionamiento de la herramienta.

Administrador: Símbolo del sistema

D:\dd-0.6beta3>

```
D:\dd-0.6beta3>dd.exe --help
rawwrite dd for windows version 0.6beta3.
Written by John Newbigin <jn@it.swin.edu.au>
This program is covered by terms of the GPL Version 2.


dd [bs=SIZE] [count=BLOCKS] [if=FILE] [of=FILE] [seek=BLOCKS] [skip=BLOCKS] [--size] [--list] [--progress]
SIZE and BLOCKS may have one of the following suffix:
k = 1024
M = 1048576
G = 1073741824
default block size (bs) is 512 bytes
skip specifies the starting offset of the input file (if)
seek specifies the starting offset of the output file (of)
```

Una vez vemos que todo funciona correctamente, ejecutamos el siguiente comando:


dd.exe if=\\.\PHYSICALDRIVEO of=E:\copia disco.dd bs=4M --progress

```
D:\dd-0.6beta3>dd.exe if=\\.\PHYSICALDRIVE0 of=D:\copia_disco.dd bs=4M --progress rawwrite dd for windows version 0.6beta3.
Written by John Newbigin <jn@it.swin.edu.au>
This program is covered by terms of the GPL Version 2.
```

Una vez se termina, comprobamos que se ha creado un archivo .dd en el disco duro externo.



Y calculamos el hash de la evidencia obtenida.




SHA512 hash de .\copia_disco.dd:


fe21518ab28a49d9db10b19631786357fa6b7facdfebb87fcfa856199a04e2d80ba914 201b839272c8b2231c928c612677040ae543f9e83ed252bd9f94ec6fa1

CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.

FTK Imager Lite (Disco no cifrado):

Ejecutamos FTK Imager como Administradores.





Al hacerlo nos dirá lo siguiente.


Esta aplicación se ha bloqueado para protegerte.

Un administrador bloqueó esta aplicación para que no puedas ejecutarla. Para obtener más información, ponte en contacto con el administrador.


FTK Imager.exe

Editor: Desconocido
Origen del archivo: Unidad de disco duro en este equipo
Ubicación del programa: "D:\ftk Imager Lite_3.1.1 portable\FTK Imager.exe"


Por ello, nos iremos a la opción Propiedades del .exe.



Y en el apartado **Compatibilidad**, seleccionaremos la opción **Ejecutar este programa como administrador**. Al terminar clicamos en **Aplicar**.



Una vez hecho los pasos previos, abrimos el cmd como Administrador.



Y ejecutamos el programa.

```
Administrador: Símbolo del sistema

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]

(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>D:

D:\>cd "ftk Imager Lite_3.1.1 portable"


D:\ftk Imager Lite_3.1.1 portable>FTK Imager.exe

"FTK" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.


D:\ftk Imager Lite_3.1.1 portable>"FTK Imager.exe"

D:\ftk Imager Lite_3.1.1 portable>"FTK Imager.exe"
```


Con la herramienta inicializada, clicamos en File y seleccionamos Add Evidence Item.




Seleccionamos Logical Drive.




Escogemos el disco que contenga la evidencia.




Una vez se ha cargado toda la estructura de carpetas del disco seleccionado, hacemos click derecho sobre la evidencia a obtener, en este caso la carpeta **Users**, y clicamos en **Export Logical Image (AD1)**.




Clicamos en Add.




Ponemos la información sobre la evidencia.




Y especificamos donde se va a guardar la evidencia y con qué nombre.




Una vez terminado, empezamos el clonado de la carpeta Users.







Nos generará unos hashes que nos indicarán que la evidencia obtenida, corresponde con la evidencia original.




También podemos visualizar el sumario de la imagen.





Y por último comprobamos que se nos ha generado una imagen lógica en el disco duro externo.



También podemos generar nuestro propio hash para identificar la evidencia obtenida.

```
D:\>certutil -hashfile copia_disco_ftk.ad1 sha512
SHA512 hash de copia_disco_ftk.ad1:
2d401e5a96b824e32b06272cec44186845953dd81ff5112391083060be64b0ee5fce03aef51aab80af80c37a179c2fbed895a4c8508b5cbc0fc9b3dc
cb7f176e
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
D:\>
```


SHA512 hash de copia_disco_ftk.ad1:

2d401e5a96b824e32b06272cec44186845953dd81ff5112391083060be64b0ee5fce0 3aef51aab80af80c37a179c2fbed895a4c8508b5cbc0fc9b3dccb7f176e


CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.

¿Cómo cifrar un disco con BitLocker?:

Abrimos el Panel de Control.




Entramos en Sistema y seguridad.







Clicamos en Cifrado de unidad BitLocker.




Clicamos en Activar BitLocker.



Y nos dirá lo siguiente.




Así que nos iremos a Editar directiva de grupo.




Y buscaremos la directiva Requerir autenticación adicional al iniciar.


La cual se encuentra en esta ruta: Configuración del equipo \ Plantillas administrativas \ Componentes de Windows \ Cifrado de unidad BitLocker \ Unidades del sistema operativo.




Una vez dentro, habilitaremos la directiva, y en caso de no estar seleccionada, seleccionaremos la opción **Permitir BitLocker sin un TPM compatible**.




Ya esta vez sí, clicamos en Activar BitLocker.




Apareciendo la siguiente ventana, donde seleccionaremos la opción Escribir una contraseña.




Escribimos la contraseña.




Y la guardamos en un archivo donde podamos visualizarla en caso de que se nos olvide.






Luego escogemos si queremos cifrar la unidad entera, o solo el espacio ocupado. En mi caso he seleccionado **Cifrar la unidad entera**.



A continuación se nos pregunta, si queremos el **Modo de cifrado nuevo** o el **Modo Compatible**. Y ya que el disco que vamos a cifrar es una unidad fija en el dispositivo, seleccionamos el **Modo de cifrado nuevo**.



Y por último, clicamos en Continuar.

← 🦣 Cifrado de unidad BitLocker (C:)

¿Está listo para cifrar esta unidad?

El cifrado podría tardar varios minutos, según el tamaño de la unidad.

Puede continuar trabajando mientras se cifra la unidad, aunque es posible que se ralentice el funcionamiento del equipo.

☑ Ejecutar la comprobación del sistema de BitLocker


La comprobación del sistema confirmará que BitLocker pueda leer correctamente las claves de recuperación y de cifrado antes de que se cifre la unidad.

BitLocker reiniciará el equipo antes de iniciar el cifrado.


Nota: esta comprobación puede tardar un tiempo, pero se recomienda asegurarse de que el método de desbloqueo seleccionado funciona sin que sea necesario usar la clave de recuperación.



Y nos dirá que es necesario reiniciar el equipo.




×



Una vez finalice el reinicio, se nos pedirá la contraseña recién creada.


BitLocker
Escriba la contraseña para desbloquear esta unidad
Presione la tecla Insertar para ver la contraseña mientras escribe.
Presione Entrar para continuar Presione Esc para la recuperación de BitLocker

También nos aparecerá un candado en el disco cifrado, en este caso en el disco C:\.



dd (Disco cifrado):

Abrimos nuevamente el cmd como Administradores.



Y escribimos el siguiente comando:


dd.exe if=\\.\PHYSICALDRIVEO of=D:\copia_disco_cifrado.dd bs=4M --progress

Administrador: Símbolo del sistema - dd.exe if=\\.\PHYSICALDRIVEO of=D:\copia_disco_cifrado.dd bs=4M --progress

D:\dd-0.6beta3>dd.exe if=\\.\PHYSICALDRIVEO of=D:\copia_disco_cifrado.dd bs=4M --progress rawwrite dd for windows version 0.6beta3.

Written by John Newbigin <jn@it.swin.edu.au>
This program is covered by terms of the GPL Version 2.

Y comprobamos que se ha generado la imagen correctamente.



Calculamos el hash de la evidencia.




SHA512 hash de .\copia_disco_cifrado.dd:


c650543406eae976b2782a1755dd331a2c4ec0236df88524d3bcc86cc7fce1ecc96f27 00983575fe2b8b2499f4837b15bdfa6275f2e36ccac3c251acd55d5730


CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.


FTK Imager Lite (Disco cifrado):


Ejecutamos FTK Imager como Administradores.














Administrador: Símbolo del sistema

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


C:\Windows\system32>D:


D:\>cd "ftk Imager Lite_3.1.1 portable"


D:\ftk Imager Lite_3.1.1 portable>FTK Imager.exe
"FTK" no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lotes ejecutable.


D:\ftk Imager Lite_3.1.1 portable>"FTK Imager.exe"


D:\ftk Imager Lite_3.1.1 portable>"FTK Imager.exe"























OK




Image information:

D:\copia_disco_cifrado_ftk.ad1


Image Verification Results:

Segment list:

<

Acquisition started: Wed Nov 06 18:25:01 2024 Acquisition finished: Wed Nov 06 18:26:10 2024

Verification started: Wed Nov 06 18:26:11 2024



SHA512 hash de copia_disco_cifrado_ftk.ad1:

ff756e253bd17857e6683717ff342d401261a9ba01634b5f05ceea186f81296f8699f71 66b1de98296ce8502e326991f8ae3bcb6d868a6ff5295bb79628f6cee

CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.

Evidencias Obtenidas:

Resultado final del disco duro externo.

