
1) Project Description

1-1) Program Flow chart



1-2) Detailed Description

一開始的部分和上次一樣,先把 iimage 和 dimage 都讀進來並 decode。 進到迴圈後,一開始先 output 32 個 register 和 PC 就好。 因為要偵測 stall 和 forwarding,所以等做完 IF~WB 後,才 output IF~WB。 以下會分別說明 IF~WB,每個部分都是先取需要的 data 後才做該做的事。

WB:

先從 DM 取得需要的 data,得知是否要 WB, 以及 WB_Reg,還有代表指令的字串。 如果 WB_Reg 是 0,就 output error 並且不做 WB。 如果不是 0,就直接 WB 即可。 (reg[WB_Reg] = WB_Value)

DM:

先從 EX 取得需要的 data,

得知是否要 WB、是否要 write memory、是否要 read memory,

以及 writeData 和 WB Reg, 還有代表指令的字串。

接下來分為三種情況,read memory、write memory、else。

Read 就是 load 系列的指令, write 就是 save 系列的指令。

Address 就是 EX 的 ALU result。

Load 將 address 對應的值傳給 WB_Value。

Save 則是將 writeData 存入 address 的位置。

Else 的話,只要將 EX 的 ALU result 傳給 WB Value 就好。

雖然 Else 的部分也有不會 WB 的指令,但是直接給值也沒關係,

因為有 is WB 這個變數,所以就算亂給值,最後到 WB 的時候也不會有動作。

EX:

一開始分為兩種情況,有 stall 和沒 stall。

有 stall 的話,將所有要取得的 data 都設為 0,並將代表指令的字串設為 NOP。 沒 stall 的話就正常取得 data。

從 ID 取得的 data 和 DM 取 EX 的部份一樣,這裡就不再重複說明。

接下來依據 ALUOP 的值決定要做什麼事, ALUOP 是在 ID 分配的,

分配的原則是運算方式相同的分成同一類。以下是 ALUOP 的值所代表的指令:

```
0 nop / jr / beq / bne / bgtz / j
1 add / addi / lw /lh /lhu / lb / lbu / sw / sh / sb
2 addu / addiu / jal
3 sub
4 and / andi
5 or / ori
6 xor
7 nor / nori
8 nand
9 slt / slti
10 sll / lui
11 srl
12 sra
```

不過在做指令之前,

要先檢查 data1 和 data2 的 register 有沒有和 DM 的 WB Reg 衝到,

有的話就要 forward。(\$0 衝到不用 forward)

然後就做指令即可,將結果傳給 ALU result。

要注意 ALUOP 等於 1 和 3 的時候要檢查是否有 number overflow。

ID:

首先如果要 stall 的話,就不要從 IF 那裡取 instruction。沒有的話就正常取值。接下來要檢查 forward 和 stall,主要分為兩種情況: branch、else。

branch: (jr \ beq \ bne \ bgtz \ j \ jal)

先檢查要讀取的 register 有沒有撞到 EX 的 WB_Reg,

有的話就 stall,沒有的話就再檢查有沒有撞到 DM 的 WB_Reg,有的話又分為 load 和非 load 的指令,如果是 load 指令就要 stall,如果是非 load 指令就 forward。(如果是\$0 就不用 stall 和 forward)由於不會 WB 的指令,我會將 WB_Reg 設為 0,所以不會因為那些指令而 stall或 forward。

Else:

先檢查要讀取的 register 有沒有撞到 EX 的 WB_Reg,如果有且 EX 又是 load 指令的話,就要 stall。如果不符合上述條件,就再檢查有沒有撞到 DM 的 WB_Reg,有的話再看有沒有衝到 EX 的 WB_Reg,沒有的話就要 stall,有的話就沒事。可以簡單的用以下兩行來表示:

if(rs && WB_Reg_EX==rs && isRD_EX) stall = 1;
else if(rs && WB_Reg_DM==rs && WB_Reg_EX!=rs) stall = 1;

剩下只要將一些變數決定好就好:

data1 \ data2 \ data1_Reg \ data2_Reg \ isWB \ isRD \ isWD \ WB_Reg \ writeData \

我把以上變數值相似的指令放在一起,比較方便。 最後再分配 ALUOP 和代表指令的字串就好了。

IF:

如果 stall 的話,就不從 iimage 取 instruction。沒有的話則正常取值就好。 IF 較為簡單,取得 instrucion 就好。

做完以上這些就可以 output IF~WB, 然後進入下一個 cycle 了。如果有 halt 或會導致結束的錯誤,則結束程式,不進入下一個 cycle。

2) Test case Design

2-1) Detail Description of Test case

我的 PC 起始值是 8, dimage 則是空的 (也就是說都是預設值)。

```
bne
      $0, $1, 0x2
 lui
       $1, 0x7FFF
 jal
       0x0
 jal
       0x6
addi
      $30, $31, 0x8
       $30
 jr
       0x9
 jal
 jal
       0x10
       $30, 0($0)
 зw
       $31, 4($0)
 sw
       $31, 0($0)
 lw
nop
       $30, $0, $31
 add
 add
       $30, $0, $0
 add
       $30, $30, $30
       $29, $0, $0
 add
       $29, $30, 0x0
bne
       $1, $1, 0xFFFF
 ori
 add
       $0, $1, $1
       $2, $1, 0x1
 sll
       $3, $2, 0x4
 srl
       $4, $2, 0x4
 sra
      $5, $2, 0xF000
 slti
       $1, (1020)$0
 1h
       $6, (1022)$0
 1hu
       $7, (1022)$0
       $8, (1021)$0
 1b
 lbu
       $9, (1021)$0
 addiu $1, $0, 0xABCD
       $1, (1022)$0
 sb
       $1, (1020)$0
 lw
 add
       $1, $0, $0
 lui
       $1, 0x8000
       $2, $1, $1
 sub
 add
       $1, $1, $1
 1h
       $0, (1023)$0
halt
halt
halt
halt
halt
```

基本上和上次的 testcase 差不多,我只多加了幾個指令。 主要是測以下幾點:

- 1. jal 會寫回\$31,如果有人和他衝到要 stall。
- 2. jr 要讀 rs,如果衝到要 stall 或 forward。
- 3. 連續兩個 jal, 寫回\$31 的值不能被蓋掉。
- 4. 連續兩個 sw, writeData 不能被蓋掉。
- 5. 非 branch 的 ID 同時和 EX 和 DM 衝到,且 EX 不是 load 指令,不需要 stall。
- 6. beq 兩個讀取的 register 分別撞到 EX 和 DM,要 stall,不需要 forward。