

0. Vizsga eleji gyors ellenőrzés

Server Manager megnyitása

- Start menü → **Server Manager**
- Felül: **Manage, Tools**

Gépnév / IP / DNS ellenőrzés

1. Server Manager → **Local Server**
2. Ethernet mellett kattints az IP-re
3. Adapter → **Properties**
4. **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** → Properties
5. Ellenőrizd:
6. IP-cím: a feladat szerint
7. Subnet mask: általában `255.255.255.0`
8. Gateway: a feladat szerint
9. Preferred DNS: ha DC a szerver, akkor saját IP vagy `127.0.0.1`

Parancssoros ellenőrzés:

```
ipconfig /all  
ping 127.0.0.1  
ping SAJAT_SERVER_IP
```

1. Active Directory / Domain Controller

AD szerepkör telepítése, ha még nincs fent

1. Server Manager → **Manage** → **Add Roles and Features**
2. Role-based installation
3. Válaszd ki a szerveret
4. Pipáld be: **Active Directory Domain Services**
5. Add Features → Next → Install
6. Felül sárga zászló → **Promote this server to a domain controller**
7. **Add a new forest**
8. Domain név például: `pataky.local` vagy amit a feladat ír
9. DSRM jelszó megadása
10. DNS delegációs figyelmeztetésnél Next
11. Install → újraindul

AD Users and Computers megnyitása

Server Manager → **Tools** → **Active Directory Users and Computers**

OU létrehozása

1. Domain néven jobb katt
2. **New** → **Organizational Unit**
3. Név: amit kérnek, pl. `Diakok`, `Dolgozok`, `12D`
4. OK

Felhasználó létrehozása

1. OU-n jobb katt
2. **New** → **User**
3. First name / Last name / User logon name kitöltése
4. Jelszó megadása
5. Ha kell:
6. vedd ki: **User must change password at next logon**
7. pipáld: **Password never expires**
8. Finish

Csoport létrehozása

1. OU-n jobb katt
2. **New** → **Group**
3. Group name: pl. `Diakok-GRP`
4. Group scope: **Global**
5. Group type: **Security**

6. OK

Felhasználó csoportba rakása

1. Csoporton jobb klikk → **Properties**
2. **Members** fül
3. Add → felhasználónév → Check Names → OK

2. DNS – amit vizsgán gyorsan kérhetnek

DNS Manager megnyitása

Server Manager → **Tools** → **DNS**

Forwarder beállítása

1. DNS Managerben szervernév jobb klikk
2. **Properties**
3. **Forwarders** fül
4. Edit
5. Add: pl. vagy amit kérnek
6. OK

DNS ellenőrzés

Kliensen vagy szerveren:

```
nslookup domainnev.local  
ping servernev.domainnev.local
```

Ha a kliens nem találja a domaint, szinte mindig ez a hiba:

- a kliens DNS-e nem a szerver IP-je
- nem egy hálózatban vannak
- rossz IP / subnet

3. Kliens domainbe léptetése

Kliens IP/DNS beállítása

1. Control Panel → Network and Sharing Center
2. Adapter settings
3. Ethernet → Properties
4. IPv4

5. Preferred DNS: **a szerver IP-címe**

Domainbe léptetés

1. This PC → jobb klikk → Properties
 2. Advanced system settings
 3. Computer Name fül
 4. Change
 5. Domain: pl. `pataky.local`
 6. Domain admin felhasználó: `Administrator`
 7. Jelszó
 8. Sikeres üzenet után restart
 9. Belépés: `DOMAIN\felhasznalo`
-

4. Megosztott mappa + jogosultság

Mappa létrehozása

Példa:

- `C:\Megosztas\kozos`
- `C:\Megosztas\beado`

Közös mappa – mindenki írhat/olvashat

1. Mappa jobb klikk → Properties
2. **Sharing** fül → Advanced Sharing
3. Share this folder
4. Share name: `kozos`
5. Permissions:
6. Everyone: Change + Read
7. vagy adott csoport: Modify/Change
8. **Security** fülön is add hozzá a csoportot
9. Jogosultság: Modify

Elérés kliensről:

```
\\SERVERNEV\kozos  
\\SERVER_IP\kozos
```

Beadó mappa – feltölt, de ne lásson bele

Lényeg:

- Share permission: Change/Read
- Security fülön speciális jogosultság kell

Egyszerű vizsgás megoldás: 1. beado mappa Properties 2. Security → Advanced 3. Disable inheritance, ha kell 4. Csoport hozzáadása 5. Advanced permissions:

- Create files / write data
- Create folders / append data
- Read attributes
- Read permissions
- Ne adj teljes List folder / Read data jogot, ha azt kérik, hogy ne lásson bele.

5. Hálózati meghajtó csatolása

Kézzel

1. File Explorer → This PC
2. **Map network drive**
3. Drive: pl. Z:
4. Folder:

\\SERVERNEV\kozos

1. Finish

Parancssorból

net use Z: \\SERVERNEV\kozos /persistent:yes

6. GPO – parancsikon / mappa / meghajtó

Group Policy Management megnyitása

Server Manager → Tools → **Group Policy Management**

Új GPO létrehozása

1. Domain vagy OU jobb klikk
2. **Create a GPO in this domain, and Link it here**

3. Név: pl.

4. Jobb klikk → Edit

Asztali parancsikon megosztott mappához

1. User Configuration
2. Preferences
3. Windows Settings
4. Shortcuts
5. New → Shortcut
6. Action: Create
7. Name: pl.
8. Target type: File System Object
9. Location: Desktop
10. Target path:

\\SERVERNEV\kozos

Mappa létrehozása GPO-val

1. User Configuration → Preferences → Windows Settings → Folders
2. New → Folder
3. Action: Create
4. Path például:

%USERPROFILE%\Desktop\Vizsga

Hálózati meghajtó GPO-val

1. User Configuration → Preferences → Windows Settings → Drive Maps
2. New → Mapped Drive
3. Action: Create vagy Update
4. Location:

\\SERVERNEV\kozos

1. Drive Letter:

GPO frissítés / ellenőrzés

Kliensen:

```
gpupdate /force  
gpresult /r
```

HTML jelentés:

```
gpresult /h C:\gp.html
```

7. Nyomtató megosztása

Print Server szerepkör

1. Server Manager → Add Roles and Features
2. Print and Document Services
3. Print Server
4. Install

Nyomtató hozzáadása

1. Server Manager → Tools → **Print Management**
2. Print Servers → saját szerver → Printers
3. Jobb klikk → Add Printer
4. Add a new printer using an existing port vagy new port
5. Driver kiválasztása
6. Share this printer
7. Share name megadása

GPO-val nyomtató kiosztása

1. Group Policy Management
2. GPO Edit
3. User Configuration → Preferences → Control Panel Settings → Printers
4. New → Shared Printer
5. Share path:

```
\\SERVERNEV\NYOMTATO_NEVE
```

8. DHCP kiosztás

DHCP szerepkör telepítése

1. Server Manager → Manage → Add Roles and Features
2. DHCP Server bepipálása
3. Add Features
4. Next → Install
5. Telepítés után sárga zászló → Complete DHCP configuration
6. Commit / Close

DHCP konzol

Server Manager → Tools → **DHCP**

Új scope létrehozása

1. IPv4 jobb klikk
2. **New Scope**
3. Name: pl. LAN_scope
4. Start IP: pl. 192.168.1.100
5. End IP: pl. 192.168.1.200
6. Subnet mask: 255.255.255.0
7. Exclusion: ha kell, pl. 192.168.1.1-192.168.1.20
8. Lease duration: maradhat alapértelmezett
9. Router / Default Gateway: pl. 192.168.1.1
10. DNS Server: a szerver IP-címe
11. Domain name: pl. pataky.local
12. Activate scope: Yes

DHCP ellenőrzés kliensen

Kliensen IPv4 legyen automatikus:

- Obtain an IP address automatically
- Obtain DNS server automatically

Parancsok:

```
ipconfig /release  
ipconfig /renew  
ipconfig /all
```

Ellenőrizd:

- kapott-e IP-t a scope-ból
- DNS a szerver IP-je-e
- gateway jó-e

9. RAID / lemezkezelés

Disk Management megnyitása

1. Start jobb klikk
2. Disk Management

Új lemez inicializálása

1. Ha feldobja: Initialize Disk
2. MBR vagy GPT – vizsgán általában mindegy, ha nincs megadva
3. OK

Egyszerű kötet

1. Unallocated területen jobb klikk
2. New Simple Volume
3. Méret megadása
4. Betűjel
5. NTFS
6. Quick format

RAID 1 – tükrözés

Két azonos méretű lemez kell. 1. Disk Management 2. Egyik lemezen jobb klikk 3. New Mirrored Volume 4. Add másik lemez 5. Betűjel 6. NTFS quick format 7. Finish

RAID 5

Legalább 3 lemez kell. 1. Unallocated terület jobb klikk 2. New RAID-5 Volume 3. Add lemezek 4. Betűjel 5. NTFS quick format 6. Finish

10. IIS – ha mégis webes feladat lenne

IIS telepítése

1. Server Manager → Manage → Add Roles and Features
2. Web Server IIS
3. Next → Install
4. Tools → Internet Information Services IIS Manager

Alap weboldal módosítása

Alap mappa:

C:\inetpub\wwwroot

Ide tehetsz `index.html` fájlt.

Teszt:

```
http://127.0.0.1  
http://localhost
```

Hosts fájl

Útvonal:

```
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```

Példa sor:

```
127.0.0.1 a.eu
```

Ezután böngészőben:

```
http://a.eu
```

11. Gyors hibakereső

Nem lép domainbe a kliens

Ellenőrizd:

```
ipconfig /all  
ping SERVER_IP  
nslookup DOMAIN.local
```

Tipikus hiba:

- kliens DNS nem a szerver IP-je
- nem azonos hálózat
- rossz domainnév
- szerveren nincs DNS/AD rendben

Nem működik a megosztás

Ellenőrizd:

```
\\SERVERNEV\megosztas  
\\SERVER_IP\megosztas
```

Ha IP-vel megy, névvel nem: DNS/névfeloldási gond.

GPO nem jelenik meg

Kliensen:

```
gpupdate /force  
gpresult /r
```

Ellenőrizd:

- jó OU-ra van-e linkelve a GPO
- a felhasználó/gép abban az OU-ban van-e
- user vagy computer configuration alatt állítottad-e be

DHCP nem oszt IP-t

Ellenőrizd:

- DHCP Server role telepítve van-e
 - Scope aktív-e
 - kliens automatikus IP-n van-e
 - szerver és kliens egy hálózatban van-e
 - nincs-e más DHCP a hálózaton
-

