

Настройка БЛ по ограничению количества коннектов

Ограничение количества коннектов осуществляется средствами диспетчера, который стоит перед БЛ.

Создание зоны ограничения

Создаем файл конфигурации зоны:

```
1 /etc/nginx/conf.d/01.zone.conf
2 limit_conn_zone $hostname zone=srv:1m;
3 limit_conn_status 429;
```

Ограничение БЛ

Ограничиваем БЛ на 250 одновременных коннектов:

```
1 /etc/nginx/sites/sbis_service_81.d/zone.srv
2 limit_conn srv 250;
```

Нюансы

Если на одном хосте несколько БЛ, то можно для каждой БЛ создать отдельную зону. Тогда надо добавить номер порта в конфигурацию:

```
1 limit_conn_zone $hostname.81 zone=srv81:1m;
2 limit_conn_zone $hostname.82 zone=srv82:1m;
3 limit_conn_status 429;
```

И для каждой БЛ в файле конфигурации БЛ "/etc/nginx/sites/sbis_service_*.d/zone.srv" указать свою зону:

```
1 limit_conn srv81 250;
2 limit_conn srv82 500;
```