

[Deprecated] Права доступа на визуальные компоненты



Статья устарела!

Необходимо использовать [интерфейсный модуль Permission](#).

Конфигурация прав доступа на элементы интерфейса задаётся с помощью атрибута **data-access**. Атрибут можно установить на html-теги, визуальные контролы и на отдельные опции контролов. В атрибут передают имена [зон доступа](#) и накладываемые ограничения (имена переменных транзакции).

```
1 // Задана одна зона доступа.
2 data-access="ЗонаДоступа"
3
4 // Задана одна зона доступа с ограничением.
5 data-access="ЗонаДоступа|ОграничениеЗоныДоступа"
6
7 // Задано несколько зон доступа.
8 data-access="ЗонаДоступа1, ЗонаДоступа2"
9
10 // Задано несколько зон доступа с ограничениями.
11 data-access="ЗонаДоступа1|ОграничениеЗоныДоступа1, ЗонаДоступа2|
12   ОграничениеЗоныДоступа2"
13
14 // Значение атрибута устанавливается через опцию контрола, которая
15 // либо определена в секции _options, либо передана в область видимости
16 // шаблона.
17 data-access="{{myPropWithRights}}"
```

Если указано несколько зон доступа, к элементу будет применяться максимальный уровень доступа. Например, если "ЗонаДоступа1" дает доступ только на чтение, а "ЗонаДоступа2" – на чтение и на запись, то будет предоставлен максимальный доступ из них – и на чтение, и на запись.

Применение прав доступа к html-тегам

```
1 <ws:SomeTag data-access="ЗонаДоступа|ОграничениеЗоныДоступа" />

1 <ws:SomeTag data-access="ЗонаДоступа1|ОграничениеЗоныДоступа1,
  ЗонаДоступа2, ЗонаДоступа3, ЗонаДоступа4|ОграничениеЗоныДоступа4" />
```

Применение прав доступа к компонентам


Сочетание зоны доступа с ограничением разделяет доступность [визуального компонента](#) на три уровня:

- **разрешено взаимодействие.** Полный доступ на взаимодействие с компонентом из пользовательского интерфейса.
- **разрешено только чтение.** Пользователь видит компонент, но не может взаимодействовать посредством клика.
- **запрещено.** Компонент "вырезан" из верстки, т.е. не скрыт CSS-свойством `visible=false`, а физически удален из верстки, чтобы его невозможно было показать.

В следующем примере для кнопки установлена зона доступа "Бизнес".

```
<SBIS3.CONTROLS.Button ... data-access="Бизнес|Менеджер" />
```

- Отображение кнопки в пользовательском интерфейсе в зависимости от прав доступа:




Если изменение или просмотр запрещены для роли пользователя зоной доступа или ограничением, то они будут отключены для компонента.


- Использовано ограничение зоны доступа "Переключение НДС".

```
<SBIS3.Warehouse.Docs.VatSelectorNew data-access="Продажи|VAT" />
```

- Конфигурация ограничения в Genie:



- Применение ограничения в интерфейсе:



Применение прав к опциям компонентов

Для опций *data-access* работает несколько иначе – опция для которой атрибут указан, будет либо полностью удалена, либо полностью оставлена. Для опций нет уровня "разрешено только чтение", как для компонента.

Таким образом, опция приходит в компонент, если разрешено чтение или редактирование.

Например, для опции *someProp* задана зона доступа следующим образом:

```
1 <SBIS3.MyArea.MyComponent>
2   ...
3   <ws:someProp>
4     <ws:Object data-access="Зона|Ограничение">
5       <ws:someField1>...</ws:someField1>
6       <ws:someField2>...</ws:someField2>
7     </ws:Object>
8   </ws:someProp>
9 </SBIS3.MyArea.MyComponent>
```

Опция *someProp* будет полностью "вырезана", если у пользователя запрещен доступ к зоне "Зона" (с учетом ограничения "Ограничение"). Объект будет вырезан целиком, вместе со всем, что в него вложено!

Задание уровня доступа

Для того чтобы определить, в каких случаях опция должна быть "скрыта"/удалена, используется дополнительный атрибут *data-access-min-level*. Атрибут позволяет указать необходимый уровень доступа, и может принимать значения:

- 1 – чтение, значение по умолчанию;
- 2 – запись.

```
1 <SBIS3.MyArea.MyComponent>
2   ...
3   <ws:someProp>
4     <ws:Object data-access="Зона|Ограничение" data-access-min-
level="2">
5       <ws:someField1>...</ws:someField1>
6       <ws:someField2>...</ws:someField2>
7     </ws:Object>
8   </ws:someProp>
9 </SBIS3.MyArea.MyComponent>
```

При этом *data-access-min-level* распространяется и на все вложенные объекты.

```
1 <SBIS3.MyArea.MyComponent>
2   ...
3   <ws:someProp>
4     <!-- Этот и все вложенные в innerObject объекты будут проверены с
учетом data-access-min-level="2". -->
5     <ws:Object data-access="Зона|Ограничение" data-access-min-
level="2">
6       <ws:innerObject>
7         <ws:Object data-access="..."> -- будет проверен с учетом
data-access-min-level="2" предка
8         <ws:innerInnerObject>
9           <!-- Этот и все вложенные в innerInnerObject объекты
будут проверены с учетом data-access-min-level="1". -->
10          <ws:Object data-access="..." data-access-min-
level="1">
11            ...
12          </ws:Object>
13        </ws:innerInnerObject>
14      </ws:Object>
```

```

15         </ws:innerObject>
16     </ws:Object>
17 </ws:someProp>
18 </SBIS3.MyArea.MyComponent>

```

По умолчанию *data-access-min-level="1"* – чтение, а это значит: если достаточно уровня доступа пользователя на чтение, чтобы оставить опцию, то *data-access-min-level* указывать не обязательно.

Важно заметить, что при проверке доступа объекты и массивы в опциях компонента полностью обходятся в глубину. Если в опциях в объект *someObject* вложен массив *someArray*, а в нем находится объект, у которого указан *data-access*, то он будет проверен и, в случае необходимости, вырезан из массива.

```

1 <ws:someObject>
2   <ws:Object>
3     <ws:someArray>
4       <ws:Array>
5         <!-- Если у пользователя нет необходимого доступа, объект
будет вырезан из массива. -->
6         <ws:Object data-access="SomeZone|Restriction">
7           ...
8         </ws:Object>
9       </ws:Array>
10    </ws:someArray>
11  </ws:Object>
12 </ws:someObject>

```

Примеры применения прав к опциям

Применение прав к колонкам таблицы:

```

1 <SBIS3.CONTROLS.DataGridView>
2   ...
3   <ws:columns>
4     <ws:Array>
5       <ws:Object data-access="Продажи|CostPrice" title="Себест." ...
/>
6     ...
7   </ws:Array>
8 </ws:columns>
9   ...
10 </SBIS3.CONTROLS.DataGridView>

```

Доступ на чтение Продажи <u>CostPrice</u> :			
Есть	Кол-во	Себест.	Цена
	1 шт	25.00	250.00
Нет	Кол-во	Цена	
	1 шт	250.00	

Применение прав ко вкладкам:

```

1 <SBIS3.CONTROLS.Tab.Control>
2   ...
3   <ws:items> <!-- или <ws:tabs /> -->
4     <ws:Array>
5       <ws:Object data-access="Склад|ourOrgs" title="Наши
организации" ... />

```

```

6      ...
7      </ws:Array>
8  </ws:items>
9      ...
10 </SBIS3.CONTROLS.Tab.Control>

```

Доступ на чтение Склад|ourOrgs:

Есть

Наши организации

Выгрузка

Нет

Выгрузка

Использование менеджера прав в JavaScript коде

Для работы с системой прав в коде используется модуль [Core/RightsManager](#).

Метод [getRights](#) позволяет получить числовое значение доступа пользователя к указанным зонам доступа.

```

1 var manager = require('Core/RightsManager'),
2
3 // Результат: { 'Бизнес': 7, 'Продажи': 3 }
4 res = manager.getRights(['Бизнес', 'Продажи']);

```

Для проверки доступа на запись или на чтение, нужно выполнить "битовое И" полученного значения с нужной вам маской (**WRITE_MASK**, **READ_MASK**).

```

1 if (right['Бизнес'] & RightsManager.WRITE_MASK) {
2     // Есть доступ на запись.
3 }

```

Метод **getRights** также позволяет получить объект с правами пользователя к зонам доступа и ограничениями. Для этого нужно передать третий параметр **true**:

```

1 var right = RightsManager.getRights(['Бизнес'], null, true);
2 Результат:
3 {
4     'Бизнес': {
5
6         // Числовое значение доступа.
7         flags: 7,
8         restrictions: {
9
10            // Числовое значение ограничения.
11            'CostPrice': 4
12        }
13    }
14 }

```

Применение прав доступа к пунктам навигации в web-приложении

[см. руководство](#)

Применение прав доступа к пунктам навигации в мобильном приложении iOS

Модуль **login** предоставляет функционал регистрации и авторизации пользователей в мобильном приложении, а также управление правами доступа. Модуль физически расположен в [этом репозитории](#).

В мобильном приложении права доступа к пунктам навигации определяются исходя из установленных участков системы на такой пункт. Чтобы пунктам навигации задать участки системы, нужно отредактировать файл [AccessZones.plist](#). Примерное содержимое файла:

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
   "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3  <plist version="1.0">
4  <dict>
5      <key>companies</key>
6      <string>Контрагенты</string>
7      <key>iamhere</key>
8      <string>Наряды</string>
9      <key>calendar</key>
10     <string>Календарь</string>
11     <key>tasks</key>
12     <string>Дела</string>
13     <key>contacts</key>
14     <string>Контакты</string>
15     <key>communicator</key>
16     <string>Контакты</string>
17 </dict>
18 </plist>
```

Здесь описан словарь, где **key** — это имя модуля (см. перечисление [ModuleName](#)), а **string** — это участки системы. Если для пункта требуется указать несколько участков, их перечисляют через запятую. Например,

```
1  ...
2  <dict>
3      <key>companies</key>
4      <string>Контрагенты, Контакты, Календарь</string>
5  </dict>
```

Когда для пункта навигации указано несколько участков системы, будет применяться максимальный уровень доступа. Например, если "ЗонаДоступа1" дает доступ только на чтение, а "ЗонаДоступа2" – на чтение и на запись, то будет предоставлен максимальный доступ из них – и на чтение, и на запись.

Примечание: в мобильном приложении установка [ограничений](#) для участков системы не поддерживается.