

Отладка серверного JavaScript на тестовом и боевом стендах


Отладка на локальном стенде

Подключитесь к отладчику, открыв URL в браузере:

```
devtools://devtools/bundled/inspector.html?v8only=true&ws=127.0.0.1:30100
```


Решение проблемы с подключением к отладчику

Если не удалось подключиться к отладчику и отображается диалоговое окно



выполните следующие шаги:

1. Переведите сервис в режим отладки JavaScript и проверьте ограничение числа рабочих процессов.
 - Откройте конфигурационный файл [sbis-rpc-service.ini](#) и проверьте параметры. Если требуется дополнить файл - перезапустите стенд после изменения параметров.
- 1 **[Ядро.Сервер приложений]**
 - 2 ЧислоСлужебныхРабочихПроцессов=0
 - 3 ЧислоРабочихПроцессов=1
 - 4 ПределИспользованияПамяти=2000
 - 5 **[Ядро.Серверный JavaScript]**
 - 6 DebugMode=Да
- Проверьте, включен ли режим отладки с помощью флага **Debug server JS** в [Genie](#). Если нет - отметьте флаг и перезапустите стенд.






Флаг **Debug server JS** нужно включать только для **online-ps-ru**, иначе возникнет ошибка при подключении к сервису.

2. Проверьте правильность ссылки на подключение к отладчику:


- Перейдите в [Журнал логов](#) и отфильтруйте логи по параметрам:
 - **За период:** последние 5 минут
- ◦ **Сообщение:** Отладчик готов
- **Узел сервиса:** <хост>:<порт>

ПРИМЕЧАНИЕ: Для отображения логов необходимо указывать хост локального стенда, например, r02-sizonenko1.region.tensor.ru:2001.

Если [локальный стенд подключен по VPN](#), нужно указывать реальное имя компьютера (относится к личным ПК).



- В результатах отбора отображается запись о процессе, а поле **Сообщение** содержит ссылку для отладки:



В идеальном случае запись будет единственной. Если отфильтруется несколько записей, нужно выбрать последнюю. Для получения новой ссылки на отладчик перезапустите стенд.


Отладка на тестовых стендах

1. Подготовьте Сервис представления к отладке. Для этого оформите задачу по регламенту ["Выполнить на тестовом стенде" \(ВНТ\)](#) следующего содержания:


Прошу включить отладку сервиса представления <имя сервиса>. Для этого установите следующие параметры:

1 Ядро.Сервер приложений.ЧислоСлужебныхРабочихПроцессов=0

2. Дождитесь перезапуска сервиса, перейдите в [Журнал логов](#) и отфильтруйте логи по параметрам



3. В результате отображается запись о процессе. Если записей несколько - проверьте все доступные ссылки из поля **Сообщение**.




При отладке могут понадобиться дополнительные настройки, иначе сообщение о готовности отладчика не появится. Если сервис развернут в Kubernetes, укажите в ссылке на отладку хост Kubernetes.

При обновлении страницы запрос может приходить на разные хосты, поэтому необходимо обновить страницу несколько раз.


Отладка рабочего процесса

Для отладки процесса выполните следующие шаги:

1. Откройте полученную ссылку для отладки процесса в новом окне.
2. В соседней вкладке откройте свое приложение.
3. В отладочном окне на вкладке **Sources** найдите необходимый файл и откройте его (если файл не найден - обновите отлаживаемую страницу, ресурсы загружаются "лениво", по мере необходимости).




4. Поставьте точку останова и нажмите на паузу.



5. Обновите страницу с приложением.

6. Выполните необходимые отладочные действия.



Параметры URL

Ссылка на отладку каждого процесса:

`devtools://devtools/bundled/inspector.html?experiments=true&ws=127.0.0.1:<порт>`

Параметр ws (WebSocket) принимает значение вида:

`&ws=<имя_сервера>:<порт>`

где

- Значение **<порт>** не меняется и будет таким же, как в поле **Сообщение**.


- Значение **<имя_сервера>**:

- для локальной отладки:

```
1 &ws=localhost:<порт>
2 // или
3 &ws=127.0.0.1:<порт>
```

- для удалённой отладки — имя, IP сервера или имя хоста Kubernetes.

```
1 &ws=usd-bykanov1.corp.tensor.ru:<порт>
2 //или
3 &ws=dev-ins-t-static1.unix.tensor.ru:<порт>
```

Отладка в Docker

По умолчанию порт для отладки **30100**. Чтобы использовать его, нужно опубликовать его для доступа в контейнер:

```
-p 30100:30100
```


Либо используйте ключ `--net host` для "проброса" сети хоста в контейнер.

Если нужно изменить порт отладки, добавьте в `ini`-файл секцию и параметр:

```
[Ядро.Серверный скрипт]
DebugDefaultPort = 30100
```

Если отладчик не работает

В случае проблемы с подключением к отладчику отображается окно с ошибкой:



Способы решения проблемы:

1. Откройте страницу `devtools://devtools/bundled/inspector.html` и перезапустите страницу отладчика.
2. Если открыт Fiddler - закройте его.