第六次实验

姓名: 傅申 学号: PB20000051

本次实验使用 C++ 来实现之前写过的程序.

- 1. 程序
 - 1. lab0l
 - 2. lab0p
 - 3. fib
 - 4. fib-opt
 - 5. rec
 - 6. mod
 - 7. prime
- 2. 问题
 - 1. 评价性能
 - 2. 为什么写高级语言更容易
 - 3. 给 LC-3 添加一条指令
 - 4. 从 LC-3 中学到的技巧

1 程序

1.1 lab0l

原汇编程序如下

```
1 LOOP ADD R7, R7, R1
2 ADD R0, R0, -1
3 BRnp LOOP
4 STOP HALT
```

可以看出程序大致实现了一个 do-while 循环, 写成 C++ 高级语言函数如下

```
void lab0l(short &r0, short &r1, short &r7)
1
   {
2
       do
3
       {
4
           r7 += r1;
5
           r0 --;
6
       } while (r0 != 0);
7
  }
8
```

1.2 lab0p

原汇编程序如下

```
ADD
                     R0, R0, #0
1
             BRz
                     Stop
2
3
             BRp
                     Pos
4
                     R0, R0 ; Negate R0
             NOT
5
                     R0, R0, #1
             ADD
6
             NOT
                     R1, R1
                              ; Nagate R1
7
                     R1, R1, #1
             ADD
8
9
                     R2, R2, #1
    Pos
             ADD
10
                     R3, R0, R2
             AND
    Loop
11
                     BitOne
             BRnp
12
```

```
13
             ADD
                     R1, R1, R1
14
             ADD
15
                     R2, R2, R2
16
             BRnzp
                     Loop
17
    BitOne ADD
                     R7, R7, R1
18
19
             ADD
                     R1, R1, R1
             ADD
                     R2, R2, R2
20
21
             ADD
                     R4, R0, #-1; Remove the lowest
                     R0, R4, R0 ; 1 in R0
22
             AND
23
             BRnp
                     Loop
24
25
   Stop
             HALT
```

其中 R2 作为掩码判断 R0 中的各位是否为 1, 如果是 1 就通过位运算 R0 δ (R0 - 1) 消去, 将其转化成 C++ 函数如下

```
void lab0p(short &r0, short &r1, short &r7)
1
2
     {
         if (!r0)
3
         {
4
             return;
5
         }
6
         else if (r0 < 0)
7
         {
8
             r0 = - r0;
9
             r1 = - r1;
10
11
         short mask = 1;
12
         while (r0)
13
         {
14
             if (mask & r1)
15
             {
16
                  r7 += r1;
17
                  r0 &= r0 - 1;
18
             }
19
             r1 += r1;
20
             mask += mask;
21
        }
22
     }
23
```

1.3 fib

原汇编程序如下

```
ADD
                      R7, R7, #1; F(n)
1
             ADD
                      R1, R1, \#1; F(n + 1)
2
                      R2, R2, \#2; F(n + 2)
             ADD
3
             LD
                      R4, MOD
4
                      R3, R7, R7; temp = 2 * F(n - 1)
     L00P
             ADD
5
             ADD
                      R7, R1, #0
6
                      R1, R2, #0
             ADD
7
                      R2, R3, R1; F(n + 2) = F(n + 1) + 2 * F(n - 1)
             ADD
8
             ADD
                      R0, R0, #-1
9
             BRp
                      L00P
10
             AND
                      R7, R7, R4
11
             HALT
12
     MOD
             .FILL
                      #1023
13
```

显然这是一个递推程序, R7, R1, R2 分别为 f(n), f(n+1), f(n+2), 写成 C++ 函数如下

```
void fib(short &r0, short &r7)
1
2
     {
         short f = 1, f1 = 1, f2 = 2;
3
         do
4
         {
5
             temp = f + f;
6
             f = f1;
7
             f1 = f2;
8
             f2 = temp + f1;
9
             r0 --;
10
         } while (r0 > 0);
11
         r7 = f \& 1023;
12
     }
13
```

1.4 fib-opt

原程序是一个打表程序, 主体部分如下

```
ADD R0, R0, #-16
1
              ADD R0, R0, #-4
2
              BRn NEG
3
              LD
                  R6, MOD
4
              AND R0, R0, R6
5
                  R1, BASE
     NEG
              LD
6
              ADD R1, R0, R1
7
              LDR R7, R1, #0
8
              HALT
9
              .FILL #127
     MOD
10
     BASE
              .FILL x301F
                              ; Addr of f(20)
11
     ; fib array here
12
     ; ....
13
```

写成 C++ 函数的形式

```
void fib opt(short &r0, short &r7)
1
    {
2
         short fib[] =
3
4
             1, 1, 2, 4, 6, 10, 18, 30, 50, 86,
5
             146, 246, 418, 710, 178, 1014, 386, 742, 722, 470,
6
             930, 326, 242, 54, 706, 166, 274, 662, 994, 518,
7
             818, 758, 770, 358, 850, 342, 34, 710, 370, 438,
8
             834, 550, 402, 22, 98, 902, 946, 118, 898, 742,
9
             978, 726, 162, 70, 498, 822, 962, 934, 530, 406,
10
             226, 262, 50, 502, 2, 102, 82, 86, 290, 454,
11
             626, 182, 66, 294, 658, 790, 354, 646, 178, 886,
12
             130, 486, 210, 470, 418, 838, 754, 566, 194, 678,
13
             786, 150, 482, 6, 306, 246, 258, 870, 338, 854,
14
             546, 198, 882, 950, 322, 38, 914, 534, 610, 390,
15
             434, 630, 386, 230, 466, 214, 674, 582, 1010, 310,
16
             450, 422, 18, 918, 738, 774, 562, 1014, 514, 614,
17
             594, 598, 802, 966, 114, 694, 578, 806, 146, 278,
18
             866, 134, 690, 374, 642, 998, 722, 982
19
         };
20
         short *base = fib + 20;
21
         r0 -= 20;
22
         if (r0 >= 0) r0 &= 127;
23
24
```

```
25 | r7 = *(base + r0);
}
```

1.5 rec

将 rec.txt 翻译为汇编代码后为

```
LEA
                        R2, #14
                                    ; x300F \rightarrow R2
 1
              AND
                        R0, R0, #0 ; x0000 \rightarrow R1
 2
              JSR
                        FUNC
 3
              HALT
 4
     FUNC
              STR
                        R7, R2, #0
 5
                        R2, R2, #1; PUSH R7
              ADD
 6
              ADD
                        R0, R0, #1 ; R0 + 1 \rightarrow R0
 7
                        R1, #17; mem[x3019] \rightarrow R1
              LD
8
              ADD
                        R1, R1, #-1; R1 - 1 \rightarrow R1
9
                        R1, #15 ; R1 \rightarrow mem[x3019]
              ST
10
              BRz
                        #1
11
                        FUNC
              JSR
12
                        R2, R2, #-1
              ADD
13
              LDR
                        R7, R2, #0 ; POP R7
14
              RET
15
              .BLKW
                       #10
                                     ; x300F \sim x3018
16
              .FILL
                        #5
                                     ; x3019
17
```

可以看出程序调用了一个递归的子程序,这里称之为 FUNC,除了出入函数栈操作外,FUNC 还不断地让 R0 自增, mem[x3019] 自减,并且在 mem[x3019] 为 0 时退出递归. 根据以上分析,写出程序的 C++ 函数如下

```
void rec(short &r0, short &mem)
    {
2
         r0 = 0;
3
        func(r0, mem);
4
    }
5
6
    void func(short &r0, short &mem)
7
    {
8
9
         r0 ++;
         short temp = mem;
10
         temp --;
```

1.6 mod

将 mod.txt 翻译为汇编代码后为

```
.ORIG
                         x3000
 1
               LD
                         R1, #21
                                        ; x3016 \rightarrow R1
 2
     L00P1
               JSR
                         DIV
                                        ; Call DIV
 3
                         R2, R1, #7; R1 % 8 \rightarrow R2
               AND
 4
               ADD
                         R1, R2, R4; R2 + R4 \rightarrow R1
 5
               ADD
                         R0, R1, #-7; R1 - 7 \rightarrow R0
 6
               BRp
                         L00P1
 7
               ADD
                         R0, R1, #-7; R1 - 7 \rightarrow R0
 8
               BRn
                         #1
9
               ADD
                         R1, R1, #-7; R1 - 7 \rightarrow R1
10
               HALT
11
     DIV
               AND
                         R2, R2, #0 ; clear R2
12
               AND
                         R3, R3, #0 ; clear R3
13
                         R4, R4, #0 ; clear R4
               AND
14
               ADD
                         R2, R2, #1 ; R2 + 1 \rightarrow R2
15
               ADD
                         R3, R3, #8
                                       ; R3 + 8 \rightarrow R3
16
     L00P2
               AND
                         R5, R3, R1 ; R3 % R1 \rightarrow R5
17
               BRz
                         #1
18
               ADD
                         R4, R2, R4 ; R4 + R2 \rightarrow R4
19
                         R2, R2, R2 ; R2 + R2 \rightarrow R2
               ADD
20
               ADD
                         R3, R3, R3 ; R3 + R3 \rightarrow R3
21
               BRnp
                         L00P2
22
               RET
23
                .FILL
                         #288
                                        ; x3016
24
```

其中被调用的 DIV 子程序是通过掩码实现右移, 整个程序写成 C++ 函数的形式为

```
void mod(short n, short &r1)

r1 = n;
short quotient, remainder;
```

```
4
         do
 5
         {
 6
             div(r1, quotient);
7
             remainder = r1 & 7;
             r1 = quotient + remainder;
8
9
         } while (r1 > 7);
10
         r1 = (r1 == 7) ? 0 : r1;
11
     }
12
13
    void div(short &r1, short &r4)
14
     {
         short mask0 = 8, mask1 = 1;
15
         do
16
17
         {
18
             if (r1 & mask0) r4 += mask1;
19
             mask0 = mask0 + mask0;
20
             mask1 = mask1 + mask1;
21
         } while (mask0);
22
     }
23
```

1.7 prime

原汇编代码主要判断程序部分为:

```
; judge subroutine: R1 = R0.isPrime()
1
     JUDGE
                   R7, SaveR7
             ST
2
             AND
                   R1, R1, #0
3
             ADD
                   R1, R1, #1
                               ; R1 = 1
4
             NOT
                   R2, R0
5
             ADD
                   R2, R2, #1
                               ; R2 = -R0
6
             AND
                   R3, R3, #0
7
             ADD
                   R3, R3, #2
                               ; R3 = 2
8
     AGAIN
             JSR
                   SQUARE
9
             ADD
                   R4, R4, R2
                               ; R4 = R4 - R0
10
                   DONE
             BRp
11
     MODULE ADD
                   R4, R2, #0
12
     AGAINm
            ADD
                   R4, R4, R3
13
             BRn
                   AGAINm
14
             BRz
                   BAD
15
             ADD
                   R3, R3, #1
16
```

```
17 BRnzp AGAIN

18 BAD AND R1, R1, #0

19 DONE LD R7, SaveR7

20 RET
```

写成 C++ 函数的形式为

```
void prime(short &r0, short &r1)
     {
 2
         r1 = 1;
 3
         short i = 2, squ, temp;
 4
         while (1)
 5
         {
 6
              square(i, squ);
7
             if (squ > r0) break;
8
             temp = -r0;
9
             do
10
             {
11
                  temp += i;
12
             } while (temp < 0);</pre>
13
             if (temp == 0)
14
             {
15
                  r1 = 0;
16
                  break;
17
              }
18
              i++;
19
         }
20
    }
21
```

而调用的 SQUARE 子程序如下,与 lab0p 中的思想一致,

```
; square subroutine: R4 = R3 * R3
1
   SQUARE ST
                  R1, SaveR1
2
                  R1, R1, #0
            AND
3
            ADD
                  R1, R1, #1
                              ; R1 = 1
4
            ST
                  R2, SaveR2
5
            ADD
                  R5, R3, #0
6
            ADD
                  R6, R3, #0
7
            ST
                  R3, SaveR3
8
            AND
                  R4, R4, #0
```

```
AGAINS AND
10
                   R2, R1, R5
11
             BRnp
                   BitOne
                   R6, R6, R6
12
             ADD
             ADD
                   R1, R1, R1
13
14
             BRnzp AGAINs
15
     BitOne
             ADD
                   R4, R4, R6
16
             ADD
                   R6, R6, R6
17
             ADD
                   R1, R1, R1
18
             ADD
                   R3, R5, #-1
19
             AND
                   R5, R5, R3
                   AGAINs
20
             BRnp
21
             LD
                   R1, SaveR1
22
                   R2, SaveR2
             LD
                   R3, SaveR3
23
             LD
24
             RET
25
     SaveR1 .BLKW #1
26
     SaveR2
            .BLKW #1
27
     SaveR3 .BLKW #1
28
     SaveR7
            .BLKW #1
29
             .END
```

直接对 lab0p 的 C++ 程序进行部分修改即可得到

```
void square(short &r3, short &r4)
1
     {
2
         short mask = 1, a = r3, b = r3;
3
         r4 = 0;
4
         do
5
         {
6
             if (a & mask)
7
             {
8
                  r4 += b;
9
                  a &= (a - 1);
10
             }
11
             b += b;
12
             mask += mask;
13
         } while (a);
14
    }
15
```

最后得到整个程序的 C++ 函数

```
void prime(short &r0, short &r1)
1
2
         r1 = 1;
3
         short i = 2, squ, temp;
4
         while (1)
5
         {
6
             square(i, squ);
7
             if (squ > r0) break;
8
             temp = -r0;
9
             do
10
             {
11
                  temp += i;
12
             } while (temp < 0);</pre>
13
             if (temp == 0)
14
             {
15
                  r1 = 0;
16
                  break;
17
             }
18
             i++;
19
         }
20
    }
21
22
     void square(short &r3, short &r4)
23
     {
24
         short mask = 1, a = r3, b = r3;
25
         r4 = 0;
26
         do
27
         {
28
             if (a & mask)
29
             {
30
                  r4 += b;
31
                 a &= (a - 1);
32
             }
33
             b += b;
34
             mask += mask;
35
         } while (a);
36
   }
37
```

2 问题

2.1 评价性能

采用时间复杂度来评价各个程序的时间性能,如下

 程序	时间复杂度	n 所代表的参数
lab0l	O(n)	r0
lab0p	$O(\log n)$	r0
fib	O(n)	r0
fib-opt	O(1)	
rec	O(n)	mem
mod	$O(\log n)$	n
prime	$O(n \log n)$	r0

而对于空间性能

- lab0l, lab0p, fib, mod, prime 没有使用到数组或递归, 它们的空间性能较好.
- fib-opt 使用了一段定长内存空间(数组),它的空间性能中等.
- 而 rec 则使用了递归, 若输入的参数过大, 可能有函数栈溢出的风险, 其空间性能较差.

2.2 为什么写高级语言更容易

- 1. 高级语言将许多固定的逻辑结构抽象出来,并且更容易被人理解.
- 2. 高级语言替我们对一些细节进行了处理. 比如我们写递归程序时不需要手动操作函数栈.

2.3 给 LC-3 添加一条指令

我希望给 LC-3 添加一条右移指令, 具体格式为

LSH DR, SR, imm4

实际操作为 $DR \leftarrow SR >> imm4$, 这样, lab0p 的实现可以更加简单, 而 mod 中除以 8 的操作 也可以通过 LSH R4, R1, #3 来实现.

2.4 从 LC-3 中学到的技巧

- 1. 一些取模操作可以通过位运算来减小时间代价, 如 a % 8 = a & 7.
- 2. 在处理递归时, 要考虑到递归层数.

3. 某些情况下可以利用数学技巧来优化程序.