repartition_marche.mod

```
/* Commande script AMPL */
reset;
/* Solveur à utiliser : GUROBI, (permet de resoudre des models lineaires contenant des nombres
entiers */
option solver gurobi;
/* Ensembles
*/
set DIVISIONS;
set REGIONS;
set DETAILLANTS;
set CATEGORIES;
/* Paramètres
*/
/* Paramètres représentant les rapports ainsi que la tolérance qui doivent être appliqué au
param rapport_marche {DIVISIONS} >= 0, <= 100;</pre>
param tolerance >= 0, <= 100;</pre>
/* Paramétres indicé par les detaillants ayant comme ensemble de donné, regions (type de
donnée region) */
param region {DETAILLANTS} symbolic in REGIONS;
param categorie {DETAILLANTS} symbolic in CATEGORIES;
param nb huile {DETAILLANTS} integer >= 0;
param nb_pts_vente {DETAILLANTS} integer >= 0;
param nb_spiritueux {DETAILLANTS} integer >= 0;
/* Parametres calculés */
/* Paramètres calculés, nombre d'huile par region et pour chaque detaillant */
param nhuile_region_detaillant {rg in REGIONS, dt in DETAILLANTS} := if region [dt] = rg then
nb_huile [dt] else 0;
/* Paramètres calculés, nombre de detaillant par categorie et pour chaque detaillant */
param ndetail categorie detaillant {ct in CATEGORIES, dt in DETAILLANTS} := if categorie [dt]
= ct then 1 else 0;
/* Paramètres calculés, nombre global de points de ventes */
param nb_global_pts_vente := sum {dt in DETAILLANTS}     nb_pts_vente [dt];
/* Paramètres calculés, nombre global des spiritieux */
param nb_global_spiritieux := sum {dt in DETAILLANTS} nb_spiritueux [dt];
/* Paramètres calculés, nombre d'huile global par regions */
param nb_global_huile_region {rg in REGIONS} := sum {dt in DETAILLANTS} if region [dt] = rg
then nb_huile [dt] else 0;
/* Paramètres calculés, nombre de detaillants global par categories */
param nb_global_detaillant_categorie {ct in CATEGORIES} := sum {dt in DETAILLANTS} if
categorie [dt] = ct then 1 else 0;
/* Paramètres calculés par rapport au borne donné par l'utilisateur et par la tolerance */
param rpm_tol_min {dv in DIVISIONS} := (rapport_marche [dv] - tolerance) / 100;
param rpm_tol_max {dv in DIVISIONS} := (rapport_marche [dv] + tolerance) / 100;
/* Variables
                      ----- */
/* Variables binaire representant le fait que la ligne est validé ou non, en fonction du
```

repartition_marche.mod

```
rapport concernant le nombre de points de vente */
var affectation {dt in DETAILLANTS, dv in DIVISIONS} binary;
/* Variable flottante representant un amortissement à la tolerance appliqué */
var ammo_tol >= 0, <= (tolerance/100);</pre>
/* Objectif
/* Objectif fixe */
maximize
obj_ammortissement_tolerance :
   ammo_tol;
/* Contraintes
______
*/
/* Contraintes d'unicité */
affectation unique detaillant {dt in DETAILLANTS} :
   sum {dv in DIVISIONS} affectation [dt, dv] == 1;
subject to
tolerance_max {dv in DIVISIONS} :
   tolerance <= rapport_marche [dv];</pre>
/* Contraintes sur les differents rapports */
/* Rapport sur le nombre de points de ventes ... */
subject to
rapport_nb_pts_vente_global_min {dv in DIVISIONS}:
    (sum {dt in DETAILLANTS} affectation [dt, dv] * nb_pts_vente [dt]) - ammo_tol *
nb_global_pts_vente >= rpm_tol_min [dv] * nb_global_pts_vente;
subject to
rapport_nb_pts_vente_global_max {dv in DIVISIONS}:
    (sum {dt in DETAILLANTS} affectation [dt, dv] * nb_pts_vente [dt]) + ammo_tol *
nb_global_pts_vente <= rpm_tol_max [dv] * nb_global_pts_vente;</pre>
/* Rapport sur le marche du spiritieux ... */
subject to
rapport_marche_spiritieux_global_min {dv in DIVISIONS}:
    (sum {dt in DETAILLANTS} affectation [dt, dv] * nb_spiritueux [dt]) - ammo_tol *
nb_global_spiritieux >= rpm_tol_min [dv] * nb_global_spiritieux;
subject to
rapport_marche_spiritieux_global_max {dv in DIVISIONS}:
    (sum {dt in DETAILLANTS} affectation [dt, dv] * nb_spiritueux [dt]) + ammo_tol *
nb_global_spiritieux <= rpm_tol_max [dv] * nb_global_spiritieux;</pre>
/* Rapport sur le marche de l'huile dans chaque regions ... */
subject to
rapport_marche_huile_region_min {dv in DIVISIONS, rg in REGIONS}:
    (sum {dt in DETAILLANTS} affectation [dt, dv] * nhuile_region_detaillant [rg, dt]) -
ammo_tol * nb_global_huile_region [rg] >= rpm_tol_min [dv] * nb_global_huile_region [rg];
rapport_marche_huile_region_max {dv in DIVISIONS, rg in REGIONS}:
    (sum {dt in DETAILLANTS} affectation [dt, dv] * nhuile_region_detaillant [rg, dt]) +
ammo_tol * nb_global_huile_region [rg] <= rpm_tol_max [dv] * nb_global_huile_region [rg];</pre>
/* Rapport sur le nombre de detaillant dans chaque categorie ... */
rapport_nb_detaillant_categorie_min {dv in DIVISIONS, ct in CATEGORIES}:
    (sum {dt in DETAILLANTS} affectation [dt, dv] * ndetail_categorie_detaillant [ct, dt]) -
ammo_tol * nb_global_detaillant_categorie [ct] >= rpm_tol_min [dv] *
```

repartition_marche.mod

```
nb_global_detaillant_categorie [ct];
subject to
rapport_nb_detaillant_categorie_max {dv in DIVISIONS, ct in CATEGORIES}:
    (sum {dt in DETAILLANTS} affectation [dt, dv] * ndetail_categorie_detaillant [ct, dt]) +
ammo_tol * nb_global_detaillant_categorie [ct] <= rpm_tol_max [dv] *</pre>
nb_global_detaillant_categorie [ct];
/* Inclusion des données */
data "repartition_marche.dat";
/* Commande Script AMPL */
/* Resolution du model */
solve;
/* Affichage des données du model */
display affectation;
for {dv in DIVISIONS} {
    printf "%s : ", dv;
    for {dt in DETAILLANTS} {
        if affectation [dt, dv] == 1 then {
            printf "%s ", dt;
    }
    printf "\n";
}
```