

### Subrutinas Procedimientos y Funciones






### Manejo de Subrutinas

¿Por qué son necesarias las subrutinas?

- Permiten reusar código.
- Simplifican la escritura de programas.
- Hacen que sea mas fácil modificar programas.
- Facilitan el trabajo en equipo.



3

### Manejo de Subrutinas

```
main() {

...

x = max(i,i); 
Parámetros actuales

int max(int m, int n) | 
Encabezado de la subrutina

int mayor;

if (m > n)

mayor = m;

else

msyor = n;


return mayor;

Cuerpo de la subrutina
```


# ¿Qué ocurre cuando una subrutina sin parámetros se ejecuta?

#### Se debe:

- Salvar la dirección de retorno.
- Saltar a la dirección donde comienza el código de la subrutina.
- Ejecutar la subrutina.
- Recuperar la dirección de retorno.
- Continuar la ejecución a partir de la dirección de retorno




## Procedamos sin apoyo del lenguaje ensamblador




## Aspectos a considerar

- Una subrutina puede llamarse desde distintas posiciones.
- Una subrutina puede contener llamadas a otras subrutinas. Esto posibilita el anidamiento de subrutinas hasta una profundidad arbitraria.
- Cada llamada a subrutina esta emparejada con una posición de retorno



## Aspectos a considerar

Una subrutina puede llamarse desde distintas posiciones






- Instrucción de llamada a subrutina
  - El programador indica cual es el nombre de la subrutina
  - El ensamblador guarda la dirección de retorno en:
    - a) Un registro predeterminado.
    - b) Al principio de la subrutina
    - c) En la pila de ejecución
- Instrucción que realiza el retorno


# a) La posición de retorno en un registro predeterminado.

- Para invocar la subrutina
  - JAL <nombre subrutina>JALR \$Registro con la direccion de la Subrutina
  - Coloca la dirección de la instrucción siguiente en el registro \$RA
  - Salta a la dirección indicada por <nombre subrutina> .
     o por el contenido del Registro en el caso de JALR
- Para regresar de la subrutina
  - JR \$RA
  - Salta a la dirección indicada por \$RA


a) La posición de retorno en un registro predeterminado. Problema




b) La dirección de retorno al comienzo de la subrutina




c) La dirección de retorno es guardada en una pila



## Push y Pop de la Pila



# Uso de la pila para resolver el problema de las llamadas anidadas





#### Manejo automático de la pila

- Para invocar a la subrutina
  - CALL <nombre de la subrutina>
  - Se apila la dirección de retorno en la pila de ejecución
  - Se salta al inicio de la subrutina
- Para regresar de la subrutina
  - RETURN
  - Se desapila la dirección de retorno en la pila de ejecución.
  - Se salta a la dirección de retorno



- Se pueden almacenar
  - En los registros
  - En la pila de ejecución.
- Más adelante nos ocuparemos de diferentes clases de parametros
  - Por valor
  - Por referencia

## Parámetros almacenados en registros

El subprograma, que realiza la llamada, coloca los parámetros en registros específicos y el procedimiento llamado los usa.

MOVE R6, R2 // Coloca el parámetro en R6
CALL decremento
MOVE R2, R6 // Recupera el parámetro
...
decremento: SUB R6, 1
RETURN





# Evaluación de: Parámetros almacenados en registros


- Es una estrategia de fácil implantacion.
- Hay un número limitado de registros, por tanto hay un número limitado de parámetros a utilizar.
- No funciona cuando hay recursión.
- Debe ser utilizado con gran cuidado cuando se utilizan subrutinas anidadas

19

# Parámetros almacenados en la pila de ejecución







- Para cada parámetro.
  - Guardar espacio para el parametro.
  - Colocar el parametro en la pila
- Llamar al procedimiento
- Recuperar el espacio de los parametros

llamada

llamada


Sub

## Acciones a realizar para manejar los parámetros en la pila de ejecución <sub>Sub</sub>

llamadora


- La subrutina llamada
  - Guarda la dirección de retorno en la pila
  - Extrae los parametros de la pila
  - Realiza las acciones de la subrutina
  - Deja los resultados en un registro o en la pila
  - Recupera la dirección de retorno
  - Regresa a la instrucción que está en la siguiente dirección a partir de la cual ocurrió la llamada (dirección de retorno).

# Parámetros almacenados en la pila de ejecución





# Parámetros almacenados en la pila de ejecución: Problema

- La pila puede usarse para guardar resultados intermedios de los cálculos a realizar
- Los parámetros entonces no estarán a una distancia fija del SP




### Reformulación del Frame





25


## Acciones a realizar para manejar los frames



En la rutina que hace la llamada (llamadora)

- Para cada parámetro.
  - Guardar espacio para el parámetro.
  - Colocar el parámetro en la pila
- Llamar al procedimiento
- Recuperar el espacio de los parámetros actualizando el SP

## Acciones a realizar para manejar los frames



Al entrar en la rutina llamada


- 🎾 Almacenar el valor de FP en la pila
- Almacenar la dirección de retorno en la pila
- Actualizar el valor del SP de manera que haya espacio para las variables locales de la subrutina


27

#### Acciones a realizar para manejar los frames

#### Al salir de la rutina llamada

- Actualizar el valor del RA: RA←FP 4
- Actualizar el valor del SP: SP ← FP
- Actualizar el valor del FP: FP ← C(FP)
- Regresar a la posición que indica el registro RA.





llamadora



### Paso de Parámetros

- ¿Cómo se implementan los diferentes tipos de pases de parámetros?
  - Valor
  - Referencia

29

# Parámetros por Valor


- El programa que llama envía a la subrutina el valor del parámetro.
- La subrutina recibe el valor del parámetro y cualquier modificación que se le haga no es vista por el programa que invocó a la subrutina.
- Cuando el programa que llamó a la subrutina reasume el control, el parámetro mantiene el valor que tenía en el momento de la invocación.

## Parámetros por Valor

31

## Parámetros por Valor (Implantación)

- En el momento de la llamada se copia el valor del parámetro actual en la posición que le corresponderá ocupar al parámetro formal en la pila de ejecución.
- Trabaja la subrutina.
- La subrutina retorna al punto donde fue llamada.






- El programa que llama envía a la subrutina la dirección del parámetro.
- La subrutina recibe la dirección del parámetro y cualquier modificación que ésta le haga, será visible por el programa que invocó a la subrutina.
- Cuando el programa que llamó a la subrutina reasume el control, se observa que el valor del parámetro sufrió las modificaciones que sobre él realizó la subrutina.


34

## Parámetros por Referencia



## Uso de Registros en SPIM

| Register name | Number | Usage   |    |
|---------------|--------|---|----|
| \$zero        | 0      | constant 0                                      | ī  |
| \$at          | 1      | reserved for assembler                          | ٦  |
| \$v0          | 2      | expression evaluation and results of a function | ٦  |
| \$v1          | 3      | expression evaluation and results of a function | ٦  |
| \$a0          | 4      | argument 1                                      | ٦  |
| \$a1          | 5      | argument 2                                      | ٦  |
| \$a2          | 6      | argument 3                                      | ٦  |
| \$a3          | 7      | argument 4                                      | ٦  |
| \$t0          | 8      | temporary (not preserved across call)           | 7  |
| \$t1          | 9      | temporary (not preserved across call)           | 7  |
| \$t2          | 10     | temporary (not preserved across call)           | ٦  |
| \$t3          | 11     | temporary (not preserved across call)           | ٦  |
| \$t4          | 12     | temporary (not preserved across call)           | ٦  |
| \$t5          | 13     | temporary (not preserved across call)           | ٦  |
| \$t6          | 14     | temporary (not preserved across call)           | ٦  |
| \$t7          | 15     | temporary (not preserved across call)           | 7  |
| \$s0          | 16     | saved temporary (preserved across call)         | 7  |
| \$s1          | 17     | saved temporary (preserved across call)         | 7  |
| \$s2          | 18     | saved temporary (preserved across call)         | ٦  |
| \$s3          | 19     | saved temporary (preserved across call)         | ٦  |
| \$s4          | 20     | saved temporary (preserved across call)         | 1  |
| \$s5          | 21     | saved temporary (preserved across call)         | 7  |
| \$s6          | 22     | saved temporary (preserved across call)         | ٦  |
| \$s7          | 23     | saved temporary (preserved across call)         |    |
| \$t8          | 24     | temporary (not preserved across call)           |    |
| \$t9          | 25     | temporary (not preserved across call)           |    |
| \$k0          | 26     | reserved for OS kernel                          | 1  |
| \$k1          | 27     | reserved for OS kernel                          | 7  |
| \$gp          | 28     | pointer to global area                          |    |
| \$sp          | 29     | stack pointer                                   | _] |
| \$fp          | 30     | frame pointer                                   | _] |
| \$ra          | 31     | return address (used by function call)          | 1  |



35


# Convenciones a ser usadas en la invocación de subrutinas

#### Uso de la pila

- El stack pointer (\$sp) apunta a la primera posición libre de la pila
- La pila crece en el sentido de direcciones altas a direcciones bajas
- El frame pointer (\$fp) apunta a la primera dirección del marco



## Convenciones a ser usadas en la invocación de subrutinas




#### Convenciones con <u>responsabilidad compartida</u>

- El procedimiento (llamador) que invoca a otro procedimiento, es responsable de almacenar los registros \$a0, \$a1, \$a2, \$a3, \$v0, \$v1, \$t0, ..., \$t9
- El procedimiento invocado (llamado) es responsable de almacenar los registros \$s0, ..., \$s7, \$fp, \$ra

37


## Convenciones a ser usadas en la invocación de subrutinas




La convención que vamos a utilizar debe ser tomada en cuenta en cuatro puntos:

- I. Antes de que el "llamador" invoque al "llamado"
- II. Justo antes de que el "llamado" comience su ejecución
- III. Inmediatamente antes de que el "llamado" retorne al "llamador"
- IV. Antes de que el "llamador" reanude su ejecución luego de haber concluido el "llamado"


## Convenciones a ser usadas en la invocación de subrutinas



## I) Antes de que el "llamador" invoque al "llamado"



- Salva los registros que son responsabilidad del "llamador" si el contenido de los mismos es necesario después de la llamada (\$a0,...\$a3,\$t0,...\$t9)
- 2) Lleva a cabo el pase de argumentos. Los primeros cuatro argumentos son pasados en los registros (\$a0,...,\$a3). Cualquier argumento adicional se pasa usando la pila. Los argumentos son apilados quedando el quinto argumento en el tope de la pila.
- 3) Ejecuta la instrucción jal






- 4) Asignar espacio a la Pila decrementando \$sp
- 5) Almacenar en la pila los registros que son responsabilidad del "llamado" (\$fp, \$ra, \$s0, ..., \$s7) y que son utilizados en la rutina. El registro \$ra será almacenado en la pila solamente si el "llamado" invoca a su vez a otro procedimiento. El registro \$fp siempre es salvado. Los otros registros se salvan si su contenido puede ser alterado dentro de la rutina.
- 6) Mueve el \$fp a la primera dirección del marco o bloque que le corresponde a la llamada en ejecución.


# III) Inmediatamente antes de que el "llamado" retorne al "llamador"

- 7) Si el "llamado" es una función que retorna un valor, coloca dicho valor en \$v0 y \$v1. Si es necesario devolver más valores entonces a la rutina se le deben agregar parámetros adicionales por referencia para poder retornar, en estos parámetros, los resultados deseados.
- 8) Restaura todos los registros responsabilidad del "llamado" que fueron almacenados en la pila (\$fp, \$ra, \$s0, ..., \$s7). La pila debe quedar en el mismo estado en que fue recibida
- 9) Restaura \$sp al valor anterior a la llamada
- 10) Se retorna al llamador







IV) Después de que el "llamador" invoque al "llamado"




- 11) Restaurar los registros responsabilidad del "llamador" que fueron colocados en la pila (\$a0,...\$a3,\$t0,...\$t9)
- 12) En cuanto a los argumentos que fueron pasados por la pila serán desempilados por el "llamador", es decir, quien los colocó en la pila.

43






## Ejemplo de Subrutina (sólo esquema)




### Ejemplo de Subrutina



47

#### Ejemplo de Subrutina



## Otro Ejemplo de Subrutina

