
Princípios da Computação

Representação de dados num computador.



Processadores vs. dados

- Os processadores operam dados em blocos de bits de tamanho fixo.
- Um conjunto de bits desse tamanho é uma palavra (word).
 - As instruções de um processador são implementadas através de circuitos que operam sobre registos (i.e. memórias internas do processador).
 - Num processador, todos os registos de uso genérico têm habitualmente (mas nem sempre) o tamanho de uma palavra.





Processadores vs. dados

- O tamanho da palavra de um dado processador indica a largura de bits da sua **arquitectura**.
- As arquitecturas mais frequentes (neste momento), têm larguras de 8, 16, 32 e 64 bits.



Memória vs. dados

- Os computadores actuais utilizam um sistema de memória endereçável.
 - Composto por células de memória directamente acessíveis para leitura e/ou escrita através de um endereço.
- Os endereços são números inteiros sequenciais.
- Todas as células têm o mesmo tamanho (i.e. número de bits armazenados) o byte.
 - Desde a década de 1960, a norma de facto são 8 bits por célula:
 - 1 byte = 8 bits.



Memória vs. dados

- Um valor é guardado em memória utilizando **uma ou mais células**.
 - Depende da amplitude de valores a representar.
 - Quantos mais bits, maior a quantidade de valores representáveis.
 - Seleccionado pelo programador.
- Tamanhos habituais para um inteiro:
 - 8, 16, 32 e 64 bits

	Endereços ocupados	Valores representáveis					
8	1	2 ⁸ = 256					
16	2	2 ¹⁶ = 65 536					
32	4	2 ³² = 4 294 967 296					
64	8	$2^{64} = 1,84467 \times 10^{19}$					



Números inteiros com sinal



Números inteiros com sinal

- Caso prático: com 8 bits podemos representar 256 números inteiros:
 - desde o **0** (0000000)
 - até ao **255** (11111111)
- E como se representam números negativos?
 - A solução passa por dividir o espaço de representação em dois:
 - um para os positivos e
 - outro para os negativos.



Sinal e grandeza

- Nesta representação, o bit mais à esquerda indica o sinal:
 - 0 o número é positivo
 - 1 o número é negativo
- Os restantes bits representam a grandeza do número.



Sinal e grandeza (codificar)

- A representação é construída juntando o bit do sinal aos bits da grandeza.
- Exemplos, com representações de 8 bits:

```
• +13 => 00001101
```

• Sinal: 0 (+)

Grandeza: 0001101 (13)

```
-13 => 10001101
```

• Sinal: 1 (-)

Grandeza : 0001101 (13)



Sinal e grandeza (descodificar)

- Separa-se o bit do sinal dos bits da grandeza.
- Exemplos, com representações de 8 bits:
- 01010001 => +81
 - Sinal: 0 (+)
 - Grandeza: 1010001 (81)

- 11010001 => -81
 - Sinal: 1 (-)
 - Grandeza: 1010001 (81)



Sinal e grandeza... é útil?

- Esta codificação é de fácil compreensão para os humanos, mas...
- … não tem qualquer vantagem para o projecto e operação dos processadores!



Complemento para 1

- Nesta representação, apenas os números negativos são transformados!
- Codificar um número negativo:
 - 1. Tomar a representação do positivo correspondente.
 - 2. Complementar todos os bits para obter a representação do número negativo.
- Os números negativos são identificados pelo 1 mais à esquerda!



Complemento para 1 (codificar)

- Exemplos, com representações de 8 bits:
- +13 => 00001101
 - Positivo: não há transformação.
- -13 => 11110010
 - Negativo: há transformação!
 - 1. Escrever positivo correspondente => 00001101
 - 2. Complementar os bits e obter -13 codificado => 11110010



Complemento para 1 (descodificar)

Exemplos, com representações de 8 bits:

- 01000011 => ???
 - O 0 mais à esquerda indica que o número é positivo: não está transformado, a leitura é directa.
 - 01000011 => +67



Complemento para 1 (descodificar)

- Exemplos, com representações de 8 bits:
- 10110111 => ???
 - O 1 mais esquerda indica que o número é negativo: está transformado!
 - Complementam-se os bits para se obter o positivo correspondente:
 - 01001000 => +72
 - Então 10110111 => -72



Complemento para 1: é útil?

- Esta codificação tem o inconveniente de ter duas representações para o número zero: uma positiva e outra negativa.
- Exemplo para codificação em complemento para 1 em 3 bits:

Valor	Representação
0	000
1	001
2	010
3	011
-3	100
-2	101
-1	110
-0	111



Complemento para 2

- Nesta representação, apenas os números negativos são transformados!
- Codificar um número negativo:
 - 1. Tomar a representação do positivo correspondente.
 - 2. Complementar todos os bits (obter o complemento para 1).
 - 3. Somar 1 ao resultado anterior.
- Os números negativos são identificados pelo 1 mais à esquerda!



Complemento para 2 (codificar)

• Exemplos, com representações de 8 bits:

$$\bullet$$
 +13 => 00001101

Positivo: não há transformação.



Complemento para 2 (codificar)

Exemplos, com representações de 8 bits:

- -13 => 11110011
 - Negativo: há transformação!
 - 1. Escrever positivo correspondente => 00001101
 - 2. Complementar os bits => 11110010
 - 3. Somar 1 e obter -13 codificado => 11110011



Complemento para 2 (descodificar)

• Exemplos, com representações de 8 bits:

- 01000011 => ???
 - O 0 mais à esquerda indica que o número é positivo: não está transformado, a leitura é directa.
 - 01000011 => +67



Complemento para 2 (descodificar)

- 10110111 => ???
 - O 1 mais esquerda indica que o número é negativo: está transformado!
 - 1. Complementam-se os bits: 01001000
 - 2. Somar 1 e ler positivo correspondente: 01001001 => +73
 - Então 10110111 => -73



Complemento para 2: é útil?

- Esta codificação tem uma única representação do valor zero.
- Eliminar a representação negativa do zero permite representar mais um valor negativo.
- Exemplo para codificação em complemento para 2 em 3 bits:

Valor	Representação
0	000
1	001
2	010
3	011
-4	100
-3	101
-2	110
-1	111



Complemento para 2

- Este é o método habitualmente utilizado para representar números inteiros com sinal.
- Permite realizar a adição de dois números (positivos ou negativos) sem necessitar da descodificação dos números negativos.
 - Exercício: codificar com 8 bits em complemento para 2, os números 72 e -15, e realizar a soma das duas representações.



Números reais em vírgula flutuante



Números reais, números muito pequenos, números muito grandes...


 Como representamos, habitualmente números "exóticos"?

Pi	3,14159265359
Massa da Terra	$5,972 \times 10^{24} \text{ kg}$
Carga eléctrica de um electrão	-1,60217662 × 10 ⁻¹⁹ C



Notação científica

• Um número pode ser representado de forma compacta, através da notação científica.





Em binário, é igual!

- Assumindo o número decimal 5,3125 (5 + 1/4 + 1/16).
- A sua representação é binário é:

$$101,0101_{(2)} \times 2^{\circ}$$

Pode ser representado em notação científica assim:

$$1,010101_{(2)} \times 2^{2+0}$$

A vírgula deslocou-se 2 posições para a esquerda...

... incrementando duas vezes o expoente.



Norma IEEE 754

- A norma IEEE 754 estabelece formas de codificar números binários em vírgula flutuante, com sinal.
- Um número em vírgula flutuante segue o seguinte formato:



 O número de bits utilizado depende da precisão seleccionada.



Norma IEEE 754

Precision	Size	Signal bits	Exponent bits	Significand bits	Exponent bias	
Half precision	16 bits	1	5	10	15	
Single precision	32 bits	1	8	23	127	
Double precision	64 bits	1	11	52	1023	
Quadruple precision	128 bits	1	15	112	16383	
Octuple precision	256 bits	1	19	236	262143	



Norma IEEE 754: como se codifica?

- SINAL:
 - 0 se positivo; 1 se negativo.
- EXPOENTE:
 - O expoente é somado ao avanço do expoente para a precisão seleccionada (ver na tabela "Exponent bias").
- MANTISSA:
 - São representados somente todos os bits à direita da vírgula.
 - O bit à esquerda da vírgula é sempre 1, pelo que se ganha um bit na precisão.



IEEE 754 Exemplo de codificação para precisão simples

• Considerando o número do exemplo anterior...

$$+1,010101_{(2)} \times 2^{2}$$

Sinal (1 bit)	Positivo	0					
Expoente (8 bits)	2 + 127 = 129	1000 0001					
Mantissa (23 bits)	Bits à direita da vírgula	0101010 00000000 00000000					

<u>01000000 10101010 00000000 00000000</u>



Norma IEEE 754: como se descodifica?

- O processo é exactamente o inverso ao de codificação.
- Não esquecer que...
 - é necessário subtrair o avanço do expoente para a precisão seleccionada (ver na tabela "Exponent bias").
 - não esquecer de representar o bit mais significativo da mantissa (oculto na codificação).



IEEE 754

Exemplo de descodificação para precisão simples

10111110 11100000 00000000 00000000

Sinal (1 bit)	1	- (negativo)
Expoente (8 bits)	1111101 (i.e.125)	125 - 127 = -2
Mantissa (23 bits)	Bits à direita da vírgula	1,1100000 00000000 00000000

$$-1,110000_{(2)} \times 2^{-2} = -0,01110000_{(2)} = -0,4375$$



Representação de texto



Codificação de texto

- Um computador digital binário apenas aceita dois símbolos: 0 e 1.
- Como é que o texto é então representado num computador?



Codificação de texto

- Um texto é representado por uma sequência de números!
 - Cada número representa um carácter.
 - Um conjunto de associações número-carácter é um código.
 - Ou seja, o texto é codificado numa sequência de números.



ASCII (1963)

- American Standard Code for Information Interchange
- Padrão americano para teletipos, de 7 bits (128 códigos):
 - 33 códigos de controlo
 - 95 caracteres imprimíveis (caracteres latinos, sem acentos)





ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	Α	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	II	66	42	В	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	C
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	е
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	1	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29)	73	49	1	105	69	i
10	Α	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	В	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	С	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	1
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D		77	4D	M	109	6D	m
14	Е	[SHIFT OUT]	46	2E		78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	1	79	4F	0	111	6F	0
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	р
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r e
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	S
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	Т	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	V
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	X
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Υ	121	79	У
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	Z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	Ī
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	1	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]
			•			•		_			

ISO 8859 (1985)

- Conjunto de extensões ao ASCII, para suportar as diversas grafias mundiais.
- 8 bits (256 símbolos)
 - Acrescenta 128 caracteres imprensáveis ao ASCII.
- 16 partes, ou extensões.
- A grafia portuguesa é suportada pela parte 1: ISO 8859-1.
- http://www.open-std.org/JTC1/SC2/WG3/ docs/n411.pdf





Unicode (1991)

- Norma que utiliza até 4 bytes para representar 144697 caracteres:
 - Cobre 159 grafias (actuais ou históricas), símbolos e emojis.
 - Os primeiros 256 símbolos do UTF-8 coincidem com a norma ISO 8859-1.
- O UTF-8 é a norma mais utilizada na WWW.

