GUIDA ILLUSTRATA · FASE 1

Franchetti QR Photo Pro

Dallo scatto al telefono del cliente, un passo alla volta

Una guida semplice per fotografi, assistenti e collaboratori. Non serve conoscere RAW, JPEG, FTP o QR: ogni parola difficile è spiegata.



1. **Importi** le foto sul computer
2. **Mostri un QR** il cliente lo inquadra
3. **Il cliente sceglie** sul suo telefono
4. **Consegni** solo le foto scelte

Tutto resta sul tuo computer: nessun cloud, nessun account, nessuna telemetria.
Le schermate sono prese dal programma reale; nomi, foto e numeri sono di esempio.

In questa guida

1. Prima di iniziare
2. Installare il programma
3. Aprire il programma
4. Creare una sessione
5. Importare le foto
6. Le tre cartelle
7. Collegare il telefono
8. Cosa vede il cliente
9. Aprire una foto
10. Scegliere e consegnare
11. Permessi di ogni QR
12. Condividere e contatti
13. Statistiche
14. Backup e disinstallazione
15. Parole difficili, spiegate in modo semplice
16. Controlli prima dell'evento
17. Se qualcosa non funziona

Consiglio di stampa: A4, fronte-retro, a colori se possibile. Le schermate hanno lo sfondo scuro perché il programma usa il tema scuro.

Come leggere questa guida

Riquadro beige
Una parola difficile spiegata semplice.

Riquadro verde
Un consiglio pratico da seguire.

Riquadro arancio
Un'avvertenza importante.

Schermata scura
Una foto reale del programma.

> **Dove trovare altro**
>
> - `docs/USER_GUIDE.md`: la guida completa, con tutti i dettagli.
> - `PRIVACY.md`: dove finiscono foto e dati.
> - `docs/MANUAL_TESTS.md`: le prove che richiedono telefoni, fotocamere e reti reali.
> - **Registro** nel programma: messaggi tecnici in italiano.

Prima di iniziare

Servono poche cose:

- un computer **Windows 10 o 11 a 64 bit**;
- una rete **Wi-Fi o LAN** a cui collegare anche i telefoni;
- le foto da mostrare, in **JPEG** o **RAW**;
- un telefono **iPhone o Android**: non serve installare nessuna app.

> **In parole semplici: JPEG e RAW**
>
> - **JPEG** è la foto già pronta, come quella che vedi sul telefono. È più leggera e veloce.
> - **RAW** è il "negativo digitale": contiene più informazioni e permette di ottenere una foto migliore, ma va sviluppato.
>
> Non devi saperlo per usare il programma. Pensalo così: il JPEG è la foto già stampata, il RAW è il negativo da cui ricavare la stampa migliore. Il programma sceglie da solo dove usare l'uno o l'altro.

> **La regola d'oro**
>
> Il programma **non modifica, non sposta e non cancella mai gli originali**. Lavora sempre su copie create in cartelle separate. Puoi stare tranquillo: le foto della fotocamera restano dove sono.

Installare il programma

Dal Microsoft Store (consigliato)

1. Apri la scheda **Franchetti QR Photo Pro** nel Microsoft Store.
2. Premi **Installa**.
3. Avvia il programma dal menu **Start**. Gli aggiornamenti arrivano da soli.

In questa versione i dati (sessioni, anteprime, consegne, statistiche) stanno in:

`C:\Users\<il tuo nome>\FranchettiQRPhotoPro`

Disinstallando il programma i dati restano: è una scelta voluta, per non perdere le sessioni per errore.

Con l'installer (distribuzione diretta)

1. Fai **doppio clic** su `FranchettiQRPhotoPro-Setup-0.1.0.exe`.
2. Se Windows mostra un avviso blu (SmartScreen), premi **Ulteriori informazioni** e poi **Esegui comunque**. È normale per un programma non firmato.
3. **Non serve l'amministratore**: l'installazione è solo per il tuo utente.

4. Al termine premi **Fine**: il programma si apre, oppure lo trovi nel menu **Start** con il nome *Franchetti QR Photo Pro*.

Il programma viene installato in:

`%LOCALAPPDATA%\Programs\FranchettiQRPhotoPro`

I dati (sessioni, anteprime, consegne, statistiche) stanno nella cartella `data` dentro questa cartella. **Disinstallando il programma i dati restano**: è una scelta voluta, per non perdere le sessioni per errore.


Versione portatile

La cartella `dist\FranchettiQRPhotoPro\` può essere copiata su una chiavetta e avviata con `FranchettiQRPhotoPro.exe`. In questo caso i dati vengono salvati in `data` accanto all'eseguibile, se la cartella è scrivibile.

> **Se Windows Defender blocca il file**
>
> L'eseguibile non è firmato digitalmente. Windows può chiedere conferma. Consenti l'esecuzione solo se il file arriva da una fonte fidata (per esempio il tuo fornitore o una copia che hai preparato tu).

Aprire il programma

All'avvio si apre la pagina **Sessioni**.



La pagina **Sessioni**: a sinistra il menu, al centro la sessione scelta.


Il menu a sinistra ha quattro voci:

Voce	A cosa serve
Sessioni	Creare sessioni, importare foto, mostrare i QR, preparare la consegna, vedere le statistiche.
Stato rete	Avviare o fermare la galleria, vedere l'indirizzo e i telefoni collegati, creare il QR del Wi-Fi.
Registro	Messaggi tecnici, utili se qualcosa non funziona.
Impostazioni	Lingua, brand e contatti, watermark, copyright, cartella dati, porta del server.

> **In parole semplici: che cos'è una "sessione"?**
>
> Una sessione è una **cartella-progetto** dedicata a un cliente o a un evento: *Matrimonio Rossi 2026*, *Battesimo di Sofia*, *Servizio aziendale*. Ogni sessione ha le sue foto, i suoi QR e la sua consegna. Due sessioni non si mescolano mai.

Creare una sessione

1. Premi **+ Nuova sessione** in alto a destra.
2. Scrivi il **Nome sessione**, per esempio `Matrimonio Rossi 2026`.
3. Se vuoi, compila **Cliente** e **Servizio**.
4. Controlla il **Link della galleria**: è il nome breve che comparirà nell'indirizzo, per esempio `rossi-2026`. Deve essere unico.
5. Premi **Crea sessione**.




La finestra **Nuova sessione**: bastano il nome e il link.

> **Consiglio per il link**
>
> Scegli un link breve, facile da leggere ad alta voce e da digitare: `rossi-2026` è meglio di `matrimonio-anna-e-luca-2026`. Il link non contiene dati personali e può essere protetto con un token, se vuoi.

Importare le foto

Nella pagina della sessione scorri fino alla scheda **Importazione**.



La scheda **Importazione**: quattro modi per far arrivare le foto.

Puoi scegliere il metodo che preferisci. Le foto già importate non vengono duplicate.

Metodo 1 — Cartella monitorata

1. Premi **Scegli cartella…** accanto a *Cartella monitorata*.
2. Indica la cartella in cui la fotocamera o il programma di scatto salvano i file.
3. Da quel momento i nuovi file vengono importati da soli.

Metodo 2 — Wi-Fi dalla fotocamera (FTP)

1. Premi **Avvia** accanto a *Ricezione Wi-Fi (FTP)*.
2. Il programma mostra indirizzo, porta, utente e password.
3. Sulla fotocamera imposta il trasferimento FTP verso quei dati.
4. La password è casuale per ogni sessione e viene conservata nel **Credential Manager** di Windows, mai in chiaro.

Metodo 3 — Scheda di memoria

1. Collega la scheda o il lettore al computer.
2. Premi **Importa…** accanto a *Scheda di memoria*.
3. Il programma riconosce i file già importati anche dopo un riavvio e importa solo i nuovi.

Metodo 4 — Upload dal telefono

Nella galleria il cliente trova **Carica le tue foto**. Le immagini inviate arrivano nella sessione e sono subito visibili. Un secondo invio identico viene riconosciuto come duplicato.

> **Perché è importante**
>
> Un file ancora "in scrittura" (la fotocamera lo sta salvando) non viene letto subito: il programma aspetta che sia completo. Così non importa mai una foto rotta.

Le tre cartelle

Ogni sessione crea automaticamente tre cartelle.



Le tre cartelle di ogni sessione, con il pulsante **Apri cartella**.


Cartella	Cosa contiene	Chi la usa
Originali	I file importati, esattamente come sono arrivati.	Solo il programma, in sola lettura.
Anteprime	Copie leggere con watermark, per la galleria sul telefono.	Il cliente, attraverso il browser.
Consegna	Solo le foto scelte, sviluppate e ripulite.	Il fotografo e il cliente.

> **In parole semplici: il watermark**
>
> Il **watermark** è la scritta semitrasparente con il nome del tuo studio che appare sopra le anteprime. Serve a proteggere le foto mentre il cliente sceglie. Si configura in **Impostazioni** → **Watermark** e si applica alle anteprime generate da quel momento in poi.

Collegare il telefono

1. Controlla che computer e telefono siano collegati alla **stessa rete Wi-Fi**.

2. Apri **Stato rete** e premi **Avvia condivisione**. In alternativa, dalla sessione premi **QR galleria**: il server si avvia da solo.
3. Inquadra il QR con la fotocamera del telefono, oppure copia l'indirizzo `http://192.168.x.x:8080/g/...` e aprilo nel browser.
4. Il telefono non deve installare nulla.



Stato rete: indirizzo, telefono collegati e QR del Wi-Fi.



Il **QR galleria**: inquadralo con la fotocamera del telefono. Quello nella guida è un esempio: usa il QR generato dal tuo programma.

QR del Wi-Fi

Nella pagina **Stato rete**, nella scheda **QR Wi-Fi**:

1. Scrivi il **nome della rete** (SSID).
2. Scrivi la **password del Wi-Fi**.
3. Premi **Mostra QR Wi-Fi**.
4. Il cliente inquadra il QR e si collega alla rete senza digitare la password.


> **Attenzione alla rete**
>
> La galleria usa **HTTP locale**, non HTTPS. Va usata solo su una rete fidata: non su Wi-Fi pubblici o aperti. Se sei in un locale, usa un router dedicato o un hotspot controllato da te. Il limitato numero di dispositivi dell'hotspot di Windows è indicato nella pagina **Stato rete**.

Cosa vede il cliente

La galleria si apre nel browser del telefono, senza installare nessuna app. Questa è la schermata che il cliente vede per prima.

Dall'alto verso il basso:


- **Barra del brand**: logo, nome e frase del tuo studio. A destra ci sono **Condividi**, **Lingua** (IT/EN) e **Tema** (chiaro/scuro).
- **Carica le tue foto**: il cliente può inviarti immagini.
- **Tutte / Preferite / Scaricate**: filtrano la galleria.
- **Le foto**: tocco singolo per aprire, doppio tocco per il cuore, ✓ per scegliere.
- **Ho finito**: conferma le foto scelte da quel telefono.
- **Piede dei contatti**: chiama, scrivi, aggiungi ai contatti, recensione, portfolio, social.



La galleria sul telefono: brand, filtri, foto e piede dei contatti.

> **Cuore e spunta non sono la stessa cosa**
>
> - Il **cuore** è un "mi piace": serve al cliente per segnare le preferite e a te per capire cosa piace.
> - La **spunta** ✓ è la scelta vera: sono le foto che il cliente vuole ricevere. La consegna parte solo dalle foto con la spunta.
>
> Quando il cliente preme **Ho finito**, le spunte di quel telefono si bloccano. Cuori, note e richieste di ritocco restano attivi.

Aprire una foto



La foto aperta: zoom, scelta, cuore, nota, ritocco, download e condivisione.

In alto:

- ✕ chiude la foto.
- **1 / 6** indica la posizione nella galleria.
- **−** e **+** riducono e ingrandiscono.

In basso:

Pulsante	Cosa fa
‹ ›	Passa alla foto precedente o successiva.
✓	Segna la foto come scelta per la consegna.
♡	Aggiunge o toglie il cuore.
✎	Scrive una nota per il fotografo.
✦	Chiede un ritocco.
↓	Scarica la foto, se il QR lo permette.
↗	Condivide la singola foto.

Puoi anche **scorrere** con il dito per cambiare foto e usare **pinch** o trascinamento per lo zoom.

Scegliere e consegnare

1. Il cliente segna le foto con ✓ e premi **Ho finito** sul telefono.
2. Nella pagina della sessione, sotto **Consegna**, controlla quante foto sono state scelte.
3. Premi **Prepara consegna**.
4. Apri la cartella **Consegna** con **Apri cartella**.



Sorgente e consegna: scegli la modalità più adatta all'evento.

Le tre modalità rapide:

Modalità	Anteprima	Consegna	Quando usarla
Evento veloce	Dal JPEG	Dal JPEG	Massima velocità, eventi con tante foto.
Qualità	Dal JPEG	Dal RAW sviluppato	Buon compromesso, consigliata nella maggior parte dei casi.
Studio	Dal RAW	Dal RAW	Massima qualità, richiede più tempo.

La preparazione della consegna:

- parte **solo dalle foto scelte** e non nascoste;
- ricodifica sempre in **JPEG**;
- corregge l'orientamento e ricostruisce i metadati;
- **rimuove il GPS** e scrive il **copyright**;
- elimina i file della consegna precedente prima di scrivere i nuovi;
- **non tocca mai gli originali**.


Il **QR consegna** mostra al cliente solo le foto scelte, in alta qualità, senza i comandi di scelta e senza "Ho finito".

Se manca un file

- RAW senza JPEG: l'anteprima arriva dal JPEG incorporato nel RAW.
- JPEG senza RAW: la consegna usa il JPEG; quando arriva il RAW, il programma propone di sostituirlo.

Permessi di ogni QR

Ogni QR può avere regole diverse. Nella sessione apri **QR e permessi** e premi **Nuovo QR**, oppure **Modifica** su uno esistente.



La finestra dei permessi: ogni QR può avere qualità, azioni e scadenza propri.

Campo	In parole semplici
Nome del QR	A chi è destinato: *Cliente principale*, *Ospiti*, *Maxischermo*.
Modello	Una configurazione pronta da riusare.
Qualità	Quanto grandi e nitide sono le foto: Miniatura 400, Standard 1200, Alta 2000 o Automatica.
Modalità	Solo vista, download bassa qualità, alta qualità, originale o sbloccato dal fotografo.
Cosa vede	Tutte le foto, solo le preferite o solo le scelte.
Cosa può fare	Cuori, stelle, note, ritocchi, condivisione, scelta foto.
Scadenza	Nessuna, 1, 7, 30 o 90 giorni.
Salva	Applica le regole a quel QR.


I modelli predefiniti sono **Cliente principale**, **Ospiti**, **Maxischermo** e **Anteprima rapida**. Puoi salvare anche i tuoi.

> **Esempi pratici**
>
> - **Ospiti**: solo vista, niente download, niente scelta. Perfetto per chi deve solo guardare.
> - **Maxischermo**: qualità alta, nessuna azione, solo vista. Per un monitor o un proiettore.
> - **Cliente principale**: cuori, note, scelta e download a bassa qualità.
> - **Consegna**: solo le foto scelte, in alta qualità, senza comandi.
>
> Con **Disattiva** il link smette subito di funzionare. Con **Riattiva** riprende. Alla scadenza il server risponde "Galleria scaduta".

Condividere e contatti


Il cliente può condividere la galleria o una singola foto con WhatsApp, Facebook o il foglio di condivisione del telefono.

- Il pulsante **Condividi** in alto condivide la galleria; nella foto aperta condivide la singola foto.
- **WhatsApp** apre il messaggio con titolo e link.
- **Facebook** apre la finestra di condivisione.
- **Copia link** copia l'indirizzo e mostra "Link copiato".
- **Altre app…** apre il foglio di condivisione del telefono e, se supportato, condivide anche l'immagine.



Il foglio **Condividi**: WhatsApp, Facebook, copia link o il foglio di sistema.


I **contatti** in fondo alla galleria si attivano in **Impostazioni** → **Brand e contatti**. Da lì puoi impostare nome, frase, logo, telefono, WhatsApp, email, sito, Instagram, Facebook, recensione e portfolio.



Impostazioni → Brand e contatti: nome, frase, logo e recapiti mostrati ai clienti.

> **Limite noto: l'anteprima del link**
>
> WhatsApp e Facebook non possono raggiungere un indirizzo privato della rete locale. Da fuori casa l'anteprima del link non si vedrà. La condivisione nativa dell'immagine è l'alternativa pratica. Il limite è documentato anche nelle prove manuali.

Statistiche



La scheda **Statistiche** della sessione, ultimi 7 giorni.

La scheda mostra:

- **Telefoni**: dispositivi distinti che hanno aperto la galleria.
- **Foto viste**: quante volte sono state aperte le foto.
- **Condivisioni**: link o immagini condivise, per canale.
- **Più viste / Più condivise**: le foto con più interazioni.
- **Orari delle visite**: 24 barre, nell'ora locale del computer.

> **Restano solo sul tuo computer**
>
> Le statistiche sono salvate nel database locale della sessione. Non vengono inviate a nessun servizio. Se non ci sono ancora dati, la scheda mostra "Ancora nessun dato.".

Backup e disinstallazione

Backup

1. Chiudi il programma.
2. Copia l'intera cartella `data` (o la cartella indicata in **Impostazioni** → **Generali**) su un disco esterno.
3. Per ripristinare, rimetti la cartella al suo posto e riapri il programma.

Dentro `data` ci sono database, sessioni, anteprime, consegne, statistiche e log. Gli originali della fotocamera restano dove li hai salvati.

Disinstallazione

1. Chiudi il programma.
2. Apri **Impostazioni di Windows → App → App installate**.
3. Cerca **Franchetti QR Photo Pro** e scegli **Disinstalla**.
4. La cartella `data` **non viene eliminata**: cancellala a mano solo se vuoi rimuovere anche sessioni, foto derivate, statistiche e log.

> **Privacy in breve**
>
> Nessuna telemetria, nessun account, nessuna chiamata in uscita non richiesta. Il server ascolta solo sulla rete locale. Le copie scaricate non contengono GPS e riportano il copyright. I dati dei clienti restano nel database locale. Per il testo completo vedi `PRIVACY.md`.

Parole difficili, spiegate in modo semplice

Parola	Cosa significa
RAW	Il "negativo digitale" della foto: contiene più informazioni del JPEG e va sviluppato.
JPEG	La foto già pronta, più leggera e veloce da vedere e condividere.
Anteprima	Una copia leggera della foto, con watermark, usata nella galleria del telefono.
Watermark	La scritta semitrasparente con il nome dello studio sopra l'anteprima.
Sessione	La cartella-progetto di un cliente o di un evento.
QR	Il quadratino da inquadrare con la fotocamera: contiene un link, come un codice a barre.
Link / token	L'indirizzo della galleria. Il token è una parte segreta che rende il link difficile da indovinare.
FTP	Un modo con cui alcune fotocamere inviano le foto al computer via Wi-Fi.
Wi-Fi / LAN	La rete locale: computer e telefoni devono essere sulla stessa rete.
Cartella monitorata	Una cartella che il programma controlla e da cui importa i nuovi file da solo.
Consegna	La cartella con solo le foto scelte, pronte da dare al cliente.
Metadati	Informazioni nascoste nella foto: data, fotocamera, copyright, posizione GPS.
GPS	La posizione geografica scritta nella foto. Il programma la rimuove dalle copie scaricabili.
vCard	Un file da aprire nella rubrica del telefono per salvare i contatti dello studio.
Server	Il programma che pubblica la galleria sulla rete locale.

Controlli prima dell'evento

- [ ] Computer e telefono sono sulla **stessa rete Wi-Fi**.
- [ ] La galleria si apre e le foto sono visibili.
- [ ] Il **QR** è stampato o mostrato a schermo intero ed è leggibile a distanza.
- [ ] **Brand, contatti e watermark** sono controllati.
- [ ] Almeno una **foto di prova** è stata importata e l'anteprima è pronta.
- [ ] Un **download di prova** funziona con il permesso giusto.
- [ ] Una **consegna di prova** contiene la foto scelta, con copyright e senza GPS.
- [ ] Hai fatto un **backup** della cartella `data`.
- [ ] Il telefono del cliente è carico e ha il browser aggiornato.

Se qualcosa non funziona

Problema	Cosa controllare
Il telefono non apre la galleria	Computer e telefono devono essere sulla stessa rete. Il server deve essere **In esecuzione** in **Stato rete**. Controlla indirizzo e porta.
Il QR non viene letto	Aumenta la luminosità dello schermo, avvicina il telefono, usa **Mostra QR** a schermo intero.
Le foto restano sfocate	Le anteprime sono ancora in preparazione: attendi qualche secondo e ricarica. Controlla il **Registro**.
Le nuove foto non compaiono	Verifica che la cartella monitorata o l'FTP siano attivi e che il file sia completo. La galleria si aggiorna da sola.
Il download non è disponibile	Il QR è in solo vista o il download non è sbloccato. Controlla **QR e permessi**.
Il cliente non può più cambiare le scelte	Ha premuto **Ho finito**. Cuori e note restano attivi; per riaprire le scelte serve un nuovo link.
L'anteprima del link su WhatsApp è vuota	È il limite della rete locale: i server social non raggiungono un IP privato. Condividi l'immagine dal foglio di sistema.
Il watermark non cambia	Le modifiche valgono per le anteprime generate dopo. Rigenera le anteprime della sessione.
Le statistiche sono vuote	Servono visite e aperture di foto dalla galleria. Controlla che il telefono stia usando il link giusto.
Windows Defender blocca il programma	L'eseguibile non è firmato. Verifica la provenienza e consenti solo se ti fidi.
La porta 8080 è occupata	Cambia **Porta del server** in **Impostazioni** o chiudi l'altro programma.