

Guía Práctica: Configuración de DHCPv6 Stateful en GNS3 con Ubuntu

1. Configuración del Router DHCPv6

Primero, habilite el enrutamiento IPv6 y cree el pool DHCPv6: `ipv6 unicast-routing ipv6 dhcp pool IPV6-STATEFUL address prefix 2001:DB8:ACAD:1::/64 dns-server 2001:4860:4860::8888 domain-name redlocal.com`

2. Configuración de la Interfaz

Configure la interfaz conectada a la red: `interface GigabitEthernet1 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64 ipv6 dhcp server IPV6-STATEFUL ipv6 nd managed-config-flag ipv6 nd other-config-flag`

3. Configuración del Cliente Ubuntu

En Ubuntu, primero identifique la interfaz: `ip link` Luego active la interfaz (ejemplo ens3): `sudo ip link set ens3 up` Solicite dirección DHCPv6: `sudo dhclient -6 -v ens3`

4. Verificación

Verifique la dirección IPv6 en Ubuntu: `ip -6 addr` Debe aparecer una dirección global como: `2001:db8:acad:1::XX` En el router: `show ipv6 dhcp binding`

5. Prueba de Conectividad

Pruebe conexión con el router: `ping6 2001:db8:acad:1::1`

Conclusión

Ubuntu permite trabajar DHCPv6 Stateful real, mientras que VPCS solo soporta SLAAC. Este laboratorio permite comparar ambos métodos de asignación IPv6.