Sviluppo di un ambiente per la simulazione distribuita

Stelluti Francesco Pio francescopi.stelluti@studenti.unicam.it

Zamponi Marco marco.zamponi@studenti.unicam.it

13 giugno 2020

Indice

1	Intr	oduzio	one	4							
2	Sim	Simulazione distribuita									
	2.1	Strutt	ura delle classi	5							
		2.1.1	quasylab.sibilla.core.network	5							
		2.1.2	quasylab.sibilla.core.network.client	5							
		2.1.3	quasylab.sibilla.core.network.master	6							
		2.1.4	quasylab.sibilla.core.network.slave	6							
		2.1.5	quasylab.sibilla.core.network.communication	7							
		2.1.6	quasylab.sibilla.core.network.compression	8							
		2.1.7	quasylab.sibilla.core.network.serialization	9							
		2.1.8	quasylab.sibilla.core.network.util	9							
	2.2	Descri	zione dell'infrastruttura	10							
		2.2.1	Client	10							
		2.2.2	Server master	11							
		2.2.3	Server slave	11							
	2.3	Protoc	collo di comunicazione	12							
		2.3.1	Comandi scambiati	12							
			2.3.1.1 Client	12							
			2.3.1.2 Master	13							
			2.3.1.3 Slave	13							
		2.3.2	Trasporto delle informazioni	13							
			2.3.2.1 TCPNetworkManager e l'impiego di TLS	13							
			2.3.2.2 UDPNetworkManager	14							
		2.3.3	Ulteriori funzionalità	14							
			2.3.3.1 Serializzazione	14							
			2.3.3.2 Compressione	15							
	2.4	Avvio	degli esempi di applicazione	15							
		2.4.1	Classi d'esempio e parametri per l'avvio	15							
				15							
				16							
				18							
	2.5	Log de	elle attività	19							

Elenco delle figure

2.1	Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network	5
2.2	Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network.client	6
2.3	Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network.master	6
2.4	Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network.slave	7
2.5	$Diagramma\ delle\ classi\ del\ package\ \verb"quasylab.sibilla.core.network.communication"$	8
2.6	Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network.compression	9
2.7	$Diagramma\ delle\ classi\ del\ package\ \verb"quasylab.sibilla.core.network.serialization"$	G
2.8	Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network.util	10
2.9	Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.examples.servers.client	16
2.10	Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.examples.servers.master	17
2.11	Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.examples.servers.slave .	18
2.12	Il log presente in un terminale in cui è stato avviato l'eseguibile del package	
	quasylab.sibilla.examples.servers.client	19

Elenco delle tabelle

2.1	Comandi disponibili per i client
2.2	Comandi disponibili per i server master
2.3	Comandi disponibili per i server slave
2.4	Parametri di avvio nel client d'esempio
2.5	Parametri di avvio nel server master d'esempio
2.6	Parametri di avvio nel server slave d'esempio

Capitolo 1

Introduzione

Capitolo 2

Simulazione distribuita

Il lavoro del progetto si è concentrato nello sviluppo e raffinamento delle classi orientate a rendere la simulazione di **Sibilla** distribuita in rete. Da questo lavoro è nata la libreria quasylab.sibilla.core.network, ideata per affiancare e sfruttare le classi già presenti nella libreria originale quasylab.sibilla.core.simulator.

2.1 Struttura delle classi

2.1.1 quasylab.sibilla.core.network

Il package di riferimento relativo alla **libreria sviluppata**. Le classi contenute al suo interno hanno la natura di wrapper di dati e hanno un impiego condiviso da parte degli ulteriori pacchetti, ognuno presente con responsabilità e finalità definiti:




Figura 2.1: Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network

2.1.2 quasylab.sibilla.core.network.client

Contiene tutte le classi utili a inizializzare un nuovo **client** e a gestire la comunicazione con un server master.




Figura 2.2: Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network.client

2.1.3 quasylab.sibilla.core.network.master

Contiene tutte le classi utili a inizializzare un nuovo **server master** e a gestire la comunicazione con tutti i client che sottomettono ad esso simulazione e con tutti i server slave che sono presenti all'interno della rete in cui tale master è avviato.




Figura 2.3: Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network.master

2.1.4 quasylab.sibilla.core.network.slave

Contiene tutte le classi utili a inizializzare un nuovo **server slave** e a gestire la comunicazione con tutti i server master che inviano messaggi di discovery e sottomettono simulazioni.




Figura 2.4: Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network.slave

2.1.5 quasylab.sibilla.core.network.communication

Contiene le classi che si occupano di gestire la **comunicazione** tramite i vari nodi dell'infrastruttura basandosi sui protocolli di trasporto TCP e UDP.




Figura 2.5: Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network.communication

2.1.6 quasylab.sibilla.core.network.compression

Contiene le classi di utilità che sono impiegate per la **compressione** e la **decompressione** dei messaggi e dei dati all'interno del protocollo di comunicazione. Il funzionamento delle classi all'interno del pacchetto si basa sulla libreria java.util.zip.




Figura 2.6: Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network.compression

2.1.7 quasylab.sibilla.core.network.serialization

Contiene le classi di utilità che sono impiegate per la **serializzazione** e **deserializzazione** dei messaggi e dei dati all'interno del protocollo di comunicazione e per il **caricamento** a tempo d'esecuzione delle classi contenenti i modelli delle simulazioni da elaborare e gestire. Il funzionamento delle classi relative alla serializzazione si basa sulla libreria org.apache.commons.lang3.




Figura 2.7: Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network.serialization

2.1.8 quasylab.sibilla.core.network.util

Contiene varie classi di utilità che sono impiegate all'interno delle classi della libreria. Tra le funzionalità di tali classi rientrano il configurare e gestire i parametri per le comunicazioni in rete basate su **SSL** o **TLS**, l'ottenere informazioni utili relative alle **interfacce di rete** del dispositivo

e il configurare e gestire i **parametri di avvio** all'interno delle classi che decidono di implementare ed utilizzare le classi della libreria.




Figura 2.8: Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.core.network.util

2.2 Descrizione dell'infrastruttura

L'architettura alla base delle comunicazioni tra i vari nodi della libreria è di natura **master/slave**. Più specificatamente, le simulazioni da eseguire sono sottomesse da parte di un **client** che si connette ad un **server master** disponibile pubblicamente in rete, da cui vengono provengono anche i risultati delle simulazioni. All'interno della rete locale al master sono quindi presenti i **server slave** che rappresentano le unità di elaborazione delle simulazioni. Questi server non sono disponibili pubblicamente in rete e interagiscono con il master per poter ricevere nuove simulazioni da eseguire e per poter restituire i risultati di tali simulazioni.

2.2.1 Client

La logica di funzionamento di un **client** è contenuta interamente nella classe ClientSimulationEnvironment, le cui istanze devono essere incluse in tutte le classi di avvio di un client. Nella definizione della classe di avvio di un client server è necessario includere l'istanziazione di un oggetto della classe ModelDefinition, rappresentante il modello della simulazione che verrà sottomesso per essere elaborato, e parametri relativi alla simulazione quali il numero delle repliche e la deadline.

Alla sua creazione, l'istanza di clientSimulationEnvironment cercherà di contattare tramite la rete un server master utilizzando i parametri definiti all'avvio, quali porta, indirizzo IP e tipo di comunicazione basata su TCP. Durante questa fase vengono trasmessi al server master i byte contenuti nel file compilato .class relativo alla classe che implementa ModelDefinition, istanziata all'avvio del client. Il caricamento di queste informazioni nel server master risulta fondamentale

per poter gestire correttamente i dati e i parametri relativi alla simulazione che sono trasmessi dal client successivamente alla prima fase.

L'invio di questi dati coincide con la sottomissione effettiva della simulazione al server master. Tutte le comunicazioni successive a questa fase riguardano la ricezione dei risultati da parte del server master e la chiusura della comunicazione sia lato client che lato server master.

2.2.2 Server master

La classe MasterServerSimulationEnvironment contiene tutta la logica di un server master, qui vengono avviati i servizi che deve fornire un server master, cioè il discovery dei server slave remoti e la gestione delle simulazioni richieste dai client. Inoltre i due servizi sono collegati e due oggetti NetworkInfo diversi, dove il primo è inerente alle informazioni di rete legate al servizio di discovery, mentre il secondo contiene le informazioni di rete legate al servizio di esecuzione delle simulazioni.

Il servizio di **discovery** dei server slave remoti è gestito da due thread separati. Il primo si occupa del **broadcast** su **tutte le reti locali** connesse al server master, per mezzo di un UDPNetworkManager, dell'oggetto NetworkInfo relativo alle informazioni di rete locali per il servizio di discovery. Il secondo thread si occupa invece di ascoltare in rete i messaggi inviati dai server slave e di aggiornare la lista dei server slave collegati di conseguenza.

Il servizio di gestione delle simulazioni si occupa invece di creare un nuovo SimulationEnvironment quando un client richiede l'esecuzione di una simulazione che utilizza un nuovo NetworkSimulationManager, a cui viene passato in input un SimulationState. Il SimulationState in questione contiene tutti i dati necessari per eseguire il bilanciamento delle simulazioni tra i vari server slave, tra cui un set di oggetti SlaveState, ognuno dei quali si riferisce ad uno dei server slave connessi.

In particolare il bilanciamento delle simulazioni tra i vari server slave viene eseguito all'interno della classe NetworkSimulationManager, che, in seguito all'esecuzione della prima task inviata ad un server slave e delle successive, chiamerà il metodo update all'interno dello SlaveState corrispondente al server slave che ha eseguito la task. All'interno di tale metodo, in base al numero di tasks eseguite ed al tempo impiegato, verranno aggiornati i parametri che stabiliscono il numero di task che il server slave può eseguire (expectedTasks) e quelli che stabiliscono il timeout, cioè il tempo oltre il quale l'esecuzione di una task da parte di un server slave può essere dichiarata fallita e si può effettuare la rischedulazione di tali task (sampleRTT, estimatedRTT e devRTT).

Più in dettaglio, l'algoritmo utilizzato per il bilanciamento delle task è molto simile a quello per il controllo della congestione in TCP. Abbiamo infatti un incremento esponenziale del numero di task eseguibili dai server slave, dove, in seguito ad un eventuale timeout, il numero dei task eseguibili viene dimezzato. L'unica differenza è la presenza di una soglia fissa, oltre la quale il numero dei task eseguibili non viene più duplicato, ma viene incrementato di una unità, tale soglia è infatti calcolata dinamicamente nel caso di TCP. Il tempo di timeout viene calcolato invece in base a parametri riguardanti il Round Trip Time dall'invio del task da parte del server master alla ricezione dei risultati da parte del server slave (estimatedRTT e devRTT).

2.2.3 Server slave

La classe alla base del funzionamento di un server slave è DiscoverableBasicSimulationServer, estensione della classe BasicSimulationServer. La classe BasicSimulationServer è stata rivista per poter implementare il nuovo protocollo di comunicazione con i server master ma la logica è rimasta la medesima: le istanze di tale classe sono infatti forniti di due istanze di ExecutorService basati su CachedThreadPool per poter gestire, rispettivamente, le connessioni in ingresso da parte di server master e per gestire in maniera efficiente i task di simulazione sottomessi sfruttando le capacità di multithreading del server slave. Nella corrente implementazione di BasicSimulationServer è inoltre presente la gestione della comunicazione con i server master per poter ricevere da questi

e caricare in memoria i byte dei file .class associati alle simulazioni da eseguire e, successivamente, anche i parametri e i dati di tali simulazioni, oltre che per poter inviare ai server master i risultati delle simulazioni richieste una volta che la loro esecuzione è terminata. Tra le funzionalità presenti nella classe si annoverano anche la possibilità di chiudere la connessione con i server master che lo richiedono, nel caso ideale dopo aver ricevuto i risultati delle simulazioni sottomesse, e di rispondere ai messaggi di ping che i server master potrebbero inviare in caso sia stato rilevato un timeout.

Il comportamento aggiuntivo introdotto tramite la classe DiscoverableBasicSimulationServer si focalizza sulla possibilità per un server slave di essere individuato nella propria rete locale da tutti i server master presenti all'interno della medesima rete. Ogni server slave riceve infatti periodicamente messaggi di discovery inviati in modalità broadcast dai server master presenti. Rispondendo a tali messaggi, il singolo server slave permette di risultare visibile ai server master che, alla successiva interazione da parte di client, lo contatteranno per poter sottomettere nuove simulazioni. Nell'attuale implementazione, i server slave rispondono ad ogni messaggio di broadcast inviato dai server master presenti nella loro rete. Non conoscendo a priori lo stato del server master e quali server slave sono già stati individuati tale implementazione permette agli slave di essere sempre visibili per poter ricevere nuove simulazioni da eseguire.

2.3 Protocollo di comunicazione

I tre componenti dell'infrastruttura comunicano tra di loro tramite l'invio di pacchetti sulla rete, utilizzando un protocollo di comunicazione personalizzato. I messaggi sono di due possibili tipi: **comandi** o **dati**. I comandi sono dei messaggi che danno indicazioni agli altri componenti riguardo i dati che verranno inviati e riguardo alle particolari azioni da eseguire, mentre i dati sono le informazioni che vengono utilizzate per eseguire le azioni richieste dai comandi. In generale entrambi i tipi di messaggi sono composti da degli oggetti Java serializzati ed inviati sulla rete.

2.3.1 Comandi scambiati

2.3.1.1 Client

	т 1.	111	1.			\ 1 1111
INIT	Indica	L'inizio	di una	connessione con i	ın server master.	è seguito dall'invio

del nome della classe ModelDefinition da simulare e dai corrispondenti

class bytes

DATA Indica l'invio dei dati ad un server master della simulazione da eseguire, è

seguito dall'invio del SimulationDataSet da simulare

PING Invia una ping request ad un server

CLOSE_CONNECTION Indica la chiusura della connessione con l'host remoto, è seguto dall'invio

del nome della classe ModelDefinition usata per le simulazioni che verrà

eliminata dai server

Tabella 2.1: Comandi disponibili per i client

2.3.1.2 Master

INIT Indica l'inizio di una connessione con un server slave, è seguito dall'invio

del nome della classe ModelDefinition da simulare e dai corrispondenti

class bytes

PING Invia una ping request ad un server

TASK Indica l'invio di un task di simulazione ad un server slave, è seguita

dall'invio del NetworkTask che verrà eseguito dal server slave

RESULTS Indica l'invio dei risultati di una simulazione eseguita al client, è seguita

dall'invio dell'oggetto SamplingFunction che contiene i risultati di tale

simulazione

PONG Risposta ad una ping request inviata da un altro host
INIT_RESPONSE Indica il ricevimento del comando INIT da parte di un client
DATA_RESPONSE Indica il ricevimento del comando DATA da parte di un client

CLOSE_CONNECTION Indica il ricevimento del comando CLOSE_CONNECTION da parte di un client

e chiude a sua volta la connessione con l'host remoto, inoltre è inviato ai server slave per indicare la chiusura della connessione, in questo caso è seguto dall'invio del nome della classe ModelDefinition usata per le

simulazioni che verrà eliminata dai server

Tabella 2.2: Comandi disponibili per i server master

2.3.1.3 Slave

PONG Risposta ad una ping request inviata da un altro host

INIT_RESPONSE Indica il ricevimento del comando INIT da parte di un server master CLOSE_CONNECTION Indica il ricevimento del comando CLOSE_CONNECTION da parte di un server

master e chiude a sua volta la connessione con l'host remoto

Tabella 2.3: Comandi disponibili per i server slave

2.3.2 Trasporto delle informazioni

Il trasporto dei messaggi da un nodo all'altro dell'infrastruttura è reso possibile tramite le classi che estendono le interfacce TCPNetworkManager e UDPNetworkManager, entrambi presenti nel package quasylab.sibilla.core.network.communication e rappresentanti canali di comunicazione basati sui protocolli del livello di trasporto TCP e UDP. Gli unici metodi implementati all'interno delle interfacce sono factory methods che restituiscono istanze di classi implementazioni a seconda del valore dei parametri passati come argomento. Nello specifico, uno dei metodi e richiede come argomento un'istanza di NetworkInfo, contenente i valori di porta e indirizzo logico del nodo che si vuole contattare assieme al valore di NetworkManagerType specifico del canale di comunicazione che si vuole impiegare, mentre l'altro metodo presente richiede, rispettivamente in TCPNetworkManager e UDPNetworkManager, un valore di TCPNetworkManagerType assieme ad un'istanza di Socket su cui basare la comunicazione ed un valore di UDPNetworkManagerType assieme ad un'istanza di DatagramSocket.

2.3.2.1 TCPNetworkManager e l'impiego di TLS

I metodi di interfaccia sono basilari e si limitano all'invio e ricezione di informazioni sotto forma di byte[], al recupero dell'istanza di Socket su cui è basata la comunicazione tramite TCP, alla chiusura della connessione e all'ottenimento di un'istanza di NetworkInfo contenente porta

e indirizzo logico relativi all'altro nodo a cui si è connessi e il valore di TCPNetworkManagerType associato alla particolare implementazione dell'interfaccia.

TCPDefaultNetworkManager e TCPSecureNetworkManager sono le classi presenti nella libreria volte a implementare TCPNetworkManager e rappresentate tramite i valori DEFAULT e SECURE all'interno della classe enumerazione TCPNetworkManagerType.

Entrambe le classi basano il loro funzionamento su istanze di InputStream e OutputStream ottenute a partire dall'istanza di Socket generata a partire dalla porta e indirizzo logico del nodo dall'altra parte della comunicazione.

La classe TCPSecureNetworkManager, oltre ad offrire lo stesso sistema di comunicazione basato su TCP di TCPDefaultNetworkManager, sfrutta anche il protocollo TLS 1.2 per fornire maggiore sicurezza alla comunicazione di rete. TLS 1.2 è la penultima versione del protocollo di sicurezza TLS, successore di SSL e indirizzato a garantire il criptaggio delle informazioni trasmesse, l'autenticazione dei due nodi tra cui tale comunicazione avviene e l'integrità dei dati trasmessi. L'avvio di una comunicazione TLS si basa sull'handshake tra i due nodi per poter stabilire la suite di algoritmi da impiegare e permettere ai due nodi di procedere con l'autenticazione. Nello specifico caso dell'implementazione adottata per lo sviluppo della libreria in esame si è deciso di optare per un'autenticazione a due vie, nella quale ognuno dei due nodi coinvolto nella comunicazione procede con l'autenticazione dell'altro nodo tramite il suo certificato verificato.

Per poter ricreare totalmente una comunicazione sicura tramite TLS, per ognuno dei tre tipi di nodi alla base dell'architettura sono stati generati un keystore contenente una chiave pubblica ad identificazione del singolo nodo ed un truststore contenente le chiavi pubbliche degli altri nodi coinvolti nelle comunicazioni su rete. La gestione di tali store di chiavi è delegata alla classe di utilità SSLUtils, con la quale è necessario interagire per poter impiegare TCPSecureNetworkManager nel caso la si scelga come classe per le comunicazioni tra i nodi. Negli esempi di avvio delle classi della libreria allegati a quest'ultima sono presenti anche i file .jks relativi ai keystore e ai truststore generati durante il lavoro sulla libreria, grazie ai quali è possibile impiegare sin da subito una comunicazione sicura e affidabile tra i vari nodi senza ulteriori operazioni da parte dell'utente.

Le classi implementazione di TCPNetworkManager vengono impiegate nella libreria per tutte le comunicazioni tra i nodi dell'architettura che non siano relative al discovery di nuovi server slave.

2.3.2.2 UDPNetworkManager

I metodi di interfaccia si concentrano sull'invio e ricezione di informazioni sotto forma di byte[] e alla chiusura della connessione.

L'unica implementazione di tale interfaccia presente nella libreria sviluppata è UDPDefaultNetworkManager e si basa sull'uso di DatagramSocket per poter fornire una comunicazione basilare basata su UDP. Non sono presenti implementazioni che sfruttino TLS in quanto UDP è, per sua natura, un protocollo non orientato alla connessione e non può pertanto garantire sicurezza e affidabilità delle trasmissioni su rete allo stesso livello di un protocollo orientato alla connessione come TCP.

Le classi implementazione di UDPNetworkManager vengono impiegate nella libreria per lo scambio delle comunicazioni di discovery tra server master e server slave.

2.3.3 Ulteriori funzionalità

Per semplificare lo scambio di messaggi sono stati implementati dei meccanismi per migliorare ulteriormente lo scambio dei messaggi, tra cui la serializzazione e la compressione.

2.3.3.1 Serializzazione

Per agevolare l'invio dei comandi e dei dati in rete è stato implementato un meccanismo di **serializzazione** per tradurre gli oggetti Java in byte[], poi verranno inviati in rete tramite le istanze di TCPNetworkManager e UDPNetworkManager. L'implementazione di

tale tipo di serializzazione è stato effettuato tramite la classe SerializationUtils, presente nel package quasylab.sibilla.core.network.serialization, basandosi sulla libreria org.apache.commons.lang3. L'unico requisito necessario affinchè un oggetto Java possa venire serializzato è che quest'ultimo implementi l'interfaccia Serializable.

2.3.3.2 Compressione

Inoltre è stato introdotto un meccanismo di **compressione**, contenuto all'interno del pacchetto quasylab.sibilla.core.network.compression. In particolare nella classe Compressor sono presenti due metodi statici, uno per comprimere e l'altro per decomprimere dei dati. Entrambi i metodi prendono in input un byte[] e restituiscono un byte[], in modo da restituire dei dati pronti per essere inviati in rete per mezzo di istanze di TCPNetworkManager o di UDPNetworkManager. Al fine di eseguire la **compressione** dei dati sono stati utilizzate le classi GZIPOutputStream e GZIPInputStream, contenute all'interno del package java.util.zip.

Questo meccanismo è utilizzato nell'invio e nella ricezione degli oggetti ComputationResult scambiati tra server slave e master, che contengono i risultati delle simulazioni eseguite dai server slave. In questo modo otteniamo una diminuzione nel tempo di invio dei risultati delle simulazioni ed una diminuzione del traffico sulla rete, in quanto vengono inviati meno dati in rete.

2.4 Avvio degli esempi di applicazione

I tre esempi di avvio di un client, di un server master e di un server slave allegati alla libreria grazie al package quasylab.sibilla.examples.servers possono essere eseguiti singolarmente in due modalità: tramite l'utilizzo dei relativi **Gradle wrapper** oppure tramite gli script per la bash forniti. In particolare all'interno del package Gradle quasylab.sibilla.examples.servers i tre esempi sono disposti all'interno di tre cartelle diverse, ognuna delle quali contiene un file build.gradle e lo script in bash corrispondente.

Gli esempi di applicazione delle classi della libreria possono essere avviati tramite Gradle una volta clonata la repository del progetto da GitHub ed eseguendo il comando gradle run all'interno della cartella corrispondente al componente che si desidera avviare. Nel caso si vogliano impostare dei parametri di avvio si deve aggiungere al comando di gradle il parametro --args="[arguments]", dove [arguments] rappresenta appunto i parametri da impostare.

Il progetto può essere avviato anche tramite gli script per bash appositi, presenti nelle cartelle di avvio d'esempio del progetto. Gli script sono disponibili nella repository ufficiale del progetto e consentono ad un avvio automatico degli esempi forniti con le librerie. Nello specifico, agli script è demandato il compito di effettuare un clone locale dei file presenti nella repository e di avviare il progetto Gradle associato al particolare nodo che si intende inizializzare tramite i parametri specificati all'avvio. Per impostare dei parametri di avvio è necessario aggiungere il comando "[arguments]" dopo il percorso dello script d'avvio interessato, dove [arguments] rappresenta appunto i parametri da impostare.

2.4.1 Classi d'esempio e parametri per l'avvio

Ogni componente del progetto permette di impostare dei parametri di avvio, visualizzabili anche eseguendo lo script in bash passando come parametro -h.

2.4.1.1 quasylab.sibilla.examples.servers.client

L'inizializzazione di un nuovo client è demandata alla classe ClientApplication, all'interno della quale viene inizializzata un'istanza di ClientSimulationEnvironment e vengono trattati i parametri di avvio specificati. Oltre alla specifica classe di avvio sono presenti anche le classi SeirModel e

SeirModelDefinition, mirate a definire un modello di simulazione da poter sottomettere al server master che verrà contattato dal client. In aggiunta, nella cartella **resources** sono presenti i file clientKeyStore.jks e clientTrustStore.jks, relativi rispettivamente al keystore di chiavi private e al truststore delle chiavi pubbliche fidate associate al client che si intende avviare. Tali file sono caricati dinamicamente da Gradle e consentono di impostare correttamente una connessione sicura tramite TLS, quando richiesta dall'utente all'avvio, senza ulteriori configurazioni.




Figura 2.9: Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.examples.servers.client

-keyStoreType	Il formato del keyStore per la connessione TLS
-keyStorePath	Il path del keyStore per la connessione TLS
-keyStorePass	La password del keystore per la connessione TLS
-trustStoreType	Il formato del trustStore per la connessione TLS
-trustStorePath	Il path del trustStore per la connessione TLS
-trustStorePass	La password del trustStore per la connessione TLS
-masterAddress	L'indirizzo del server master
-masterPort	La porta su cui contattare il server master
-masterCommunicationType	Il tipo di comunicazione utilizzata per comunicare con il server
	master [DEFAULT/SECURE]

Tabella 2.4: Parametri di avvio nel client d'esempio

2.4.1.2 quasylab.sibilla.examples.servers.master

L'inizializzazione di un nuovo server master è demandata alla classe MasterApplication, all'interno della quale viene inizializzata un'istanza di MasterServerSimulationEnvironment e vengono trattati i parametri di avvio specificati. Oltre alla specifica classe di avvio sono presenti anche le classi WebConfig, MasterController e MonitoringServerComponent, mirate alla creazione e alla gestione di un server web tramite il quale fornire dei dati di monitoraggio utile grazie a delle Rest API. L'unica chiamata API presente al momento risponde alla porta 8080 della macchina su cui è inizializzato il server master e all'indirizzo /master/state. Tale chiamata fornisce una rappresentazione in formato JSON dell'istanza della classe MasterState associata al server master in esecuzione. La piccola implementazione del sistema di monitoraggio tramite chiamate web alle

API grazie al framework **Spring** e alle relative librerie org.springframework. In aggiunta, nella cartella **resources** sono presenti i file masterKeyStore.jks e masterTrustStore.jks, relativi rispettivamente al keystore di chiavi private e al truststore delle chiavi pubbliche fidate associate al server master che si intende avviare. Tali file sono caricati dinamicamente da Gradle e consentono di impostare correttamente una connessione sicura tramite TLS, quando richiesta dall'utente all'avvio, senza ulteriori configurazioni.




Figura 2.10: Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.examples.servers.master

-keyStoreType	Il formato del keyStore per la connessione TLS
-keyStorePath	Il path del keyStore per la connessione SSL
-keyStorePass	La password del keystore per la connessione TLS
-trustStoreType	Il formato del trustStore per la connessione TLS
-trustStorePath	Il path del trustStore per la connessione TLS
-trustStorePass	La password del trustStore per la connessione TLS
-masterDiscoveryPort	La porta locale utilizzata per il discovery dei server
	slave
-slaveDiscoveryPort	La porta remota utilizzata per il discovery dei server
	slave
-masterSimulationPort	La porta locale utilizzata per gestire le simulazioni
-slaveDiscoveryCommunicationType	Il tipo di comunicazione UDP utilizzata per il
	discovery dei server slave [DEFAULT]
-clientSimulationCommunicationType	Il tipo di comunicazione TCP utilizzata per ge-
• •	stire le simulazioni tramite i server slave [DE-
	FAULT/SECURE]

Tabella 2.5: Parametri di avvio nel server master d'esempio

2.4.1.3 quasylab.sibilla.examples.servers.slave

L'inizializzazione di un nuovo server slave è demandata alla classe SlaveApplication, all'interno della quale viene inizializzata un'istanza di DiscoverableBasicSimulationServer e vengono trattati i parametri di avvio specificati. In aggiunta, nella cartella resources sono presenti i file slaveKeyStore.jks e slaveTrustStore.jks, relativi rispettivamente al keystore di chiavi private e al truststore delle chiavi pubbliche fidate associate allo server slave che si intende avviare. Tali file sono caricati dinamicamente da Gradle e consentono di impostare correttamente una connessione sicura tramite TLS, quando richiesta dall'utente all'avvio, senza ulteriori configurazioni.




Figura 2.11: Diagramma delle classi del package quasylab.sibilla.examples.servers.slave

-keyStoreType	Il formato del keyStore per la connessione TLS
-keyStorePath	Il path del keyStore per la connessione TLS
-keyStorePass	La password del keystore per la connessione TLS
-trustStoreType	Il formato del trustStore per la connessione TLS
-trustStorePath	Il path del trustStore per la connessione TLS
-trustStorePass	La password del trustStore per la connessione TLS
-slaveDiscoveryPort	La porta locale utilizzata per il discovery da parte
	del server master
-slaveSimulationPort	La porta locale utilizzata per gestire le simulazioni
$-{\tt master Discovery Communication Type}$	Il tipo di comunicazione UDP utilizzata per il
	discovery da parte dei server master [DEFAULT]
$-{\tt masterSimulationCommunicationType}$	Il tipo di comunicazione TCP utilizzata per gestire le
	simulazioni col server master [DEFAULT/SECURE]

Tabella 2.6: Parametri di avvio nel server slave d'esempio

2.5 Log delle attività

All'interno del package di base della libreria è presente la classe **singleton HostLoggerSupplier**, la cui istanza di **Logger** è stata impiegata sia all'interno delle classi della libreria che nelle classi d'avvio d'esempio allegate al progetto. Tale istanza fornisce agli utenti una traccia sulle attività, siano esse di comunicazione, di gestione o di simulazione, svolte dagli applicativi riferiti ai nodi dell'architettura e notifica su tutti i possibili errori sollevati a tempo d'esecuzione.

Il sistema di logging comunica con l'utente tramite la console e tramite dei file in formato .log che vengono generati all'interno della directory da cui vengono eseguiti gli applicativi costruiti sfruttando la libreria sviluppata.

```
INFO: Starting the Master Server with the params:
-keystorePyse: [JKS]
-trustStoreType: [JKS]
-trustStoreType: [JKS]
-trustStoreType: [JKS]
-trustStoreType: [JKS]
-trustStoreType: [JKS]
-masterAddress: []
-masterPort: [10001]
mag 27, 2020 9:33126 PM quasylab.sibilla.core.network.communication.TCPSecureNetworkManager buildWithSocket

NHO: SSLESSESSION Started:
Protocol : TLSU.12
Cipher suite : TLS_DME_DSS_WITH_AES_256_GCM_SMA84
Peer host : localhost CMMsater Server,GUM-Sibilla,OnUnicam,L-Camerino,ST-Italy,C-IT
mag 27, 2020 9:33126 PM quasylab.sibilla.core.network.client.ClientSimulationEnvironment initConnection
INFO: StoreType a new Client that will submit the simulation to the master: [JF: [localhost] - Port: [10001] - Communication type: [class quasylab.sibilla.core.network.communication.TCPNetworkManager 7, 2020 9:33126 PM quasylab.sibilla.core.network.client.ClientSimulationEnvironment initConnection
INFO: (INIT) command sent to the master: [JF: [localhost] - Port: [10001] - Communication type: [class quasylab.sibilla.core.network.communication.TCPNetworkManagerType - SECURE] )
mag 27, 2020 9:33126 PM quasylab.sibilla.core.network.client.ClientSimulationEnvironment initConnection
INFO: (quasylab.sibilla.examples.servers.client.SETMOdelDefinition] (communication type: [class quasylab.sibilla.core.network.communication.TCPNetworkManagerType - SECURE] )
mag 27, 2020 9:33126 PM quasylab.sibilla.core.network.client.ClientSimulationEnvironment initConnection
INFO: (quasylab.sibilla.core.network.client.ClientSimulationEnvironment initConnection
INFO: (apss) 9:33126 PM quasylab.sibilla.core.network.client.ClientSimulationEnvironment initConnection
INFO: Apss 9:33126 PM quasylab.sibilla.core.network.client.Cli
```

Figura 2.12: Il log presente in un terminale in cui è stato avviato l'eseguibile del package quasylab.sibilla.examples.servers.client