§7 稳恒电场

从场的角度认识电流

一、电流和电流密度

(一) 电流强度

大小:单位时间内通过导体某一横截面的电量


$$I = \frac{dq}{dt}$$

 $I = \frac{dq}{dq}$ 正值:正电荷运动的方向

dt 单位:安培A

- (二) 电流密度
- 1. 电流密度矢量

大小:
$$J = \frac{dI}{dS_{\perp}}$$



方向:该点正电荷定向移动的方向。

导体中某点的电流密度:即单位面积上的电流强度。

2. 电流密度和电流强度的关系

$$dI = Jds_{\perp} = \vec{J} \cdot d\vec{s}$$

$$\oint_{S} \vec{J} \cdot d\vec{s} = I = \frac{dq_{\text{mil}}}{dt}$$

$$I = \int_{S} \vec{J} \cdot d\vec{s}$$

流出闭合面的正电荷

(三) 电流连续性方程

根据电荷守恒定律,流出的电量应等于相同时间闭合曲面内电荷的减少

$$I = \oint_{S} \vec{J} \cdot d\vec{s} = -\frac{dq_{\text{p}}}{dt}$$
 电流线发出于正电荷减少的地方
$$\vec{J}$$
 线

终止于正电荷增加的地方

电流线,电流场

二、 稳恒电流

(一) 稳恒电流

电流场中每一点的电流密度的大小和方向均不随时间改变

(二) 稳恒条件

1. 稳恒条件

$$\oint_{S} \vec{J} \cdot d\vec{s} = 0$$

稳恒电流的电路必须闭合

2.由稳恒条件可得出几个结论

- a.导体表面电流密度矢量无法向分量
- b. 对一段无分支的稳恒电路 其各横截面的电流强度相等

$$I_i = 常量 (串联电路)$$

- c. 在电路的任一节点处 流入的电流强度之和等于流出节点的电流强度之和 $\sum I_i = 0$
 - --- 节点电流定律(基尔霍夫第一定律)

(三) 稳恒电场

1. 稳恒电场

对于稳恒电路 导体内存在电场

稳恒电场 由不随时间改变的电荷分布产生

2. 和静电场比较

a. 相同之处

电场不随时间改变

满足高斯定理

满足环路定理 是保守场

$$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

可引入电势概念

回路电压定律(基尔霍夫第二定律)

在稳恒电路中 沿任何闭合回路一周的电势降落的 代数和等于零 $\sum U_i = 0$

欧姆定律
$$R = U/I$$

b. 不同之处

产生稳恒电流的电荷是运动的电荷电荷分布不随时间改变


稳恒电场对运动电荷作功 稳恒电场的存在总伴随着能量的转移

三、欧姆定律的微分形式

导体中任一点电流密度的方向(正电荷运动的方向)和该点场强方向相同

有关系式
$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$
 σ 导体电导率 $\rho = \frac{1}{\rho}$ 电阻率


四、电动势



恒定电流必须由稳定的电势差维持

仅靠静电场不可能产生恒定电流

靠非静电力把正电荷不断从 低电势处运到高电势处。



仿静电场

$$\vec{E}_K = \frac{\vec{F}_K}{q}$$

非静电场强

定义: 把单位正电荷从电源的负极通过内电路移到正极,非静电力所作的功——电源电动势 ε 。

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l}$$


整个回路

$$\varepsilon = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$


$$\bar{D} = \left\{ \begin{aligned} \varepsilon_{\scriptscriptstyle 0} \bar{E} & \mathbf{\bar{p}} \mathbf{\hat{p}} \\ \varepsilon_{\scriptscriptstyle 0} \varepsilon_{\scriptscriptstyle r} \bar{E} & \mathbf{\bar{A}} \mathbf{\bar{m}} \mathbf{\bar{m}} \mathbf{\bar{m}} \mathbf{\bar{m}} \mathbf{\bar{m}} \end{aligned} \right.$$


电位移线

方向:切线 大小: 电位移线条数 **S**_L



起始于正自由电荷, 终止于负的自由电荷





电场线与电位移线

