

10 + Mansilla (01100010)
 + Cetré (10001000) } No hay overflow

BITS = 0

SUF DO	Bloque	Bloque	BITS	C1	C2
0	0	0	0	Mansilla	Cetré

+ Ascacibar (01010111) → overflow B0, duplico tabla. B0 → 0 B1 → 10

BITS = 1

SUF DO	Bloque	Bloque	BITS	C1	C2
0	0	0	1	Mansilla	Cetré
1	1	1	1	Ascacibar	

+ Carrillo (11110101)

+ Manxoma → B0, overflow. queda B0 con 00 y B2 con 10. Duplico tabla
 (00110100)

BITS = 2

SUF DO	Bloque	Bloque	BITS	C1	C2
0 0	0	0	2	Cetré	Manxoma
0 1	1	1	1	Ascacibar	Carrillo
1 0	2	2	2	Mansilla	
1 1	1				

+ Méndez (00101001) → Overflow B1, aumento dispersión, B1 → 01 B3 → 11

BITS = 2					
SUFDO	Bloque	Bloque	BITS	C1	C2
0 0	0	0	2	Cetré	MANYAMA
0 1	1	1	2	Carrillo	Méndez
1 0	2	2	2	Mansilla	
1 1	3	3	2	Ascaribar	

+ Alario (11000101) → Overflow B1, duplica TAGIA B1 → 001 B4 → 101

BITS = 3					
SUFDO	Bloque	Bloque	BITS	C1	C2
0 0 0	0	0	2	Cetré	MANYAMA
0 0 1	1	1	3	Méndez	
0 1 0	2	2	2	Mansilla	
0 1 1	3	3	2	Ascaribar	
1 0 0	0	4	3	Carrillo	Alario
1 0 1	4				
1 1 0	2				
1 1 1	3				

- Mansilla → Underflow B2, Hermano es B0 así que reemplazo referencias a B2 por B0. Decremento dispersión de B0

BITS = 3					
SUFDO	Bloque	Bloque	BITS	C1	C2
0 0 0	0	0	1	Cetré	MANYAMA
0 0 1	1	1	3	Méndez	
0 1 0	0	3	2	Ascaribar	
0 1 1	3	4	3	Carrillo	Alario
1 0 0	0				
1 0 1	4				
1 1 0	0				
1 1 1	3				