UADER | FCyT

Sistemas Operativos

Práctica

Lic. Exequiel Aramburu

exequiel.aramburu@uader.edu.ar



Práctica - SO -LSI – FCyT – UADER

Agenda

- Análisis de resultados del El1.
- Presentación de la actividad extra aúlica de la clase pasada.
- Introducción al área de intercambio.
- Visualizar el tamaño/uso de swap con free/htop/top en GNU/Linux de consola.
- Visualizar el tamaño/uso de swap en GNU/Linux con herramientas graficas.
- Visualizar y configurar de la swap utilizando swappines, swapoff, swapon y mkswap.
- Crear una swap de tipo archivo e incoporarla al S.O.
- Visualizar el tamaño/uso de swap del S.O en Microsoft Windows.
- Actividad extra aúlica. Visualizar y administrar el área de intercambio del S.O en Microsoft Windows.

SADER | FCyT

| Calificación/ | | | | | | | | P. 8 | | P. 10 | P. 11 | P. 12 | P. 13 | P. 14 | P. 15 | P. 16 | P. 17 | P. 18 | P. 19 | P. 20 |
|---------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | P. 3/5,00 | | | | | | P. 9 /5,00 | /5,00 | /5,00 | /5,00 | /5,00 | /5,00 | /5,00 | /5,00 | /5,00 | /5,00 | /5,00 | /5,00 |
| 61,67 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 65 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | - | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 63,33 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 75 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 91,67 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 70 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 95 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 70 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 81,67 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,7 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 76,67 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 1,7 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 61,67 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 1,7 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 81,67 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 66,67 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 60 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56,67 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | - | - | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 93,33 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 68,33 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 5,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 78,33 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 100 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 76,67 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 1,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 74,44 | 3,8 | 5,0 | 4,8 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,1 | 1,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,1 | 1,4 | 3,6 | 1,9 | 3,6 | 4,3 | 4,1 |

```
Pregunta 8
Incorrecta
Se puntúa 0,00
sobre 5,00
```

```
Swp[
PPID
         PID USER
                      PRI
                               VIRT
                                     RES
                                                     MEM%
                                                            TTMF+
                                                                  Command
        1510 exequiel
 1495
                       20
                                                10.6
                                                           9:13.74 cinnamon -- replace
                                                           9:47.39 /usr/lib/xorg/Xorg -core :0
 735
         773
                       20
                                                           1:23.25 /usr/lib/xorg/Xorg -core :0
 735
         793
 1768
       22846 exeguiel
                       20
                                          3228
                                                           0:00.97 htop
                               484
                                    5188
1188
        1761 exequiel
                                                           0:07.44 /usr/libexec/gnome-terminal-
                       20
                                                           0:01.94 cinnamon-launcher
 1221
        1495 exeguiel
                       20
                                     960
                                                 0.0
 1221
        1512 exequiel
                       20
                                                           0:01.67
 1495
        1533 exequiel
                       20
                                                           0:00.39 cinnamon -- replace
        1439 exequiel
 1188
                       20
                                                           0:00.03 /usr/libexec/dconf-service
                                                           0:00.32 /usr/bin/gnome-screenshot --a
 1188
       22864 exequiel
                       20
                                                           0:07.07 /usr/libexec/at-spi2-registry
 1188
        1381 exequiel
                       20
                                          6744
                                                 0.0
        1095
                                          464
                                                           0:04.20 /usr/sbin/iio-sensor-proxy
                       20
                                    6260
 1510
                                                      3.6 19:48.35 /opt/google/chrome/chrome --e
        4517 exeguiel
                                                 0.0
                                                           0:02.18 /lib/systemd/systemd-journald
         333
        1412 exequiel
 1221
                       20
                              295M 25276
                                           092 S
                                                 0.0
                                                      0.3
                                                           0:04.38 csd-keyboard
```

Si quiero enviarle una señal SIGKILL con el comando kill para detener solamente el programa htop, como seria el comando

Pregunta 13

Se puntúa 0,00 sobre 5,00

P

Seleccione únicamente los Gestores de Arranque:

Seleccione una o más de una:

a. GRUB 2
b. SuperGrub

c. MasterLoaderX
d. LILO


e. Ninguno de los anteriores

Respuesta incorrecta.

f. BOOTMGR

Las respuestas correctas son: GRUB 2, BOOTMGR, LILO

Pregunta 15
Incorrecta
Se puntúa 0,00
sobre 5,00



Pregunta 17

Se puntúa 0,00 sobre 5.00

```
A continuación se muestra un imagen con el resultado de ejecutar un cat para visualizar el contenido de un archivo del sistema. Cuál fue el archivo que se visualizó
root:!:18764:0:99999:7:::
daemon:*:18630:0:99999:7:::
bin:*:18630:0:99999:7:::
svs:*:18630:0:99999:7:::
sync:*:18630:0:99999:7:::
games:*:18630:0:99999:7:::
man:*:18630:0:99999:7:::
lp:*:18630:0:99999:7:::
mail:*:18630:0:99999:7:::
news:*:18630:0:99999:7:::
uucp:*:18630:0:99999:7:::
proxy:*:18630:0:99999:7:::
www-data:*:18630:0:99999:7:::
backup: *: 18630:0:99999:7:::
list:*:18630:0:99999:7:::
irc:*:18630:0:99999:7:::
gnats:*:18630:0:99999:7:::
nobody:*:18630:0:99999:7:::
systemd-network:*:18630:0:99999:7:::
systemd-resolve:*:18630:0:99999:7:::
systemd-timesync:*:18630:0:99999:7:::
messagebus:*:18630:0:99999:7:::
syslog:*:18630:0:99999:7:::
apt:*:18630:0:99999:7:::
tss:*:18630:0:99999:7:::
rtkit:*:18630:0:99999:7:::
systemd-coredump:*:18630:0:99999:7:::
kernoops:*:18630:0:99999:7:::
uuidd:*:18630:0:99999:7:::
cups-pk-helper:*:18630:0:99999:7:::
tcpdump: *: 18630:0:99999:7:::
geoclue:*:18630:0:99999:7:::
avahi-autoipd:*:18630:0:99999:7:::
usbmux:*:18630:0:99999:7:::
dnsmasq:*:18630:0:99999:7:::
flatpak:*:18630:0:99999:7:::
avahi:*:18630:0:99999:7:::
saned:*:18630:0:99999:7:::
lightdm:*:18630:0:99999:7:::
colord:*:18630:0:99999:7:::
speech-dispatcher:!:18630:0:99999:7:::
nm-openvpn:*:18630:0:99999:7:::
hplip:*:18630:0:99999:7:::
exequiel:$6$KDrS0EGDrpe27U8K$/47u0W/.kbxHG55xmh2VtUV4fEllFUt1BmVzN8fe7u.CY5e7tLJ.l006hscS3AiQo/W7fAVunFCFaM90EDbFX0:18764:0:99999:7:::
```

Seleccione una:


- a. /etc/passwd
- b. /etc/group
- c. /etc/shadow
- d. /etc/apt/source.list X



Acerca del espacio de intercambio


El espacio de intercambio en Debian y otros sistemas operativos basados en GNU/Linux es una forma de memoria virtual. En pocas palabras, esto significa que si el sistema se queda sin memoria física (RAM), transferirá algunos de los datos menos utilizados en la RAM a este espacio. El espacio de intercambio también es fundamental para los procesos de las funciones " <u>Suspender</u> " e "Hibernar" de Linux. El intercambio se configura principalmente como partición(es) separada(s) dedicada(s) (recomendado) o como archivo(s) especialmente creado(s) que reside(n) en un sistema de archivos existente.

A partir de la serie de núcleos Linux 2.4, el núcleo de Linux puede manejar hasta 32 particiones de intercambio separadas o archivos de intercambio en un momento dado. Sin embargo, esto es muy poco común, ya que los discos duros son mucho más lentos que la RAM. La mayoría de los sistemas solo tendrán una partición de intercambio o una partición de intercambio por instancia de Linux. El momento más común para configurar el intercambio es durante el proceso de instalación de Debian, pero se puede crear o modificar en cualquier momento.





Fuente: https://wiki.debian.org/Swap






M2







free – muestra la utilización de memoria del sistema

Sintaxis:

free <opciones>


Ejemplos:

```
$ free -tm
$ free -s 2
$ free -hw
```

```
Opciones:
 -b, --bytes mostrar la salida en bytes
     --kilo muestra la salida en kilobytes
    --mega muestra la salida en megabytes
    --giga muestra la salida en gigabytes
                    mostrar la salida en terabytes
    --peta muestra la salida en petabytes
 -k, --kibi muestra la salida en kibibytes
 -m, --mebi muestra la salida en mebibytes
 -q, --gibi muestra la salida en gibibytes
    --tebi muestra la salida en tebibytes
    --pebi muestra la salida en pebibytes
 -h, --human
                    muestra salida en formato legible por humanos
    --si
                    usar potencias de 1000 no de 1024
-l, --lohi
-t, --total
                    mostrar estadísticas detalladas de memoria baja y alta
                    mostrar el total para RAM + swap
 -s N, --seconds N repetir la salida cada N segundos
-c N, --count N repetir la salida N veces y luego terminar
-W, --wide largo de la salida
     --help muestra esta ayuda y sale
 -V, --version mostrar la información de la versión y salir
```




Htop



free

```
exequiel@Exequiel-PC:~$ free -gh
                                             compartido búfer/caché disponible
                          usado
              total
                                      libre
Memoria:
                31Gi
                                        16Gi
                                                    491Mi
                                                                2,6Gi
                                                                             18Gi
                            11Gi
               16Gi
                             0B
                                       16Gi
Swap:
exequiel@Exequiel-PC:~$
```

GParted



Tamaño del Área de Intercambio



La cantidad recomendada de espacio de intercambio ha sido tradicionalmente el doble de la cantidad de memoria del sistema. Esto ha cambiado con el tiempo a una vez y media la memoria del sistema, ambas respuestas son líneas de base decentes pero se están volviendo cada vez menos respuestas útiles a la pregunta a medida que pasa el tiempo. Hay muchas variables sobre su sistema y el uso previsto que determinarán el intercambio de sistema disponible que querrá tener.

Fuente: https://wiki.debian.org/Swap

• ¿Tiene la intención de utilizar las funciones de hibernación y suspensión?

Si tiene la intención de usar cualquiera de los dos, deberá asegurarse de que su espacio de intercambio disponible sea lo suficientemente grande como para contener toda la información que su sistema en ejecución tendrá en la RAM. Si tiene la intención de utilizar Hibernate, debe asegurarse de que su instalación de Debian tenga acceso a una partición o archivo de intercambio que NO se comparta con otra instancia de GNU/Linux.

UADER | FCyT

¿Cuánta memoria tiene tu máquina?

Si su máquina tiene una gran cantidad de RAM disponible y no necesita Hibernar o Suspender, entonces será más seguro tener menos intercambio disponible para el sistema. Si su máquina tiene muy poca memoria RAM disponible, como en el caso de las máquinas más antiguas y las netbooks, debe asegurarse de crear un espacio de intercambio que sea lo suficientemente grande. Duplicar la memoria del sistema sería una buena sugerencia en este caso.

• ¿Cuánta memoria ocuparán las aplicaciones que pretende ejecutar?

El uso de memoria de un sistema Debian GNU/Linux variará mucho según las aplicaciones que elija ejecutar. Por ejemplo, ejecutar un entorno de escritorio más ligero como Openbox o Xfce y sus aplicaciones asociadas utilizará menos memoria que GNOME o KDE.

• ¿Cuánto disco duro tienes disponible?

Si usa un disco de estado sólido pequeño o una llave USB para la instalación de Debian, este espacio en el disco duro puede ser escaso. En tales casos, podría tener más sentido instalar más memoria del sistema si es necesario que usar un gran espacio de intercambio. Esto también tiene la ventaja de acelerar el sistema, ya que la velocidad de lectura/escritura de los discos duros es mucho más lenta que la de la RAM.

swappiness

Swappiness es una propiedad del Núcleo Linux que permite ajustar el equilibrio entre el uso del Espacio de intercambio (swap en inglés, por eso el nombre de la propiedad) y la Memoria de acceso aleatorio (RAM). El swappiness puede tomar valores desde el 0 hasta el 100. Si se establece 0 el núcleo intentará no hacer intercambio, mientras que si se establece 100 el sistema intentará mantener la Memoria de acceso aleatorio lo más libre posible haciendo intercambio.


El valor por efecto en la mayoría de distribuciones suele ser de 60, pero si, por ejemplo, se quisiera establecer su valor a 10, se puede lograr como administrador con la siguiente orden:

```
exequiel@Exequiel-PC:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
60
exequiel@Exequiel-PC:~$
```

Modificar el valor (Este efecto dura mientras el sistema esté activo. Para que el cambio sea persistente entre reinicios, se establece el valor de la variable vm.swappiness en el archivo /etc/sysctl.conf):

echo 10 > /proc/sys/vm/swappiness

Swappiness 0-100



swapon



Lista la swap disponibles con sus tamaños y prioridad



```
exequiel@Exequiel-PC:~$ swapon
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/nvme0n1p1 partition 16,8G 0B -2
exequiel@Exequiel-PC:~$
```

| exequiel@Exequiel-PC:~\$ swapon -s | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------|---------|----|-----------|
| Nombre del fichero | Tipo | Tamaño | Utiliza | do | Prioridad |
| /dev/nvme0n1p1 | partition | 17636348 | 0 | -2 | |

swapon -a



Para habilitar todas las áreas de intercambio

swapoff -a



Para deshabilitar todas las áreas de intercambio

swapon



Lista la swap disponibles con sus tamaños y prioridad



```
exequiel@Exequiel-PC:~$ swapon
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/nvme0n1p1 partition 16,8G 0B -2
exequiel@Exequiel-PC:~$
```

swapon -s



Lista la swap disponibles y el tipo (archivo/partición)

exequiel@Exequiel-PC:~\$ swapon -s
Nombre del fichero Tipo Tamaño Utilizado Prioridad
/dev/nvme0n1p1 partition 17636348 0 -2

swapon -a



Para habilitar todas las áreas de intercambio

swapoff -a

Para deshabilitar todas las áreas de intercambio

Incorporamos otra swap de tipo archivo

Creamos el archivo de 1GB con el comando dd:

dd if=/dev/zero of=/var/swap bs=4096k count=256

<u>Establecemos permisos limitados (por seguridad):</u>

chmod 600 /var/swap

```
root@Exequiel-PC:~# ls /var/ -lh
total 1.1G
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K ago 16 09:08 backups
drwxr-xr-x 25 root root 4,0K may 30 17:35 cache
drwxr-xr-x 87 root root 4,0K jun 3 01:14 lib
drwxrwsr-x 2 root staff 4.0K abr 15 2020 local
lrwxrwxrwx 1 root root
                           9 may 17 2021 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 20 root syslog 4,0K ago 16 11:50 log
drwxrwsr-x 2 root mail 4,0K ene 3 2021 mail
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K ene 3 2021 opt
lrwxrwxrwx 1 root root 4 may 17 2021 run -> /run
                        4,0K jul 24 16:18 snap
drwxr-xr-x 9 root root
drwxr-xr-x 7 root root
                        4,0K ene 3 2021 spool
-rw----- 1 root root
                        1,0G ago 16 17:06 swap
                        4,0K ago 16 17:08 tmp
drwxrwxrwt 65 root root
                        4,0K jun 26 2021 www
drwxr-xr-x 4 root root
```

Incorporamos una swap de tipo archivo

Establecemos el formato con mkswap:

mkswap /var/swap

```
root@Exequiel-PC:~# mkswap /var/swap
Configurando espacio de intercambio versión 1, tamaño = 1024 MiB (1073737728 bytes)
sin etiqueta, UUID=c891369b-8a7b-4103-8579-59bb80b9ca0f
```

<u>Incorporamos el archivo a la swap</u>

swapon /var/swap

```
root@Exequiel-PC:~# swapon /var/swap
root@Exequiel-PC:~# swapon
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/nvme0n1p1 partition 16,8G 0B -2
/var/swap file 1024M 0B -3
```

Práctica de Laboratorio 1

Identificar el tamaño de la memoria SWAP:

- 1 Ejecute una terminal
- Identifique y analice el tamaño de la memoria SWAP utilizando estos 3 comandos:
 - * htop * free -h
 - * swapon
- Identifique la configuración del swappiness cat /proc/sys/vm/swappiness

Práctica de Laboratorio 2

Activando y desactivando la SWAP

- 1 Ejecute dos terminales(1 y 2)
- Ejecute htop en la terminal 1
- Desactive la memoria swap desde terminal 2 y visualice e identifique si deshabilito la swap en la terminal 1. swapoff -a
 - Active la memoria swap utilizando la terminal 2 y visualice la terminal 1.

 swapon -a


Práctica de Laboratorio 3

Incorporar una swap de tipo archivo al S.O


- 1 Ejecute una terminal
- Cree un archivo de 1GB para ser utilizado como swap y asigne permisos:
 - 1) dd if=/dev/zero of=/var/swap bs=4096k count=256
 - 2) chmod 600 /var/swap
- 3 Establezca el formato e incorpore a la swap el archivo.
 - 1) mkswap /var/swap
 - 2) swapon /var/swap
- Listar las swap disponibles con el comando:

swapon

UADER | FCyT



pagefile.sys





Actividad extra aúlica

- 1)Comentar las diferentes opciones existentes de configuración de la Memoria Virtual.
- 2) Establecer sin archivo de paginación.
- 3)Forzar al S.O que agote la memoria RAM existente.
- 4) Mostrar lo que sucede y explicar el motivo.

