第九章导体和电介质

前一章我们讨论了真空中的静电场。实际工作中常遇到电场中存在导体和电介质的问题

电荷 电场

导体。导体中存在大量自由电子,在电场作用下,导体中能形成电流,使电荷分布发生变化,进而使电场也发生改变。

●介质。电介子中几乎没有自由电子,但在外场作用下,介质分子内的电荷也能在很小的范围内重新分布,使电场发生改变。

§ 9-1 静电场中的导体

一、静电感应


金属导体:自由电子

◇ 导体不带电时:


导体中的自由电子都与金属离子的正电荷精确 中和,金属不显电性。

◇ 把导体放入静电场中时:

- 自由电子在电场力的作用下发生移动,使得导体上的电荷重新分布,该过程称为静电感应。
- 静电感应所产生的电荷称为感应电荷。
- 按照电荷守恒,感应电荷的总电荷量为零。



二、静电平衡



当: $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$ 导体达到静电平衡

导体达到静电平衡,自由电荷停止了定向流动。

静电感应的时间极短,若非特别说明,把导体当做已经处于静电平衡的状态来讨论。


三、导体静电平衡条件
$$\vec{E}$$

$$\vec{E}_{\rm ph} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$$

1、电场强度条件

●静电平衡导体中的电场强度为零

○导体表面的场强与表面垂直



2、电势条件

静电平衡导体是一个等势体,表面是一个等势面。

$$E = -grad(V)$$

推论一

静电平衡后,导体内的净电荷为零, 电荷只分布于导体表面。

•
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 = \frac{q_{|\gamma|}}{\varepsilon_{0}}$$

推论二

静电平衡后,导体表面附近的电场强度的大小与表 面电荷密度的关系:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$


E= 导体表面附近电场可看做**局部匀强电场**。


:由高斯定理: $\oint_S \bar{E} \cdot \mathbf{d}\bar{S} = \frac{\mathbf{q}_{\text{Ph}}}{\mathbf{\varepsilon}_0}$


$$\Rightarrow EdS = \frac{\sigma dS}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

推论三

<u>若没有其它电场的影响</u>,导体表面曲 率越大的地方电荷面密度也越大。








避雷针工作原理

例题1、如图: 两个面积较大的平行导体,板面积均为S,距离为d, 分别带电 Q_1 、 Q_2 , 1). 试求两个导体板的四个表面上电荷分布的面密度。

- 2). 求I, II, III区的场强:
- 3). 两导体板间的电势差:
- 4). 按图接地后,各面的电荷密度:




二导体空腔和静电屏蔽

静电屏蔽:达到静电平衡的导体空腔能隔断空腔内、外电荷的相互影响。

1、第一类导体空腔: 空腔内无带电体

空腔和导体内场强为零

空腔内表面也不能有电荷分布电荷只能分布在导体外表面





净效果: 空腔外的电荷 q 在空腔内激发的电场与空腔外表面上的感应电荷产生的电场叠加后, 使空腔和导体内的合场强为零这种静电屏蔽也叫外屏蔽。

2、第二类导体空腔: 腔内有带电体

当达到静电平衡,导体内的场强为零,所以导体空腔内 表面上的感应电荷为-q,外表面上的感应电荷为+q。


当导体空腔接地时,导体的电势为零。






这种静电屏蔽也叫内屏蔽

[例题 2] 半径为 R_1 的导体球,带电为q,球外有一内、外半径分别为 R_2 和 R_3 的同心导体球壳,壳上带电 Q,(1)求导体球、球壳的电势?(2)若用导线连接球和球壳,它们的电势为多少?(3)若外球接地,求它们的电势?




例题3、在一个半径为R,均匀带电q的球面内有一个半径为r的不带电的导体球,求导体球接地后其上的感应电荷大小。



§9-3 电容器

电容器电容的定义:

$$C = \frac{Q}{U}$$



升高单位电压所需的电量为该导体的电容。

性质: C 只与导体本身形状、大小、相对位置及导体周围电介质的性质有关,是导体本身的固有属性。而与其是否带电及带电 Q 多少无关。


单位: 法拉F=C/V)

常用单位: 微法 μF =10⁻⁶ F


皮法 pF = 10⁻¹²F)

一常见的电容器


1 平板电容器(真空)(L>>d)(可视为二无穷大平行板)




2 圆柱形电容器(真空)



3 球形电容器(真空)



例 空气击穿场强为3kV/mm, 若要求一个导体球电势达到30kV, 球半径至少为多大?



二 电容器的串并联

1 电容器的并联(扩容)

$$U = U_1 = U_2 = \dots$$

 $q = q_1 + q_2 + \dots$

$$q_1, q_2$$

$$C = \frac{q}{U} = \frac{q_1}{U} + \frac{q_2}{U} + \dots = C_1 + C_2 + \dots$$


2 电容器的串联(耐压)

$$U = U_1 + U_2 + \dots$$

 $q = q_1 = q_2 = \dots$

$$\frac{1}{C} = \frac{U}{q} = \frac{U_1}{q} + \frac{U_2}{q} + \dots = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$$

例1 一平板电容器面积为S,两板间距d在两板间加一块导体板,面积也为S,厚度为d/2,且与两极板平行,求此时电容器的电容。




§ 9-4 静电场的能量

将dq的电量被从负极搬运到正极做功 dA = Udq

整个过程做功

$$A = \int_0^{Q} dA = \int_0^{Q} U dq = \int_0^{Q} \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C}$$



平板电容器的电能:

$$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \frac{S}{d}(Ed)^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 Sd = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 V$$

单位体积内的电场能量——电场能量密度:

$$\omega_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

体积V中的电场能量:

①匀强场
$$W_e = \omega_e V$$

②非匀强电场

$$W_e = \int_V \omega_e dV = \int_V \omega_e dV = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV$$

例 两个电容器的电容均为C,分别用电压为U和2U的电源充电后断开电源,再将两个电容器并联,在并联过程中系统的能量变化了多少?