
CH2 指令: 计算机的语言

课程基于

《计算机组成与设计:硬件/软件接口》5e Patterson & Hennesy 著

章节导图



翼云图灵

第一部分

MIPS-32概述



指令的组成 MIPS的设计思想

计算机执行任何程序,本质上都是在执行机器语言指令 (instruction) 每条指令都是一条0-1串

指令首先要指明执行什么操作,通常用0-1串中的前几位来表示,称为操作码 指令还要指出需要操作的数据来自哪里、操作后的结果数据放回哪里 通常用0-1串中的剩余位来表示,称为操作数或地址码 大部分操作数都是一个地址编号,告诉CPU从哪里取得数据、向哪里放回数据 所以操作数通常也叫做地址码



MIPS作为一种RISC指令集,设计力求保证硬件设备的简单性 在我们讲解的32位MIPS汇编语言(MIPS-32)中,所有指令都是32位长

MIPS-32中的通用寄存器

MIPS中运算操作的操作数必须来自<mark>寄存器(register)或者指令本身</mark>一种位于CPU、比cache更小更快的存储器 用来暂时存放运算的源数据和结果


一些寄存器是专用的,如存放执行中指令的地址的程序计数器 (PC) 与此相对应,用于暂时存放运算数据的寄存器称为通用寄存器

MIPS中一共有32个32位的寄存器,共128B (大部分架构都采用16或32个寄存器) 我们约定:

程序中的变量存放在保存寄存器 (store reg) 中: \$s0~\$s7共8个 运算的临时变量、中间变量存放在临时寄存器 (temp reg) 中: \$t0~\$t7共8个还有一个零寄存器,永远存放32位的0,写作\$zero

第二部分

三类汇编指令



四川 共口以灵

算术运算:加add、减sub

C赋值语句: c = a + b;

sub \$s2, \$s0, \$s1

加法指令 add c, a, b: 将a和b中的数据相加,并将结果存放在c中

再次强调: MIPS中运算的操作数必须来自寄存器或者指令本身! 假设变量a, b, c分别存放在寄存器\$s0, \$s1, \$s2中, 这条指令就应当写为add \$s2, \$s0, \$s1 加法中两个加数可以对换, 但减法不行, 故c = a - b; 必须写作

运算的"原材料"a和b对应的寄存器\$s0,\$s1 分别称为源操作数1(src1)和源操作数2(src2) 运算的结果c对应的寄存器\$s2称为目的操作数(des)

加减指令的通式: add/sub des, src1, src2

算术运算:加立即数addi

在i++即 i = i + 1; 这条赋值语句中,有个确定的常数1 与其采取额外的步骤将1装入某个寄存器,不如让指令本身包含这个1

假设变量i位于寄存器\$s0, 我们把加法指令的第二个源操作数改为常数1 addi \$s0, \$s0, 1

就成了加立即数 (add immediate) 指令

因为addi指令中的立即数可以取负数(对立即数取负后相加) 因此,MIPS中没有subi指令

逻辑按位运算: and、or、nor指令

当两个源寄存器中,对应的位上同时为1时,与and操作结果为1 当两个源寄存器中,对应的位上至少有一个为1时,或or操作结果为1 因此,假设 \$t0 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 \$t1 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100 执行下列两条指令后,\$t2中的数据分别变为多少? and \$t2,\$t0,\$t1

任何数据与0进行<mark>或非nor操作</mark>,都会0/1反转 执行下列指令后,\$t2中的数据会变为多少? nor\$t2,\$t0,\$zero

逻辑移位运算: sll和srl指令

比较12和120两个十进制数,通过在最低位的右边添加一个0,变为了10倍 比较11和110两个二进制数,通过在最低位的右边添加一个0,变为了多少倍?1100呢?

逻辑左移 (shift left logic) 指令让寄存器中的数据整体往左移动指定的位数

并在右边空出来的位上补0

假设 \$s2 = 29个0+101

逻辑左移两位后,放到寄存器\$s0中:

sll \$s0, \$s2, 2

这里的2不是addi指令中的立即数,而是告诉计算机移动几位的移位量(shift amount)

通过这样一句指令,我们实际上完成了x4的运算!

<u>x2、x8、x128时,移位量分别是多少?</u>

srl指令当然可以实现/2运算,使用场景不多,不额外讨论

综合练习1: 变量运算与赋值

寄存器-存储器数据传送: Iw指令

运算指令的操作数必须来自于寄存器/指令本身 但是,通用寄存器一共只有128B 数组元素却可以占据成千上万个字节,只能存放在内存中

这时,我们把数组第一个元素 (a[0]) 的32位地址,称为数组的基址,放在寄存器中基址加上要找的元素的下标,就组成了这个元素的地址

如果源操作数在内存中,是数组a的5号元素(第六个元素),数组a的基址存放在\$s1中那么,a[5]的地址就表示为5(\$s1) 计算机会自动计算\$s1中的基址和偏移量5的和,找到a[5]的地址

将a[5]从内存传送到寄存器\$s0,使用取字指令(load word): lw \$s0, 5(\$s1)

寄存器-存储器数据传送:字与sw指令

MIPS的通用寄存器都是32位长

这个长度就是MIPS体系结构的字长,通常代表了参与运算的数据的长度

因此我们约定:整门课程中,1字=32b=4B

a[5]相对于a[0],在内存中的距离是5个字,而不是5个字节又因为内存按字节编址,即,内存每个字节都有一个特定的编号所以偏移量应该是5x4=20个字节a[5]的地址应表示成20(\$s1)于是取数指令变为w \$s0,20(\$s1)

如果我们要把\$t0中的运算结果送回内存中的a[2],需要用到<mark>存字指令(store word):</mark> sw \$t0, 8(\$s1) B 计 單云图录

寄存器间数据传送 装载立即数到寄存器

如果我们需要把数从\$t0保存到存放某变量的\$s1中,怎么实现?
MIPS没有专门的寄存器间移动数据的指令
但是,通过把源寄存器中的数据加上0再保存到目标寄存器中,可以实现相同的功能
addi \$s1,\$t0,0或 add \$s1,\$t0,\$zero
这个功能可以用move伪指令来代替
move \$s1,\$t0

假如我们要把一个常数10装入寄存器\$s2,同样可以采用addi指令addi \$s2,\$zero,10 或使用取立即数 (load immediate) 伪指令 li \$s2,10

程序设计题中能否使用伪指令,请咨询老师!

装载32位立即数到寄存器

我们说可以用addi指令向寄存器装载立即数: addi \$s2, \$zero, 10 但是, addi指令中的立即数10只能占用32位指令中的一部分(16位, 稍后介绍指令格式) 16位只能表示2E16即六万多个数,寄存器却能容纳2E32即40多亿个数

二进制与十六进制的转化在此不作介绍

假设我们要向寄存器\$s2装载一个32位的立即数: 10A2 7FFF (16)

我们必须先用取高位立即数 (load upper immediate) 指令,把10A2放入\$s2的高16位 lui \$s2, 4258 #十六进制的10A2等于十进制的4258 2+ 16 16 3 = 再让\$s2与低16位的立即数7FFF进行或运算

ori \$s2, \$s2, 32767 #7FFF(16)=32767(10)

这样,就分两步把32位立即数装载到了32的寄存器中

不能使用addi替代ori指令,如果低16位的最高位是1,addi会把它理解为负数。

综合练习2:数组元素运算与赋值

```
a[i] = a[0] + 100000;
假设数组a的基址位于$s0/ 变量i位于$s1
100000(10) = 186A0(16), 1(16) = 1(10), 86A0(16) = 34464
   sll $to, $$1, 2
  add $ t1. $50. $ to
   lw $t2,0($50)
        $t3.1
   lui
        $ t3, $t3, 34964
  OM
       $64, $th. $tr
  ado
         $t3, 0($t1)
  SW
```

决策:条件分支beg和bne

计算机和一般计算器的区别在于何处?

在于决策能力!

即,根据一定的条件选择执行何种运算的能力

最基础的判断条件是相等关系

假设\$s0 = 0, \$s1 = 0, \$s2 = 1

相等则分支 (branch if equal) 指令在两个源操作数寄存器中的值相同时分支

分支以分支标签表示

beq \$s0, \$s1, Label

与此相对应,不等则分支 (branch if not equal) 指令在值不同时分支到标签 bne \$s0, s2, Label

如果不发生分支,则继续执行内存中相邻的下一条指令

综合练习3: if-else语句(无条件跳转j和条件分支)

```
if (i == j) f = g + h;
   else f = g - h;
   假设f、g、h、i、j分别存放在$s0~$s4中
    bre $53.$54. ELSE
    add $50, $51,$52
           FXIT
FUSE SUB $50, $51, $52
FRIT:
```

结论: 判定相等 == 使用bne, 判断不等!= 使用beq

决策:小于则置位slt

除了相等、不等关系,我们还经常比较两个数的大小MIPS有一条小于则置位 (set on less than) 指令slt

置位:将一位设置为1;复位:将一位设置为0

还是假设\$s0 = 0, \$s1 = 0, \$s2 = 1 slt \$t0, \$s0, \$s2

源操作数1<源操作数2 吗? Yes! 此时把目的操作数寄存器\$t0置位为1

slt \$t0, \$s0, \$s1 源操作数1<源操作数2 吗? No! 此时把目的操作数寄存器\$t0复位为0

6种条件判定及其伪指令

通过slt、beq、bne (严格来说还有小于立即数则置位slti指令,不作讨论)指令的各种组合,我们就能够实现全部六种比较条件,即六种值为真或假的布尔表达式

if (i < j) f = g + h; slt \$t0, i, j #当i < j时,把\$t0置为1,否则为0

else f = g - h; beq \$t0, \$zero, Else #当\$t0为0时, 执行else后的语句

add f, g, h #否则顺着执行if后的语句

j Exit #加法完成后退出if-else语句

Else: sub f, g, h #else

Exit:

结论:判定大于>或小于<使用slt和beq,判定大于等于≥或小于等于≤使用slt和bne

对于比大小的四种比较条件,可以使用伪指令:

小于则分支blt 大于则分支bgt

小于等于则分支ble 大于等于则分支bge

综合练习4: while循环

```
while (a[i] == k) i++;
假设i, k分别存放在$s3和$s5中, a的基址存放在$s6中
```

```
Loop: SII $ to. $53.2

add $to. $to. $56

Iw $t1. 0 ($to)

bne $t1. $55. EXIT

addi $53. $53. 1

Loop
```

DO17:

MIPS汇编指令小结

类别		指令名称	指令格式	
	算数运算	加减法指令	add/sub des, src1, src2	
	异致ك异 	加立即数指令	addi des, src1, i	
一、运算指令		与/或/或非指令	and/or/nor des, src1, src2	
	逻辑运算	或立即数指令	ori des, src1, i sll/srl des, src1, shamt	
		逻辑左移/右移指令	sll/srl des, src1, shamt	
— *L+P (+ \\ \		取字/存字指令	lw/sw reg, num(reg)	
二、数据传送指 	₹	取高位立即数指令	lui reg, i	
	友从八十	相等/不等则分支指令	beq/bne src1, src2, Label	
三、决策指令	条件分支 	小于则置位指令	slt des, src1, src2	
	无条件跳转	跳转指令	j Label	
/4.46人		条件分支伪指令	blt/bgt/ble/bge src1, src2, Label	
伪指令 		寄存器数据传送伪指令	move des, src	

指令格式: R型

指令中含三个寄存器的运算指令都属于R型 (register type) 指令

add/sub des, src1, src2

and/or/nor des, src1, src2

slt des, src1, src2

32位的MIPS指令一共分为6个字段:

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 位	5 位	5 位	5 位	5 位	6 位

op: operation code, 操作码

rs: register source, 源操作数寄存器 → rt: s后面是t, 表示第二个源操作数寄存器

rd: register destination, 目的寄存器

shamt: shift amount, 移位量

funct: function code, 功能码

指令格式:R型

R型指令的操作码op都是6个0,由6位功能码funct进一步指定执行什么操作以add指令为例

\$t0~\$t7分别为8~15号寄存器 \$s0~\$s7分别为16~23号寄存器

000000	10001	10010	01000	00000	100000
6 位	5 位	5 位	5 位	5 位	6位

sub指令仅仅是功能码funct字段从32变为了34, <u>sub \$s1, \$s1, \$s0的32位机器码是多少?</u> 需要记忆add、sub指令的操作码(都是0)和功能码(分别为32、34)

此外,使用移位量的两条逻辑移位指令

sll/srl des, src1, shamt

也属于R型指令,因为没有第二个源操作数寄存器,rt被置为0

指令格式: I型(立即数)

有两条"目的reg+源reg+立即数"格式的指令

addi des, src1, i

ori des, src1, i

通过把R型指令中的后三个字段拼接成一个16位的立即数字段,让指令本身包含常数这样的指令属于I型 (immediate type) 指令

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 位	5 位	5 位	5 位	5 位	6 位

	op	rs	rt	constant or address
_	6 位	5 位	5 位	16 位

以addi指令为例

其操作码为8,由于rd字段被合并了,现在rt就成了目的寄存器

指令格式: I型(偏移量)

lw/sw reg, num(reg)

两条数据传送指令也包含两个寄存器和一个常数

同样属于I型指令

此时,16位立即数字段的含义发生了改变,表示数组元素相对于数组基址的地址偏移量

op	rs	rt	constant or address
6位	5 位	5 位	16 位

无论是lw还是sw指令

都是由rs字段表示的寄存器值与address字段相加,得到存储器单元地址 rt字段表示与存储器单元交换数据的寄存器

lw、sw指令操作码分别为35和43 lw \$t0, 8(\$s1)

指令格式: I型(标签)

beq/bne src1, src2, Label 在这两条条件分支指令中,同样使用了两个寄存器 还有一个分支标签的地址,用16位立即数字段表示(也就变成了Address字段) 也属于I型指令

例如, 当i (\$s0) 和j (\$s1) 相等时分支到地址为10000的标签Else beq \$s0, \$s1, Else 翻译为机器语言为

op	rs	rt	constant or address
6位	5 位	5 位	16 位

这里的10000实际上并不是Else标签指向指令的地址,讲寻址方式时再具体说明是一个多一

机器语言指令格式小结

MIPS 机器语言

名字	格式			举	∮例			注释
add	R	0	18	19	17	0	32	add \$s1, \$s2, \$s3
sub	R	0	18	19	17	0	34	sub \$s1, \$s2, \$s3
addi	I	8	18	17		100		addi \$s1, \$s2, 100
lw	I	35	18	17		100		lw \$s1, 100 (\$s2)
sw	1	43	18	17		100		sw \$s1, 100 (\$s2)
字段宽度		6 位	5 位	5 位	5 位	5 位	6位	所有 MIPS 指令均为 32 位
R型	R	op	rs	rt	rd	shamt	funct	算术指令格式
I型	1	ор	rs	rt		address		数据传送指令格式

lui指令的指令格式不作讨论


五条伪指令本身不是真正的指令,程序运行时会被替换为真正指令,不讨论指令格式 j指令的指令格式稍后讲解

复习题

- 1、指令通常由哪两个部分组成? MIPS-32指令长度均为多少?
- 2、8个临时寄存器、8个保存寄存器分别是什么编号?零寄存器存储什么?
- 3、回顾综合练习1~4,掌握运算、数据传送、决策三类汇编指令,注意字和字节的区别
- 4、练习上一页PPT中五条指令 (add、sub、addi、lw、sw) 汇编语言和机器语言的转化

第三部分

过程支持



过程(函数)的执行过程

C语言中的函数 (一种典型的<mark>过程</mark>) 是结构化编程的强大工具函数获取参数、执行运算、返回结果,就好比 侦探拿着一份计划书去执行任务,再带来想要的结果

- 1、主程序(调用者)将参数放在过程(被调用者)可以取用的特定位置 什么位置?
- 2、主程序将控制权交给过程
- 3、过程申请并获得存储资源
- 4、过程执行
- 5、过程将结果的值放在主程序可以取用的特定位置 什么位置?
- 6、过程把控制权返还给主程序,执行调用过程指令的下一条指令 怎么找到这个位置?

支持过程的三大寄存器

- 1、主程序(调用者)将参数放在过程(被调用者)可以取用的特定位置 <u>什么位置?</u> 4个参数寄存器 (argument reg) \$a0~\$a3
- 5、过程将结果的值放在主程序可以取用的特定位置 <u>什么位置?</u> 2个值寄存器 (value reg) \$v0~\$v1
- 6、过程把控制权返还给主程序,执行调用过程指令的下一条指令 <u>怎么找到这个位置?</u> 主程序把下一条指令的32位地址存入 1个返回地址寄存器 (return address reg) \$ra

截至目前,学习了保存寄存器、临时寄存器各8个,零寄存器1个,以及这一页的7个 共24个寄存器,占MIPS-32寄存器总数的四分之三

主程序通过什么指令,可以跳转到过程指令,并把下一条指令的地址存入\$ra? j+addi吗? Bill 翼云图灵

jal-jr指令对 程序计数器

跳转并链接 (jump and link) 指令可以同时实现两个功能:

- ①无条件跳转到一个标签
- ②将下一条指令的地址放入返回地址寄存器\$ra

jal Label

jal指令由调用者主程序使用,还是由被调用者过程使用?

寄存器跳转(jump reg)指令可以跳转到某一寄存器存储的32位地址基本上只和返回地址寄存器搭配 jr \$ra

<u>jr指令由调用者主程序使用,还是由被调用者过程使用?</u>

SCUer遇到MIPS翻译C函数的题,这么写,好歹有一分:

函数名: jr \$ra


```
综合练习5:数组清零函数(叶过程)
 void clear(int a[], int size){
      for (i = 0; i < size; i++) a[i] = 0;
clear: add $ to, $zero, $zero
Loop, SH $t1, $t0, $an
     beg $t1. $zero, 5x17
      sil $t2, $t0, 2
     add $ tz. $tz. $ as
        $2ero, 0($ts)
     SW
    addi
           $ to, $ to, 1
            LOOP
```

Exits in kna

保存寄存器的压栈和出栈 栈指针\$sp

在过程调用前,主程序往往已经将自己要用的变量放在了保存寄存器中如果过程要使用保存寄存器,要把主程序已经使用的保存寄存器入栈

栈在内存中以高地址为栈底,低地址为栈顶即,栈从高地址向低地址"生长" 栈指针 (stack pointer) 永远指向栈顶



入栈时, 先把\$sp减去待保存的 保存寄存器个数的4倍 为什么是4倍? 再用sw将保存寄存器存入栈中(方向从栈底到栈顶)

过程结束时把这些数据出栈、放回保存寄存器,供主程序继续使用 步骤正好相反

综合练习6:运算函数(叶过程)

cal:

综合练习6改进:减少指令条数

```
int cal(int g, int h, int i, int j){
    int f;
    f = (g+h)-(i+j);
    return f;
}
```

嵌套过程调用 综合练习7:数组求平方和(嵌套过程)

```
侦探搞外包、接着雇其他侦探来完成任务,就是嵌套过程调用
int sum of squares(int a[], int size){
      int i = 0;
      int sum = 0;
      for(i = 0, i < size, i++)
              sum = sum + square(a[i]);
       return sum;
int square(int a){
       int square;
       square = a * a;
       return square;
```

需要压栈保存的寄存器

【综合练习6】我们默认保存寄存器\$s0~\$s7存放了主程序的变量需要由过程开始对压栈保存,结束时出栈恢复

【综合练习7】如果一个过程(外层函数)嵌套了其他过程(内层函数) 外层函数通过jal修改了返回地址寄存器\$ra \$ra指向外层函数jal的下一条指令,不再是外层函数的返回地址

栈指针寄存器\$sp、栈中的内容(即栈指针以上的栈)也需要由过程保留在addi栈指针、sw入栈、lw出栈的过程中即可保存

结论:任何过程须显式地压栈保存即将使用的保存寄存器\$s0~\$s7(用哪几个存哪几个)外层嵌套过程须显式地压栈保存返回地址寄存器\$ra

进阶内容:复杂MIPS程序示例

2.8节 (68页) 提供了一个递归嵌套调用过程计算阶乘的MIPS程序 2.13节 (90页) 提供了一个冒泡排序过程嵌套交换过程的MIPS程序 习题2.27 (114页要素察觉) 考察双层for循环的翻译 习题2.34 (115页) 考察自嵌套调用的多参数过程的翻译

```
2.27 addi $t0, $0, 0
beq $0, $0, TEST1

LOOP1: addi $t1, $0, 0
beq $0, $0, TEST2

LOOP2: add $t3, $t0, $t1
sll $t2, $t1, 4
add $t2, $t2, $s2
sw $t3, ($t2)
addi $t1, $t1, 1

TEST2: slt $t2, $t1, $s1
bne $t2, $0, LOOP2
addi $t0, $t0, 1

TEST1: slt $t2, $t0, $s0
bne $t2, $0, LOOP1
```


```
2.34 f: addi $sp,$sp,-12
            $ra,8($sp)
      SW
      sw $s1,4($sp)
      sw $s0,0(\$sp)
      move $s1.$a2
           $s0.$a3
      move
      jal func
      move
           $a0.$v0
      add $a1.$s0.$s1
      jal func
      l W
            $ra,8($sp)
      lw $s1.4($sp)
            $s0.0($sp)
      l w
      addi $sp,$sp,12
            $ra
      .jr
```

过程帧与帧指针\$fp

为了标记运行中过程建立的栈,除了栈顶的栈指针\$sp还可以加一个帧指针 (frame pointer) \$fp指向栈底即过程帧的第一个字

\$fp和\$sp之间的空间由正在运行的过程使用

称为过程帧, 也叫活动记录



全局指针\$gp 程序的内存分配

为了便于寻找位置固定的数据


(主程序使用的变量,以及声明为static的变量,统称静态变量)

使用一个固定指向静态数据区某一位置的全局指针 (global pointer) \$gp

程序在内存中包含五段, 地址从低到高分别为


- 1) 保留段
- 2) 正文段(代码段),保存指令
- 3) 静态数据段,保存静态数据
- 4) 动态数据段(堆),从低往高"生长"
- 5) 栈, 从高往低"生长"

栈和堆此消彼长,实现了内存空间的高效利用



第四部分

五种寻址方式



32个通用寄存器及其编号


寄存器	名称	编号
\$zero	零寄存器	0
\$v0~\$v1	返回值寄存器	2~3
\$a0~\$a3	参数寄存器	4~7
\$t0~\$t7	临时寄存器	8~15
\$s0~\$s7	保存寄存器	16~23
\$t8~\$t9	额外的临时寄存器	24~25
\$gp	全局指针	28
\$sp	栈指针	29
\$fp	帧指针	30
\$ra	返回地址寄存器	31

R型:寄存器寻址

所有操作数都是寄存器的指令采用寄存器寻址 (register addressing)

操作数个数从一个到三个不等

R型指令⇔寄存器寻址



第二部分已经提到过的R型指令有:

1、运算指令: add, sub, and, or, nor 5条三寄存器操作数指令

2、运算指令: sll、srl 2条双寄存器操作数指令 (rs不使用置为0,使用shamt)

3、决策指令: slt 1条三寄存器操作数指令

第三部分新增R型指令:

4、决策指令: jr 1条单寄存器操作数指令

op	rs	rt	rd	shamt	funct	
6 位	5 位	5 位	5 位	5 位	6位	云图灵

I型: 立即数寻址和基址偏移寻址

第三个操作数(第二个源操作数)是常数的指令采用立即数寻址(immediate addressing) 具体包括addi,ori两条指令

其实还包括lui指令,课本没有着重强调其指令格式



两条数据传送指令lw, sw

将基址寄存器和偏移量相加的内存寻址方式称为基址偏移寻址

可单独称为基址寻址 (base addressing) 和偏移寻址 (displacement addressing)

op	rs	rt	constant or address
6 位	5 位	5 位	16 位

I型: PC相对寻址 字地址和字节地址

两条条件分支指令beq, bne


在汇编语言中使用标签来表示分支的目标地址,标签翻译成机器语言其实是个整数 告诉计算机从当前指令的地址出发,到达分支目标地址的距离是多少

程序计数器 (program counter, PC) 中保存了执行中指令的地址

分支指令中的16位分支地址是一个二进制补码,可正可负


表示以PC+4为基准相加的字地址数目,叫做PC相对寻址 (PC-relative addressing)

分支32位地址 = PC + 4 + 字地址偏移量



J型: 伪直接寻址

J型指令只需要操作码和目标地址两个字段,形式上最为简单



J型指令⇔伪直接寻址,包含j,jal两条


*寄存器跳转jr指令是R型指令

直接寻址指的是指令中直接给出32位内存地址,但J型指令地址字段只有26位 因此,执行J型指令时,先将26位字地址左移两位(右侧补0)形成28位字节地址 再和PC的高四位拼接成32位地址

这就是伪直接寻址 (pseudodirect addressing)

```
Loop:sll $t1,$s3,2  # Temp reg $t1 = 4 * i
  add $t1,$t1,$s6  # $t1 = address of save[i]
  lw $t0,0($t1)  # Temp reg $t0 = save[i]
  bne $t0,$s5,Exit  # go to Exit if save[i] ≠ k
  addi $s3,$s3,1  # i = i + 1
  j Loop  # go to Loop

Exit:
```



扩大分支与跳转的范围

PC相对寻址以PC+4为基准,加上一个可正可负的16位补码字地址,寻址范围为

(PC + 4) - 2¹⁷ ~ (PC + 4) + 2¹⁷ - 4 大约是分支前后各128KB

伪直接寻址用PC中当前指令地址的高四位拼接指令中的26位字地址,寻址范围为

和PC高四位相同的一切地址 一个256MB的地址块

在相近的内存地址中寻址利用了加速大概率事件这一设计思想要分支到更远距离,可以将beq/bne取反,下接一条可能绕过的j指令要跳转到更远距离,可以先将32位地址装载到某临时寄存器,再用ir指令

例题 远距离的分支转移

假设在寄存器 \$s0 与寄存器 \$s1 值相等时需要跳转,可以使用如下指令。

beq \$s0, \$s1,L1

用两条指令替换上面的指令, 以获得更远的转移距离。

寻址方式小结

- ①R型的寄存器寻址:操作数为1个/2个/3个寄存器的数据
- ②I型的立即数寻址: addi、lui、ori三条立即数指令,其中一个操作数是指令字段中的常数
- ③I型的基址偏移寻址: lw、sw两条访存指令 将rs中的基地址和偏移量直接相加,得到偏移地址 以lw \$t0,12(\$s0)为例
- ④I型的PC相对寻址: beq、bne两条条件分支指令

分支指令中的PC相对地址(可正可负的字偏移量)

左移两位 (x4) 形成字节偏移量

再和PC+4中的字节地址相加,形成分支目标地址

以地址为1000 (十进制) 的beq reg1, reg2, 4为例


⑤J型的伪直接寻址: 将26位字地址左移两位(x4)形成28位字节地址 再和PC(实际上也是PC+4)的高四位拼接成32位跳转目标地址 以PC高四位为1010的i 0000 0000 0000 0000 0000 01为例

MIPS汇编指令小结

类别		指令名称	汇编指令	指令格式与寻址方式
	算数运算	加减法指令	add/sub des, src1, src2	R
\— //		加立即数指令	addi des, src1, i	1: 立即数寻址
一、运算 指令	逻辑运算	与/或/或非指令	and/or/nor des, src1, src2	R
111 4		或立即数指令	ori des, src1, i	1: 立即数寻址
		逻辑左移/右移指令	sll/srl des, src1, shamt	R
一 粉セル	· · · · · ·	取字/存字指令	lw/sw reg, num(reg)	1: 基址偏移寻址
二、数据传 	达 相文	取高位立即数指令	lui reg, i	/
— \± \ \	条件分支	相等/不等则分支指令	beq/bne src1, src2, Label	I: PC相对寻址
三、决策 指令		小于则置位指令	slt des, src1, src2	R
10 4	无条件跳转	跳转指令	j Label	J
四、过程支		跳转并链接	jal Label	J
口、过往又	1寸1日マ	寄存器跳转	jr \$ra	R

第五部分

C程序执行过程




C语言的4个翻译层次

编译器将高级语言文件 (.c) 翻译成汇编语言文件 (.asm)

汇编器首先把伪指令替换为等价的真正指令 再将汇编语言翻译成机器语言目标文件 (.obj)

链接器把目标文件和 静态链接库(.lib)、动态链接库(.dll) 拼接成可执行文件(.exe)

加载器将可执行文件放入内存, 装载执行



字符支持 同步指令对II-sc ARM和x86简介

为了让计算机能够处理C的8位的ASCII字符,MIPS提供字节传送指令lb,sb字符通常理解为无符号数,故取字节常使用取无符号字节lbu指令同理,为了支持Java的16位Unicode字符,MIPS提供半字传送指令lh,sh,lhu

当两个程序访问同一个内存单元,且其中存在写操作时,两程序操作的顺序就尤为重要 MIPS提供链接取数II指令和条件存数sc指令,让程序员能够指定程序操作数据的顺序

ARM和MIPS同为RISC架构,具有优秀的能耗表现,广泛应用于移动端和嵌入式平台同MIPS相比,ARM的主要区别是通用寄存器更少(16个)、寻址方式更多(9种)Intel和AMD主导的x86是一种CISC架构,指令集十分庞大(2018年约1400条)x86是一种本质非常糟糕的架构,最典型的表现是,指令长度从1B到15B不等由于问世时间恰逢IBM进军PC领域,x86取得了巨大的商业成功,至今占据很大的份额Intel将x86移动化的尝试屡屡碰壁,苹果将ARM电脑化的实践却高歌猛进

复习题

- 1、为了实现过程调用,我们引入了哪三类寄存器和哪个指令对?
- 2、三类寄存器分别存放什么? 指令对中的两条指令分别由谁使用, 完成什么功能?
- 3、当过程要使用保存寄存器时,要进行什么操作?
- 4、为什么过程内部的变量优先使用临时寄存器?
- 5、复习综合练习5~7, 熟悉for循环、清零、函数调用等常见的C语句翻译
- 6、R型指令和J型指令分别采用什么寻址方式?I型有哪三种寻址方式?
- 7、PC相对寻址和伪直接寻址为了扩大寻址范围,其地址代表什么单位?
- 8、PC相对寻址和伪直接寻址分别怎样获得标签的真实地址?
- 9、复习MIPS汇编指令,对应上每条指令的指令格式和寻址方式
- 10、运行C程序要经过哪四个步骤?

全章复习

CH2 指令: 计算机的语言

