


Objectifs

- Pointeurs et opérations
 - Pointeurs de données
 - Passage par copie de pointeur
 - Pointeurs de fonctions
- Mémoire dynamique (Tas)
 - Allocation / libération
 - Arithmétique des pointeurs, lien avec les tableaux
 - Fuite mémoire
- Notion de propriétaire (RAII)
- Notation UML : Composition / Agrégation

Pointeurs

 Un pointeur est un type de données qui permet de représenter l'adresse mémoire d'une donnée ou d'une fonction



Pointeurs sur une donnée

 Pour indiquer que l'on veut un pointeur, on utilise l'étoile (« * ») lors de la déclaration précédée du type de la valeur pointée

```
int *p = nullptr;
```


• Pour obtenir l'adresse d'un Ivalue, on utilise **l'opérateur** « <mark>&</mark> » (à ne pas <u>confondre av</u>ec son utilisation pour déclarer des références)

```
int v = 42;
int *p = &v;
```

Pour accéder à la valeur de l'adresse mémoire, on va utiliser l'opérateur « * » (i.e. hors déclaration)

```
int v = 42;
int *p = &v;
std::cout << *p << std::endl;</pre>
```

- La déclaration utilise *
 - int* p;
 - int i = 0;



- & est l'opérateur obtenir l'adresse d'une zone mémoire
 - p = &i;

Pile	Tas
p (@0FFFAB00) i (@0FFFAB04)	
@0FFFAB04 0	

- * est l'opérateur de déréférencement et permet d'accéder à la valeur qui se trouve à une adresse :
 - *p = 15;

Pile	Tas
p (@0FFFAB00) i (@0FFFAB04) @0FFFAB04 15	

Pointeurs sur une donnée

- Une valeur de type pointeur étant lui-même une donnée, on peut aussi créer un pointeur sur un pointeur
 - Si on veut un pointeur sur un pointeur d'entier

```
int **p = nullptr; // On va lire le type de droite à gauche
```

```
int v = 42;
int *pv = &v;
int **pp = &pv;
std::cout << **pp << std::endl;</pre>
```

```
int v1 = 42;
int v2 = 23;
int* p1v = &v1;
int* p2v = &v2;
```

```
      Pile
      Tas

      v1 (@0x8BE0B8F774) v2 (@0x8BE0B8F794)
      42
      23

      p1v (@0x8E0B8F7B8)
      p2v (@0x8BE0B8F7D8)

      0x8BE0B8F774
      0x8BE0B8F794
```

```
int - v1 (0x0000008BE0B8F774) = 42
int - v2 (0x0000008BE0B8F794) = 23
int* - p1v (0x0000008BE0B8F7B8) = 0x00000008BE0B8F774 -> 42
int* - p2v (0x0000008BE0B8F7D8) = 0x00000008BE0B8F794 -> 23
```

```
p1v = &v2;
*p1v = 11;
int** ppv = &p1v;
```

```
      Pile
      Tas

      v1 (@0x8BE0B8F774)
      v2 (@0x8BE0B8F794)
      23

      p1v (@0x8BE0B8F7B8)
      p2v (@0x8BE0B8F7D8)
      0x8BE0B8F7D8)

      0x8BE0B8F774
      0x8BE0B8F794
```

```
int - v1 (0x0000008BE0B8F774) = 42
int - v2 (0x0000008BE0B8F794) = 23
int* - p1v (0x0000008BE0B8F7B8) = 0x00000008BE0B8F774 -> 42
int* - p2v (0x0000008BE0B8F7D8) = 0x00000008BE0B8F794 -> 23
```

```
p1v = &v2;
*p1v = 11;
int** ppv = &p1v;
```

```
Pile Tas

v1 (@0x8BE0B8F774) v2 (@0x8BE0B8F794)

42 23

p1v (@0x8BE0B8F7B8) p2v (@8x8BE0B8F7D8)

0x8BE0B8F794

0x8BE0B8F794
```

```
int - v1 (0x0000008BE0B8F774) = 42
int - v2 (0x0000008BE0B8F794) = 23
int* - p1v (0x0000008BE0B8F7B8) = 0x00000008BE0B8F794 -> 23
int* - p2v (0x0000008BE0B8F7D8) = 0x00000008BE0B8F794 -> 23
```

```
p1v = &v2;
*p1v = 11;
int** ppv = &p1v;
```

```
Pile Tas

v1 (@0x8BE0B8F774) v2 (@0x8BE0B8F794)

42 23

p1v (@0x8BE0B8F7B8) p2v (@8x8BE0B8F7D8)

0x8BE0B8F794

0x8BE0B8F794
```

```
int - v1 (0x0000008BE0B8F774) = 42
int - v2 (0x0000008BE0B8F794) = 23
int* - p1v (0x0000008BE0B8F7B8) = 0x00000008BE0B8F794 -> 23
int* - p2v (0x0000008BE0B8F7D8) = 0x00000008BE0B8F794 -> 23
```

```
p1v = &v2;
*p1v = 11;
int** ppv = &p1v;
```

```
int - v1 (0x0000008BE0B8F774) = 42
int - v2 (0x0000008BE0B8F794) = 11
int* - p1v (0x0000008BE0B8F7B8) = 0x00000008BE0B8F794 -> 11
int* - p2v (0x0000008BE0B8F7D8) = 0x00000008BE0B8F794 -> 11
```

```
p1v = &v2;
*p1v = 11;
int** ppv = &p1v;
```

```
Pile Tas

v1 (@0x8BE0B8F774) v2 (@0x8BE0B8F794)

42 11

p1v (@0x8BE0B8F7B8) p2v (@8x8BE0B8F7D8)

0x8BE0B8F794 0x8BE0B8F794
```

```
int - v1 (0x0000008BE0B8F774) = 42
int - v2 (0x0000008BE0B8F794) = 11
int* - p1v (0x0000008BE0B8F7B8) = 0x00000008BE0B8F794 -> 11
int* - p2v (0x0000008BE0B8F7D8) = 0x00000008BE0B8F794 -> 11
```

```
p1v = &v2;
*p1v = 11;
int** ppv = &p1v;
```

```
      Pile
      Tas

      v1 (@0x8BE0B8F774)
      v2 (@0x8BE0B8F794)

      42
      11

      p1v (@0x8BE0B8F7B8)
      p2v (@0x8BE0B8F7D8)

      0x8BE0B8F794
      0x8BE0B8F794

      ppv (@0x8BE0B8F7B8)
      0x8BE0B8F7D8
```

```
int - v1 (0x0000008BE0B8F774) = 42
int - v2 (0x0000008BE0B8F794) = 11
int* - p1v (0x0000008BE0B8F7B8) = 0x00000008BE0B8F794 -> 11
int* - p2v (0x0000008BE0B8F7D8) = 0x00000008BE0B8F794 -> 11
int** ppv (0x0000008BE0B8F7F8) = 0x00000008BE0B8F7D8 -> 0x00000008BE0B8F794 ->-> 11
```

Pointeurs sur une donnée – const

 Contrairement aux références qui sont constantes (les références pas les valeurs), les pointeurs ne le sont pas et peuvent donc être affectés et réaffectés à n'importe quel moment

```
int v1 = 42;
int v2 = 23;
int *p = &v1;
[...]
p = &v2;
```

Pointeurs sur une donnée – const

 On peut utiliser le mot clef « const » pour rendre le pointeur constant et / ou la valeur constante

```
int v1 = 42;
int v2 = 23;
int * const pc = &v1;
*pc = 23;
pc = &v2; // Erreur compilation
```

```
int v1 = 42;
int v2 = 23;
const int *pvc = &v1;
// ou const int * pvc = &v1;
*pvc = 23; // Erreur compilation
pvc = &v2;
```

```
int v1 = 42;
int v2 = 23;
int const * const pcvc = &v1;
*pcvc = 23; // Erreur compilation
pcvc = &v2; // Erreur compilation
```

Cas des pointeurs objet

- L'opérateur « * » n'est pas prioritaire sur l'opérateur point « . ». Il faut donc utiliser des parenthèses pour forcer la priorité
- C++ propose une écriture simplifiée « -> »

```
Televiseur t;
Televiseur* pt = &t;

// *pt.allumer(); // Erreur de compilation
(*pt).allumer();
// Écriture simplifiée :
pt->allumer();
```

```
void echangerPointeurs(int *p_v1, int *p_v2) {
   int temp = *p_v1;
   *p_v1 = *p_v2;
   *p_v2 = temp;
}
int v1 = 42;
int v2 = 13;
echangerPointeurs(&v1, &v2);
// ...
```

	Pile	Tas
v1 (@0FFFAB00) 42	v2 (@0FFFAB04)	

```
void echangerPointeurs(int *p_v1, int *p_v2) {
    int temp = *p_v1;
    *p_v1 = *p_v2;
    *p_v2 = temp;
}

int v1 = 42;
int v2 = 13;
echangerPointeurs(&v1, &v2);
// ...
```

Pile	Tas
v1 (@0FFFAB00) v2 (@0FFFAB04) 42 13 p_v1(@0FFFAB08) p_v2 (@0FFFAB0C) @0FFFAB00 @0FFFAB04	
temp (@0FFFAB10) 42	

```
void echangerPointeurs(int *p_v1, int *p_v2) {
    int temp = *p_v1;
    *p_v1 = *p_v2;
    *p_v2 = temp;
}

int v1 = 42;
    int v2 = 13;
    echangerPointeurs(&v1, &v2);
// ...
```

Pile	Tas
v1 (@0FFFAB00) v2 (@0FFFAB04) 13 p_v1(@0FFFAB08) p_v2 (@0FFFAB0C) @0FFFAB00 @0FFFAB04 temp (@0FFFAB10)	
42	

```
void echangerPointeurs(int *p_v1, int *p_v2) {
   int temp = *p_v1;
   *p_v1 = *p_v2;
   *p_v2 = temp;
}
int v1 = 42;
int v2 = 13;
echangerPointeurs(&v1, &v2);
// ...
```

Pile	Tas
v1 (@0FFFAB00) v2 (@0FFFAB04) 13	
temp (@0FFFAB10) 42	

```
void echangerPointeurs(int *p_v1, int *p_v2) {
   int temp = *p_v1;
   *p_v1 = *p_v2;
   *p_v2 = temp;
}
int v1 = 42;
int v2 = 13;
echangerPointeurs(&v1, &v2);
// ...
```

Pile	Tas
v1 (@0FFFAB00) v2 (@0FFFAB04) 13	

```
void echangerPointeurs(int *p_v1, int *p_v2) {
   int temp = *p_v1;
   *p_v1 = *p_v2;
   *p_v2 = temp;
}

int v1 = 42;
int v2 = 13;
echangerPointeurs(&v1, &v2);
// ...
```

	Pile	Tas
v1 (@0FFFAB00) 13	v2 (@0FFFAB04) 42	

v1 et v2 modifiées!

Pointeurs de fonctions

Pointeurs de fonctions

```
void demoPointeurFonction(void (*p saluer)(const std::string&)) {
   p_saluer("Pierre-Francois");
   // ou (*p saluer)("Pierre-Francois");
void saluerFrancais(const std::string& p nom) {
 std::cout << "Bonjour " << p_nom << " !" << std::endl;</pre>
void saluerBasque(const std::string& p nom) {
 std::cout << "Kaixo " << p_nom << " !" << std::endl;</pre>
                          demoPointeurFonction(saluerFrancais);
                          demoPointeurFonction(&saluerBasque);
                          demoPointeurFonction(
                               [](const std::string& p nom)
                                   std::cout << "Hello " << p_nom << " !" << std::endl;</pre>
```

Allocation dynamique de mémoire

- Pour allouer de la mémoire dynamiquement, on utilise l'opérateur
 « new » suivi du type de donnée à allouer
- « new » si l'allocation est un succès, il renvoie un pointeur sur la première case mémoire de la donnée
- Il y a principalement deux opérations qui sont réalisées par l'opérateur « **new** » :
 - Allocation dynamique de la mémoire dans le tas (Réservation de sizeof(<type>)
 - Appel du constructeur décrit


Televiseur* pt = new Televiseur();

Libération dynamique de mémoire

- Pour libérer / désallouer de la mémoire dynamiquement, on utilise l'opérateur « **delete** » suivi de l'adresse
- Il est conseillé et obligatoire dans le cours, d'affecter la valeur « nullptr » après chaque « delete »
- Il y a principalement deux opérations qui sont réalisées par l'opérateur « delete » :
 - Appel du destructeur
 - Libération de la mémoire

```
delete pt;
pt = nullptr;
```

Allocation dynamique de mémoire – Tableaux



• nullptr peut être assigné au pointeur (bonne pratique) : valeurs = nullptr;

Pile	Tas
valeurs (@0FFFAB00) 0	

Arithmétique pointeurs

- Les pointeurs sont des entiers. On peut appliquer des opérations d'addition/soustraction
- Pour réaliser ces opérations, le compilateur va utiliser la quantité de mémoire nécessaire à représenter une donnée (sizeof(<typePointé>))
- L'indice des tableaux correspond à cet arithmétique :
 - Si t est de type int* (int []), qu'un int se code sur 4 octets et que t = 0xFFA0
 - $t[0] \iff *(t + 0) = *(0xFFA0 + 0 * 4) = *(0xFFA0)$
 - $t[1] \Leftrightarrow *(t + 1) = *(0xFFA0 + 1 * 4) = *(0xFFA4)$
 - $t[2] \Leftrightarrow *(t + 2) = *(0xFFA0 + 2 * 4) = *(0xFFA8)$

Arithmétique pointeurs

```
constexpr int N = 5;
int valeurs[N] = { 1, 2, 3, 4, 5};
int* pvaleurActuelle = valeurs;
int* pfin = valeurs + N;
while (pvaleurActuelle < pfin)</pre>
  std::cout
      << "0x" << std::hex << pvaleurActuelle</pre>
      << std::dec << " : " << *pvaleurActuelle++</pre>
      << std::endl;</pre>
```

```
0x0000005AC571F6DC : 1
0x0000005AC571F6E0 : 2
0x0000005AC571F6E4 : 3
0x0000005AC571F6E8 : 4
0x0000005AC571F6EC : 5
```

Fuite de mémoire (memory leak)

```
void maFonction()
{
    int *pt = new int[100];
    // sans delete
}

for(;;)
{
    maFonction();
}
```

Pile	Tas
pt (@0FFFAB00)	@10FFAB04
@10FFAB04	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Fuite de mémoire (memory leak)

```
void maFonction()
{
    int *pt = new int[100];
    // sans delete
}

for(;;)
{
    maFonction();
}
```

Pile	Tas
pt (@0FFFAB00)	@10FFAB80
@10FFAB80	
	@10FFAB04
	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Fuite de mémoire (memory leak)

```
void maFonction()
{
    int *pt = new int[100];
    // sans delete
}

for(;;)
{
    maFonction();
}
```

Pile	Tas
pt (@0FFFAB00)	@10FFAB80
?	? ? ? ? ?
	@10FFAB04
	? ? ? ? ?
	@10FFAC04
	? ? ? ? ? ?
	•••

Comment éviter les fuites mémoires ?

- RAII: Resource Acquisition Is Initialization
 - Notion de propriétaire des ressources allouées
 - On peut transférer cette propriété (exemple : constructeur ou opération d'affectation par déplacement)
 - Le constructeur alloue des ressources
 - Le destructeur les libère
- Utiliser des pointeurs intelligeant (smart pointer) Non vus en cours
 - **std::unique_ptr**: peut stocker un pointeur.
 - On peut créer ce type d'objet avec **std::make_unique**<<Type>>([paramConstructeur])
 - Il ne peut y avoir qu'un objet de ce type vers cette adresse. Il faut utiliser **std::move** pour transférer la propriété.
 - **std::shared_ptr** : peut stocker un pointeur qui peut être partagé par plusieurs objets de ce type.

Constructeur et opérateur= par déplacement

```
class NewEtDep {
public:
    NewEtDep();
    NewEtDep(NewEtDep&& p_aDeplacer);
    ~NewEtDep();

    NewEtDep& operator=(NewEtDep&& p_aDeplacer);

private:
    int* m_donnee;
};
```

Constructeur et opérateur= par déplacement

```
NewEtDep::NewEtDep(NewEtDep&& p_aDeplacer)
{
   this->m_donnee = p_aDeplacer.m_donnee;
   p_aDeplacer.m_donnee = nullptr;
}
```

On déplace l'adresse de la mémoire contenant les données => évite de faire un **new**, une **copie** et un **delete** au moment du destructeur

```
NewEtDep::~NewEtDep() {
   if (this->m_donnee) {
     delete[] this->m_donnee;
     this->m_donnee = nullptr;
   }
}
```


Constructeur et opérateur= par déplacement

```
NewEtDep& NewEtDep::operator=(NewEtDep&& p_aDeplacer)
{
   this->m_donnee = p_aDeplacer.m_donnee;
   p_aDeplacer.m_donnee = nullptr;
}
```

On déplace l'adresse de la mémoire contenant les données => évite de faire un **new**, une **copie** et un **delete** au moment du destructeur


Notation UML – Composition / agrégation

- Composition vs agrégation
 - Agrégation : les éléments existent de manière indépendante.
 - Exemple : l'étudiant existe même si le cours n'existe pas



Notation UML – Composition / agrégation

- Composition vs agrégation
 - Composition : l'élément « enfant » n'existe pas s'il n'a pas de parent
 - Exemple : le cerveau n'existe pas seul, si on « efface » l'humain, on « efface » aussi le cerveau
 - Du côté du losange plein, la cardinalité est obligatoirement 1



Références

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Pointeur (programmation)
- https://en.cppreference.com/w/cpp/memory
- https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/move-constructors-and-move-assignment-operators-cpp