合肥工学大学

操作系统实验报告

实验题目	扫描 FAT12 文件系统管理的软盘
学生姓名	付炎平
学 号	2019217819
专业班级	──物联网工程19-2班
指导教师	田卫东
完成日期	2021. 11. 27

合肥工业大学 计算机与信息学院

实验 13 扫描 FAT12 文件系统管理的软盘

1. 实验目的和任务要求

- (1) 通过查看 FAT12 文件系统的扫描数据,并调试扫描的过程,理解 FAT12 文件系统管理软盘的方式。
- (2) 通过改进 FAT12 文件系统的扫描功能,加深对 FAT12 文件系统的理解。

2. 实验原理

FAT12 文件系统技术细节。

3. 实验内容

3.1 准备实验

按照下面的步骤准备实验:

- 1. 启动 OS Lab。
- 2. 新建一个 EOS Kernel 项目。

3.2 阅读控制台命令" sd "相关的源代码,并查看其执行的结果

阅读 ke/sysproc.c 文件中第 1320 行的 ConsoleCmdScanDisk 函数,学习"sd"命令是如何扫描软盘上的 FAT12 文件系统的。在阅读的过程中需要注意下面几点:

- (1) 在开始扫描软盘之前要关闭中断,之后要打开中断,这样可以防止在命令执行的过程中有其它线程修改软盘上的数据。
- (2) 以软盘的盘符 "A:" 做为 ObpLookupObjectByName 函数的参数,就可以获得 FAT12 文件系统设备对象的指针。
- (3) FAT12 文件系统设备对象的扩展块(FatDevice->DeviceExtension)是一个卷控制块(VCB,在文件 io/driver/fat12.h 的第 115 行定义),从其中可以获得文件系统的重要参数,并可以扫描 FAT 表。
- (4) FatGetFatEntryValue 函数可以根据第二个参数所指定的簇号,返回簇在FAT 表中对应项的值,在扫描 FAT 表时通过调用此函数来统计空闲簇的数量(FreeClusterCount)。

阅读 ConsoleCmdScanDisk 函数如下:

```
//
// 下面是和控制台命令 sd 相关的代码。
//
   1315
  1316
 1317
                             PRIVATE
                               VOID
 1319
                             ConsoleCmdScanDisk(
  1320
   1321
                                               IN HANDLE StdHandle
  1322 早
1323 早 /*++
   1324
                              功能描述
   1325
                                              扫描软盘,并输出相关信息。控制台命令"sd"。
  1326
   1327
   1328
                                               StdHandle -- 标准输入、输出句柄。
   1329
   1330
   1331
                              返回值:
   1333
   1334
                             {
   1335
                                              BOOL IntState:
   1336
                                               PDEVICE_OBJECT FatDevice;
   1337
   1338
                                              PVCB pVcb;
   1339
                                              ULONG i, FreeClusterCount, UsedClusterCount;
   1340
                                               IntState = KeEnableInterrupts(FALSE); // 关中断
   1341
   1342
                                              //
// 得到 FAT12 文件系统设备对象,然后得到卷控制块 WCB
//
   1343
  1344
   1345
                                              FatDevice = (PDEVICE OBJECT)ObpLookupObjectByName(IopDeviceObject]
   1346
                                             pVcb = (PVCB)FatDevice->DeviceExtension;
   1347
  1348
  1349
                                               //
// 将卷控制块中缓存的 BIOS Parameter Block (BPB) ,以及卷控制块中f
 1351
                                   // 将卷控制块中缓存的 BIOS Parameter Block (BPB) ,以及卷控制块中的其它重要信息输出
//
                                fprintf(StdHandle, "Bytes Per Sector : %d\n", pVcb->Bpb. BytesPerSector); fprintf(StdHandle, "Bytes Per Sector : %d\n", pVcb->Bpb. BytesPerSector); fprintf(StdHandle, "Sectors Per Cluster: %d\n", pVcb->Bpb. BytesPerSector); fprintf(StdHandle, "Sectors Per Cluster: %d\n", pVcb->Bpb. SectorsPerCluster); fprintf(StdHandle, "Fats : %d\n", pVcb->Bpb. ReservedSectors); fprintf(StdHandle, "Root Entries : %d\n", pVcb->Bpb. RootEntries); fprintf(StdHandle, "Sectors : %d\n", pVcb->Bpb. RootEntries); fprintf(StdHandle, "Sectors : %d\n", pVcb->Bpb. Media); fprintf(StdHandle, "Sectors Per Fat : %d\n", pVcb->Bpb. SectorsPerFat); fprintf(StdHandle, "Sectors Per Track : %d\n", pVcb->Bpb. SectorsPerFat); fprintf(StdHandle, "Heads : %d\n", pVcb->Bpb. Heads); fprintf(StdHandle, "Hidden Sectors : %d\n", pVcb->Bpb. Heads); fprintf(StdHandle, "Hidden Sectors : %d\n", pVcb->Bpb. LargeSectors); fprintf(StdHandle, "Large Sectors : %d\n", pVcb->Bpb. LargeSectors); fprintf(StdHandle, "Large Sectors : %d\n", pVcb->Bpb. LargeSectors); fprintf(StdHandle, "Large Sectors : %d\n", pVcb->Bpb. LargeSectors);
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
                                 fprintf(StdHandle, "First Sector of Root Directroy: %d\n", pVcb->FirstRootDirSector);
fprintf(StdHandle, "Size of Root Directroy : %d\n", pVcb->RootDirSize);
fprintf(StdHandle, "First Sector of Data Area : %d\n", pVcb->FirstDataSector);
fprintf(StdHandle, "Mumber Of Clusters : %d\n\n", pVcb->MumberOfClusters);
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376 □
1377
1378
                                   // 扫描 FAT 表,统计空闲簇的数量,并计算软盘空间的使用情况
                                //
FreeClusterCount = 0;
for (i = 2; i < pVcb->NumberOfClusters + 2; i++) {
   if (0 == FatGetFatEntryValue(pVcb, i))
        FreeClusterCount++;
                                  | UsedClusterCount = pVcb->NumberOfClusters - FreeClusterCount; | fprintf(StdHandle, "Free Cluster Count: %d (%d Byte)\n", FreeClusterCount, FreeClusterCount: fprintf(StdHandle, "Used Cluster Count: %d (%d Byte)\n", UsedClusterCount, UsedClusterCount: %d (%d Byte)\n", UsedClusterCount, UsedClusterCount: %d (%d Byte)\n", UsedClusterCount; UsedClusterCou
                                 KeEnableInterrupts(IntState); // 开中断
 1384
1387 #ifdef _DEBUG
```

按照下面的步骤执行控制台命令"sd",查看扫描的结果:

- 1. 按 F7 生成在本实验 3.1 中创建的 EOS Kernel 项目。
- 2. 按 F5 启动调试。
- 3. 待 EOS 启动完毕,在 EOS 控制台中输入命令"sd"后按回车。 观察命令执行的结果,如图 21-1 所示,可以了解 FAT12 文件系统的信息。

3.3 根据 BPB 中的信息计算出其他信息

3.3.1 要求

修改"sd"命令函数 ConsoleCmdScanDisk 的源代码,在输出 BPB 中保存的信息后,不再通过 pVcb->FirstRootDirSector 等变量的值进行打印输出,而是通过 BPB 中保存的信息重新计算出下列信息,并打印输出:

- (1) 计算并打印输出根目录的起始扇区号,即 pVcb->FirstRootDirSector的值。
 - (2) 计算并打印输出根目录的大小,即 pVcb->RootDirSize 的值。
- (3) 计算并打印输出数据区的起始扇区号,即 pVcb->FirstDataSector 的值。
- (4) 计算并打印输出数据区中簇的数量,即 pVcb->NumberOfClusters 的 值。

3.3.2 测试方法

- 1. ConsoleCmdScanDisk 函数的源代码修改完毕后,按 F7 生成项目。
- 2. 按 F5 启动调试。
- 3. 待 EOS 启动完毕,在 EOS 控制台中输入命令"sd"后按回车。输出的内容应该仍然与图 19-1 所示的内容相同。

3.3.3 提示

在 ConsoleCmdScanDisk 函数中,使用了下面的语句打印输出根目录的起始扇区号: fprintf(StdHandle, "First Sector of Root Directroy: %d\n", pVcb->FirstRootDirSector);

根目录的起始扇区号可以使用保留扇区的数量加上 FAT 表占用扇区的数量来计算获得,而这些信息都可以从 BPB 中获得,所以上面的语句可以修改为: fprintf(StdHandle, "First Sector of Root Directroy: %d\n", pVcb->Bpb. ReservedSectors +pVcb->Bpb. Fats * pVcb->Bpb. SectorsPerFat);

对于根目录的大小、数据区的起始扇区号、数据区中簇的数量这些信息也可以采用类似的方式计算获得。

修改代码:

fprintf(StdHandle, "First Sector of Root Directroy: %d\n",
pVcb->Bpb. ReservedSectors + pVcb->Bpb. Fats * pVcb->Bpb. SectorsPerFat);

fprintf(StdHandle, "Size of Root Directroy : %d\n",
pVcb->Bpb.RootEntries * 32);

fprintf(StdHandle, "First Sector of Data Area : %d\n",
pVcb->Bpb.ReservedSectors + pVcb->Bpb.Fats * pVcb->Bpb.SectorsPerFat
+ pVcb->Bpb.RootEntries * 32 / pVcb->Bpb.BytesPerSector);


fprintf(StdHandle, "Number Of Clusters : %d\n\n",
pVcb->Bpb. Sectors - (pVcb->Bpb. ReservedSectors + pVcb->Bpb. Fats *
pVcb->Bpb. SectorsPerFat + pVcb->Bpb. RootEntries * 32 / pVcb->Bpb. BytesPerSector) / pVcb->Bpb. SectorsPerCluster);

如下图所示:

```
usecollusternount - pron-xmmoernynlusters - freeclusterCount; ** de (48 bty)-/n*, freeClusterCount**pVcb->Bpb. SectorsPerCluster**pVcb->Bpb. BytesPerSector); fprintf(StdHandle, "Used Cluster Count: ** de (48 bty)-/n*, freeClusterCount, UsedClusterCount**pVcb->Bpb. SectorsPerCluster**pVcb->Bpb. BytesPerSector); // ** printf(StdHandle, "Used Cluster Count: ** de (48 bty)-/n*, UsedClusterCount, UsedClusterCount**pVcb->Bpb. SectorsPerCluster**pVcb->Bpb. BytesPerSector); // ** printf(StdHandle, "First Sector of Root Directroy: ** d\n', pVcb->Bpb. ReservedSectors + pVcb->Bpb. Fats * pVcb->Bpb. SectorsPerFat); fprintf(StdHandle, "Size of Root Directroy: ** d\n', pVcb->Bpb. ReservedSectors + pVcb->Bpb. Fats * pVcb->Bpb. RootEntries * 32 / pVcb->Bpb. BytesPerSector). fprintf(StdHandle, "First Sector of Data Area fprintf(StdHandle, "Number Of Clusters ' ** d\n', pVcb->Bpb. ReservedSectors + pVcb->Bpb. Fats * pVcb->Bpb. SectorsPerFat + pVcb->Bpb. RootEntries * 32 / pVcb->Bpb. SectorsPerFat + pVcb->Bpb. SectorsPerFat + pVcb->Bpb. RootEntries * 32 / pVcb->Bpb. RootEntries * 32 / pVcb->Bpb. SectorsPerFat + pVcb->Bpb. RootEntries * 32 / pVcb->Bpb. SectorsPerFat);
```

* pVcb->Bpb. SectorsPerFat + pVcb->Bpb. RootEntries * 32 / pVcb->Bpb. BytesPerSector); ctors + pVcb->Bpb. Fats * pVcb->Bpb. SectorsPerFat + pVcb->Bpb. RootEntries * 32 / pVcb->Bpb. BytesPerSector) / pVcb->Bpb. SectorsPerCluster);

测试结果如下:



3.4 阅读控制台命令" dir "相关的源代码,并查看其执行的结果

阅读 ke/sysproc. c 文件中第 1226 行的 ConsoleCmdDir 函数, 学习"dir" 命令是如何扫描软盘的根目录并输出根目录中的文件信息的。在阅读的过程中需要注意下面几点:


- (1) 在开始扫描根目录之前要关闭中断,之后要打开中断,这样可以防止 在命令执行的过程中有其它线程修改软盘上的数据。
- (2) 以软盘的盘符 "A:" 做为 ObpLookupObjectByName 函数的参数,就可以获得 FAT12 文件系统设备对象的指针。
- (3) FAT12 文件系统设备对象的扩展块(FatDevice->DeviceExtension)是一个卷控制块(VCB,在文件 io/driver/fat12.h 的第 115 行定义),从其中可以获得文件系统的重要参数,可用于扫描根目录。
- (4) 由于根目录的数据在软盘上,所以调用 MmAllocateVirtualMemory 函数分配了一块与根目录大小相同的缓冲区,然后调用 IopReadWriteSector 函数将根目录占用的扇区依次读入了缓冲区。注意在命令执行的最后需要调用 MmFreeVirtualMemory 函数释放缓冲区。
- (5) 在扫描缓冲区中的目录项时,跳过了未使用的目录项和已经被删除的目录项,而只输出当前使用的目录项(文件)信息,包括文件名、文件大小和最后改写时间。

研究 ConsoleCmdDir 函数如下:

```
1224
      PRIVATE
1225
      VOID
1226
      ConsoleCmdDir(
          IN HANDLE StdHandle
1227
1228 早
1229 中 /*++
1230
      功能描述:
1231
          输出软盘根目录中文件的信息。控制台命令"dir"。
1232
1233
1234
      参数:
1235
          StdHandle -- 标准输入、输出句柄。
1236
      返回值:
1237
1238
          无。
1239
1240
1241
          BOOL IntState;
1242
          PDEVICE_OBJECT FatDevice;
1243
1244
          PVCB pVcb;
          PVOID pBuffer;
SIZE_T BufferSize;
1245
1246
1247
          PDIRENT pDirEntry;
1248
          CHAR FileName[13];
1249
          ULONG i, RootDirSectors;
1250
1251
          IntState = KeEnableInterrupts(FALSE); // 关中断
1252
1253
1254
1255
          // 得到 FAT12 文件系统设备对象, 然后得到卷控制块 VCB
1256
          FatDevice = (PDEVICE_OBJECT)ObpLookupObjectByName(IopDeviceObject1
1257
```

```
pVcb = (PVCB)FatDevice->DeviceExtension;
           //
// 分配一块虚拟内存做为缓冲区,然后将整个根目录区从软盘读入缓冲区。
261
262
263
264
          265
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
          RootDirSectors = pVcb->RootDirSize / pVcb->Bpb.BytesPerSector; // 计算根目录区占用的扇区数量for(i=0; i<RootDirSectors; i++) {
               0,
(PCHAR)pBuffer + pVcb->Bpb.BytesPerSector * i,
pVcb->Bpb.BytesPerSector,
TRUE);
           //
// 扫描缓冲区中的根目录项,输出根目录中的文件和文件夹信息
//
281
282
283
284
          ///
fprintf(StdHandle, "Name | Size(Byte) | Last Write Time\n");
for(i=0; i<pVcb->Bpb.RootEntries; i++) (
               pDirEntry = (PDIRENT)(pBuffer + 32 * i);
               //
// 跳过未使用的目录项和被删除的目录项
               if(0x0 == pDirEntry->Name[0]
|| (CHAR)0xE5 == pDirEntry->Name[0])
                    FatConvertDirNameToFileName(pDirEntry->Name, FileName);
1294
1295
1296
                                                                          %d-%d-%d %d:%d:%d\n",
                    fprintf(StdHandle, "%s
                                                            %d
                         Intrictunancie, ws wd wd-md-md wd:wd:wd:hd.f,
FileName, pDirEntry->FileSize, 1980 + pDirEntry->LastWriteDate.Year,
pDirEntry->LastWriteDate.Month, pDirEntry->LastWriteDate.Day,
pDirEntry->LastWriteTime.Hour, pDirEntry->LastWriteTime.Minute,
pDirEntry->LastWriteTime.DoubleSeconds);
1297
1298
1299
1300
1301
1302
              //
// 释放缓冲区
1303
1304
1305
               BufferSize = 0; // 缓冲区大小设置为 0, 表示释放全部缓冲区
1306
1307
               MmFreeVirtualMemory(&pBuffer, &BufferSize, MEM_RELEASE, TRUE);
1308
              KeEnableInterrupts(IntState); // 开中断
1309
1310 }
```

测试结果如下:



3.5 输出每个文件所占用的磁盘空间的大小

3.5.1 要求

修改"dir"命令函数 ConsoleCmdDir 的源代码,要求在输出每个文件的名称、大小、最后改写时间后,再输出每个文件所占用的磁盘空间(以字节为单位)。

3.5.2 测试方法

- 1. ConsoleCmdDir 函数的源代码修改完毕后,按 F7 生成项目。
- 2. 在"项目管理器"窗口中双击 Floppy.img 文件,使用FloppyImageEditor工具打开此软盘镜像。
- 3. 将"学生包"本实验文件夹中的 void. txt 文件(大小为 0)添加到软盘镜像的根目录中(将 void. txt 文件拖动到 FloppyImageEditor 窗口中释放即可)。
 - 4. 点击 FloppyImageEditor 工具栏上的保存按钮,关闭该工具。
 - 5. 按 F5 启动调试。
 - 6. 待 EOS 启动完毕,在 EOS 控制台中输入命令"dir"后按回车。

输出的内容应该与图 21-3 所示的内容相同,或者可以在"项目管理器"窗口中双击 Floppy.img 文件,使用 FloppyImageEditor 查看文件的相关信息,检验输出的结果是否正确。



3.5.3 提示

文件的大小与文件所占用的磁盘空间是两个不同的概念,文件所占用的磁盘空间是簇的整数倍,所以文件所占用的磁盘空间总是大于或等于文件的大小。例如,如果一个簇只包含一个扇区,大小是 1 字节的文件,其占用的磁盘空间至少是一个簇的大小即 512 字节,大小是 600 字节的文件,其占用的磁盘空间至少是两个簇的大小即 1024 字节。但是,不能简单的认为大小是 1 字节的文件就一定只占用一个簇,该文件完全可以占用多个簇。所以,统计文件所占用的磁盘空间的方法应该是,根据文件在 FAT 表中的簇链来进行统计,而不能简单的将文件的大小对齐到簇的大小。其他需要提示的内容有:

(1) 目录项结构体的定义可以参见文件 io/driver/fat12.h 的第 102 行,

其中的 FirstCluster 域记录了文件的起始簇号。

- (2) 获得文件的起始簇号后,可以循环调用 FatGetFatEntryValue 函数 (在文件 io/driver/fat12.c 的第 307 行定义),遍历文件占用的簇所组成的簇链,当 FAT 表项的值为 0xFF8 时,表示簇链结束。
- (3) 对于大小为 0 的文件,并不代表文件不会占用簇,只有当文件的起始 簇号为 0 时,才代表文件没有占用簇。

```
USHORT
 FatGetFatEntryValue(
     IN PVCB Vcb.
     IN USHORT Index
□ /*++
 功能描述:
     读FAT中指定项的值(仅读取加载到内存中的FAT缓冲区)。
     Vcb -- 卷控制块指针。
    Index -- 指定项的索引。
 返回值:
    FAT项的值。
 --*/
₽ {
     USHORT Value;
     ASSERT(2 <= Index && Index < 0xFF0);
     // 将包含FAT项的连续两个字节读入一个16位整形变量。
     CopyUchar2(&Value, (PCHAR)Vcb->Fat + Index * 3 / 2)
     // 根据索引的奇/偶取整形变量的高/低12位的值。
     11
     return (Index & 0x1) != 0 ? Value >> 4 : Value & 0x0FFF;
```

4. 实验的思考与问题分析

- 1. 在 ConsoleCmdScanDisk 函数中扫描 FAT 表时,为什么不使用 FAT 表项的数量进行计数,而是使用簇的数量进行计数呢?而且为什么簇的数量要从 2 开始计数呢?
- 答:因为一个 FAT 占一个扇区,该表的所有指针数加起来有可能大于总簇的数量,所以在统计时不用 FAT 的表项的数量,而是使用簇的数量。簇的数量从 2

开始计数是由于前面两个簇是固定的簇,表示固定的大小,不可使用。

- 2. 在 ConsoleCmdScanDisk 函数中扫描 FAT 表时,统计了空闲簇的数量,然后使用簇的总数减去空闲簇的数量做为占用簇的数量,这种做法正确吗?是否还有其他类型的簇没有考虑到呢?
 - 答:不准确,可能还有坏簇,保留簇等簇的类型存在,没有被考虑到。

5. 总结和感想体会

- (1) 通过使用 dir, sd 命令,我对于文件目录的查询方式、FAT12 文件系统 在软盘上的扫描方式都有了深刻的体会。在扫描前需要关中断,扫描完成后再进行开 中断操作。
- ② 在修改代码的过程中,我对于 BPB 的了解更加深刻,并且学会了对于磁盘数据的计算。
- (3) 在对于 dir 命令的使用过程中,我练习了按照簇进行大小计算的方法,对于文件夹大小有了进一步的了解。
- (4) 在调试 FAT12 文件系统的扫描功能的过程中,我对于 FAT12 文件系统管理软盘的方式了解更加深刻,也得到了实际操作的练习,明白了 FAT12 文件系统是如何具体实现的。