### 自动控制系统的数学模型 控制系统的复域数学模型

#### Outline

1 Laplace 变换

② 传递函数的零点与极点

③ 典型环节传递函数

#### Topic

1 Laplace 变换

2 传递函数的零点与极点

3 典型环节传递函数

定义

$$\mathcal{L}[F(t)] = F(s)$$

$$= \int_{0}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

• 作用:将微积分运算变成代数运算

概念

。定义

$$\mathcal{L}[F(t)] = F(s)$$

$$= \int_{0}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

• 作用:将微积分运算变成代数运算

概念

• 定义

$$\mathcal{L}[F(t)] = F(s)$$

$$= \int_{0}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

• 作用:将微积分运算变成代数运算

• 单位脉冲函数 
$$f(t) = \delta(t) \rightarrow F(s) = 1$$

• 阶跃函数 
$$f(t) = A, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{A}{s}$$

• 斜坡函数(速度)
$$f(t) = vt, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{v}{s^2}$$

• 加速度函数 
$$f(t) = \frac{1}{2}at^2, (t \ge 0) \to F(s) = \frac{s}{s}$$

• 指数函数 
$$f(t) = e^{at} \rightarrow F(s) = \frac{1}{s-a}$$

• 正弦函数 
$$f(t) = A\sin(\omega t) \rightarrow F(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

- 单位脉冲函数  $f(t) = \delta(t) \rightarrow F(s) = 1$
- 阶跃函数  $f(t) = A, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{A}{s}$
- 斜坡函数(速度) $f(t) = vt, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{v}{s^2}$
- 加速度函数  $f(t) = \frac{1}{2}at^2, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{a}{s^3}$
- 指数函数  $f(t) = e^{at} \rightarrow F(s) = \frac{1}{s-a}$
- 正弦函数  $f(t) = A\sin(\omega t) \rightarrow F(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$

- 单位脉冲函数  $f(t) = \delta(t) \rightarrow F(s) = 1$
- 阶跃函数  $f(t) = A, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{A}{s}$
- 斜坡函数 (速度)  $f(t) = vt, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{v}{s^2}$
- 加速度函数  $f(t) = \frac{1}{2}at^2, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{a}{s^3}$
- 指数函数  $f(t) = e^{at} \rightarrow F(s) = \frac{1}{s-a}$
- 正弦函数  $f(t) = A\sin(\omega t) \rightarrow F(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$

- 单位脉冲函数  $f(t) = \delta(t) \rightarrow F(s) = 1$
- 阶跃函数  $f(t) = A, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{A}{s}$
- 斜坡函数(速度) $f(t) = vt, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{v}{s^2}$
- 加速度函数  $f(t) = \frac{1}{2}at^2, (t \ge 0) \to F(s) = \frac{a}{s^3}$
- 指数函数  $f(t) = e^{at} \rightarrow F(s) = \frac{1}{s-a}$
- 正弦函数  $f(t) = A\sin(\omega t) \rightarrow F(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$

- 单位脉冲函数  $f(t) = \delta(t) \rightarrow F(s) = 1$
- 阶跃函数  $f(t) = A, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{A}{s}$
- 斜坡函数(速度) $f(t) = vt, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{v}{s^2}$
- 加速度函数  $f(t) = \frac{1}{2}at^2, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{a}{s^3}$
- 指数函数  $f(t) = e^{at} \rightarrow F(s) = \frac{1}{s-a}$
- 正弦函数  $f(t) = A\sin(\omega t) \rightarrow F(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$

• 单位脉冲函数 
$$f(t) = \delta(t) \rightarrow F(s) = 1$$

• 阶跃函数 
$$f(t) = A, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{A}{s}$$

• 斜坡函数(速度)
$$f(t) = vt, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{v}{s^2}$$

• 加速度函数 
$$f(t) = \frac{1}{2}at^2, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{a}{s^3}$$

• 指数函数 
$$f(t) = e^{at} \rightarrow F(s) = \frac{1}{s-a}$$

• 正弦函数 
$$f(t) = A\sin(\omega t) \rightarrow F(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

• 单位脉冲函数 
$$f(t) = \delta(t) \rightarrow F(s) = 1$$

• 阶跃函数 
$$f(t) = A, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{A}{s}$$

• 斜坡函数(速度)
$$f(t) = vt, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{v}{s^2}$$

• 加速度函数 
$$f(t) = \frac{1}{2}at^2, (t \ge 0) \rightarrow F(s) = \frac{a}{s^3}$$

• 指数函数 
$$f(t) = e^{at} \rightarrow F(s) = \frac{1}{s-a}$$

• 正弦函数 
$$f(t) = A\sin(\omega t) \rightarrow F(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

- 线性:  $f(t) = f_1(t) + f_2(t) \rightarrow F(s) = F_1(s) + F_2(s)$
- 衰减:  $g(t) = f(t)e^{-at} \rightarrow G(s) = F(s+a)$
- 延迟:  $g(t) = f(t-a) \rightarrow G(s) = F(s)e^{-as}$ , 一个信号经过  $e^{-as}$  后。相当于对这个信号作延迟运算
- 积分:  $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \rightarrow G(s) = \frac{F(s)}{s}$  ,  $\frac{1}{s}$  相当于积分器
  - 微分:  $g(t) = f(t)' \rightarrow G(s) = sF(s) f(0)$ ,零初始条件下,G(s) = sF(s),s 相当于微分器
- 初值定理: 若 f(t) 在 t = 0 处无脉冲分量则  $f(0) = \lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$
- 终值定理: 若 F(s) 极点全部在左半平面,则  $f(\infty) = \lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$

- 线性:  $f(t) = f_1(t) + f_2(t) \rightarrow F(s) = F_1(s) + F_2(s)$
- $\xi$  $\ddot{a}$ :  $g(t) = f(t)e^{-at} \rightarrow G(s) = F(s+a)$
- 延迟:  $g(t) = f(t-a) \rightarrow G(s) = F(s)e^{-as}$ , 一个信号经过  $e^{-as}$  后,相当于对这个信号作延迟运算
- 积分:  $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \rightarrow G(s) = \frac{F(s)}{s}$  ,  $\frac{1}{s}$  相当于积分器
- 微分:  $g(t) = f(t)' \rightarrow G(s) = sF(s) f(0)$ ,零初始条件下,G(s) = sF(s),s 相当于微分器
- 初值定理: 若 f(t) 在 t = 0 处无脉冲分量则  $f(0) = \lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$
- 终值定理: 若 F(s) 极点全部在左半平面,则  $f(\infty) = \lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$

- 线性:  $f(t) = f_1(t) + f_2(t) \rightarrow F(s) = F_1(s) + F_2(s)$
- 衰减:  $g(t) = f(t)e^{-at} \rightarrow G(s) = F(s+a)$
- 延迟:  $g(t) = f(t-a) \rightarrow G(s) = F(s)e^{-as}$ , 一个信号经过  $e^{-as}$  后,相当于对这个信号作延迟运算
- 积分:  $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \to G(s) = \frac{F(s)}{s}$  ,  $\frac{1}{s}$  相当于积分器
- 微分:  $g(t) = f(t)' \rightarrow G(s) = sF(s) f(0)$ ,零初始条件下,G(s) = sF(s),s 相当于微分器
- 初值定理: 若 f(t) 在 t = 0 处无脉冲分量则  $f(0) = \lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$
- 终值定理: 若 F(s) 极点全部在左半平面,则  $f(\infty) = \lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$

- 线性:  $f(t) = f_1(t) + f_2(t) \rightarrow F(s) = F_1(s) + F_2(s)$
- 衰减:  $g(t) = f(t)e^{-at} \rightarrow G(s) = F(s+a)$
- 延迟:  $g(t) = f(t-a) \rightarrow G(s) = F(s)e^{-as}$ ,一个信号经过  $e^{-as}$  后,相当于对这个信号作延迟运算
- 积分:  $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \to G(s) = \frac{F(s)}{s}$ ,  $\frac{1}{s}$  相当于积分器
- 微分:  $g(t) = f(t)' \rightarrow G(s) = sF(s) f(0)$ ,零初始条件下 G(s) = sF(s),s 相当于微分器
- 初值定理: 若 f(t) 在 t = 0 处无脉冲分量则  $f(0) = \lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$
- 终值定理: 若 F(s) 极点全部在左半平面,则  $f(\infty) = \lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$

- 线性:  $f(t) = f_1(t) + f_2(t) \rightarrow F(s) = F_1(s) + F_2(s)$
- $\xi$ 减:  $g(t) = f(t)e^{-at} \rightarrow G(s) = F(s+a)$
- 延迟:  $g(t) = f(t-a) \rightarrow G(s) = F(s)e^{-as}$ ,一个信号经过  $e^{-as}$  后,相当于对这个信号作延迟运算
- 积分:  $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \to G(s) = \frac{F(s)}{s}$ ,  $\frac{1}{s}$  相当于积分器
- 微分:  $g(t) = f(t)' \rightarrow G(s) = sF(s) f(0)$ ,零初始条件下 G(s) = sF(s),s 相当于微分器
- 初值定理: 若 f(t) 在 t = 0 处无脉冲分量则  $f(0) = \lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$
- 终值定理: 若 F(s) 极点全部在左半平面,则  $f(\infty) = \lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$

- 线性:  $f(t) = f_1(t) + f_2(t) \rightarrow F(s) = F_1(s) + F_2(s)$
- 衰减:  $g(t) = f(t)e^{-at} \rightarrow G(s) = F(s+a)$
- 延迟:  $g(t) = f(t-a) \rightarrow G(s) = F(s)e^{-as}$ ,一个信号经过  $e^{-as}$  后,相当于对这个信号作延迟运算
- 积分:  $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \rightarrow G(s) = \frac{F(s)}{s}$  ,  $\frac{1}{s}$  相当于积分器
- 微分:  $g(t) = f(t)' \rightarrow G(s) = sF(s) f(0)$ , 零初始条件下,G(s) = sF(s), s 相当于微分器
- 初值定理: 若 f(t) 在 t = 0 处无脉冲分量则  $f(0) = \lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$
- 终值定理: 若 F(s) 极点全部在左半平面,则  $f(\infty) = \lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$

- 线性:  $f(t) = f_1(t) + f_2(t) \rightarrow F(s) = F_1(s) + F_2(s)$
- 衰减:  $g(t) = f(t)e^{-at} \rightarrow G(s) = F(s+a)$
- 延迟:  $g(t) = f(t-a) \rightarrow G(s) = F(s)e^{-as}$ ,一个信号经过  $e^{-as}$  后,相当于对这个信号作延迟运算
- 积分:  $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \rightarrow G(s) = \frac{F(s)}{s}$  ,  $\frac{1}{s}$  相当于积分器
- 微分:  $g(t) = f(t)' \rightarrow G(s) = sF(s) f(0)$ , 零初始条件下, G(s) = sF(s), s 相当于微分器
- 初值定理: 若 f(t) 在 t = 0 处无脉冲分量则  $f(0) = \lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$
- 终值定理: 若 F(s) 极点全部在左半平面,则  $f(\infty) = \lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$

- 线性:  $f(t) = f_1(t) + f_2(t) \rightarrow F(s) = F_1(s) + F_2(s)$
- 衰减:  $g(t) = f(t)e^{-at} \rightarrow G(s) = F(s+a)$
- 延迟:  $g(t) = f(t-a) \rightarrow G(s) = F(s)e^{-as}$ ,一个信号经过  $e^{-as}$  后,相当于对这个信号作延迟运算
- 积分:  $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \rightarrow G(s) = \frac{F(s)}{s}$ ,  $\frac{1}{s}$ 相当于积分器
- 微分:  $g(t) = f(t)' \rightarrow G(s) = sF(s) f(0)$ , 零初始条件下, G(s) = sF(s), s 相当于微分器
- 初值定理: 若 f(t) 在 t = 0 处无脉冲分量则  $f(0) = \lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$
- 终值定理: 若 F(s) 极点全部在左半平面,则  $f(\infty) = \lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$

#### 传递函数概念

- 概念:数学模型,从现阶段来讲,描述的是输入与输出的数学运算关系。传递函数可以表示出系统的结构,可以用来研究系统结构,参数变化对系统性能的影响。
- 定义:线性定常系统的传递函数是指在零初始条件下,系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比,记作:  $G(s) = \frac{G(s)}{s}$  。

### 传递函数概念

- 概念:数学模型,从现阶段来讲,描述的是输入与输出的数学运算关系。传递函数可以表示出系统的结构,可以用来研究系统结构,参数变化对系统性能的影响。
- 定义:线性定常系统的传递函数是指在零初始条件下,系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比,记作:  $G(s) = \frac{C(s)}{s}$  。

### 传递函数概念

- 概念:数学模型,从现阶段来讲,描述的是输入与输出的数学运算关系。传递函数可以表示出系统的结构,可以用来研究系统结构,参数变化对系统性能的影响。
- 定义:线性定常系统的传递函数是指在零初始条件下,系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比,记作:  $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$  。

#### Topic

1 Laplace 变换

2 传递函数的零点与极点

3 典型环节传递函数

- 传递函数有三种表达形式
  - 分十分母多项
  - 。零极点形式
  - 。典型环节形式

- 传递函数有三种表达形式
  - · 分丁分平多点
  - 零极点形式
  - 。 典型环节形式

- 传递函数有三种表达形式
  - 分子分母多项式
  - 。零极点形式
  - 典型环节形式

- 传递函数有三种表达形式
  - 分子分母多项式
  - 零极点形式
  - 典型环节形式

- 传递函数有三种表达形式
  - 分子分母多项式
  - 零极点形式
  - 典型环节形式

• 在零初始条件下,对微分方程两端进行拉氏变换,有

• 在零初始条件下,对微分方程两端进行拉氏变换,有

• 在零初始条件下,对微分方程两端进行拉氏变换,有

$$a_n c^{(n)}(t) + ... + a_0 c(t) = b_m r^{(m)}(t) + ... + b_0 r$$

• 在零初始条件下,对微分方程两端进行拉氏变换,有

$$a_n c^{(n)}(t) + ... + a_0 c(t) = b_m r^{(m)}(t) + ... + b_0 r$$
  
 $a_n s^n C(s) + ... + a_0 C(s) = b_m s^m R(s) + ... + b_0 R(s)$ 

• 在零初始条件下,对微分方程两端进行拉氏变换,有

$$a_n c^{(n)}(t) + ... + a_0 c(t) = b_m r^{(m)}(t) + ... + b_0 r$$
  
 $a_n s^n C(s) + ... + a_0 C(s) = b_m s^m R(s) + ... + b_0 R(s)$   
 $(a_n s^n + ... + a_0) C(s) = (b_m s^m + ... + b_0) R(s)$ 

• 在零初始条件下,对微分方程两端进行拉氏变换,有

$$a_{n}c^{(n)}(t) + \dots + a_{0}c(t) = b_{m}r^{(m)}(t) + \dots + b_{0}r$$

$$a_{n}s^{n}C(s) + \dots + a_{0}C(s) = b_{m}s^{m}R(s) + \dots + b_{0}R(s)$$

$$(a_{n}s^{n} + \dots + a_{0})C(s) = (b_{m}s^{m} + \dots + b_{0})R(s)$$

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

# 分子分母多项式

• 在零初始条件下,对微分方程两端进行拉氏变换,有

$$a_{n}c^{(n)}(t) + \dots + a_{0}c(t) = b_{m}r^{(m)}(t) + \dots + b_{0}r$$

$$a_{n}s^{n}C(s) + \dots + a_{0}C(s) = b_{m}s^{m}R(s) + \dots + b_{0}R(s)$$

$$(a_{n}s^{n} + \dots + a_{0})C(s) = (b_{m}s^{m} + \dots + b_{0})R(s)$$

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

$$= \frac{b_{m}s^{m} + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_{0}}{a_{n}s^{n} + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_{0}}$$

• 传递函数只与系统的结构和参数有关

### 分子分母多项式

• 在零初始条件下,对微分方程两端进行拉氏变换,有

$$a_{n}c^{(n)}(t) + \dots + a_{0}c(t) = b_{m}r^{(m)}(t) + \dots + b_{0}r$$

$$a_{n}s^{n}C(s) + \dots + a_{0}C(s) = b_{m}s^{m}R(s) + \dots + b_{0}R(s)$$

$$(a_{n}s^{n} + \dots + a_{0})C(s) = (b_{m}s^{m} + \dots + b_{0})R(s)$$

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

$$= \frac{b_{m}s^{m} + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_{0}}{a_{n}s^{n} + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_{0}}$$

• 传递函数只与系统的结构和参数有关

# 零极点形式

$$G(s) = \frac{k_g \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

- kg 根轨迹增益
- Z; 零点
- ₱ pj 极点

# 典型环节形式

$$G(s) = \frac{K \prod_{i=1}^{m} (\tau_i s + 1)}{s^{\nu} \prod_{j=1}^{n} (\tau_j s + 1)}$$

K:系统增益

### 传递函数的零极点对系统输出的影响

• 
$$N(s) C(s) = M(s) R(s)$$
  
•  $M(s) = (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + ... + b_0)$   
•  $N(s) = (a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + ... + a_0)$   
•  $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{M(s)}{N(s)}$ 

- 运动的模态
  - 脉冲响应  $c(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_n t}$
  - 系统运动模态 (e<sup>λ1t</sup>,···, e<sup>λnt</sup>) 由极点决定
  - 各模态所占比例与零点有关

### 传递函数的零极点对系统输出的影响

• 
$$N(s) C(s) = M(s)R(s)$$
  
•  $M(s) = (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + ... + b_0)$   
•  $N(s) = (a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + ... + a_0)$   
•  $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{M(s)}{N(s)}$ 

- 运动的模态
  - 脉冲响应  $c(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + ... + c_n e^{\lambda_n t}$
  - 系统运动模态 (e<sup>λ1t</sup>,···, e<sup>λnt</sup>) 由极点决定
  - 各模态所占比例与零点有关

### 传递函数的零极点对系统输出的影响

• 
$$N(s) C(s) = M(s)R(s)$$
  
•  $M(s) = (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + ... + b_0)$   
•  $N(s) = (a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + ... + a_0)$   
•  $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{M(s)}{N(s)}$ 

- 运动的模态
  - 脉冲响应  $c(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + ... + c_n e^{\lambda_n t}$
  - 系统运动模态  $(e^{\lambda_1 t}, \cdots, e^{\lambda_n t})$  由极点决定
  - 各模态所占比例与零点有关

### Topic

1 Laplace 变换

2 传递函数的零点与极点

③ 典型环节传递函数

### 比例环节

$$c(t) = kr(t)$$

$$C(s) = kR(s)$$

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$


$$= k$$

#### 传递函数

• 
$$c(t) = \int r(t)dt$$

• 
$$C(s) = \frac{R(s)}{s}$$

$$G(s) = \frac{1}{s}$$



#### 推早

①  $U_r = IR$ 

 $U_r(s) = I(s)R$ 

 $C_{\overline{dt}} = I_c = -$ 

 $U_c(s) = -\frac{1}{Cs}$ 

 $U_c(s) = -\frac{RCs}{RCs}$   $U_c(s) = 1$ 


 $\overline{U_r(s)} = \overline{RCs}$ 

#### 传递函数

• 
$$c(t) = \int r(t)dt$$

• 
$$C(s) = \frac{R(s)}{s}$$

• 
$$G(s) = \frac{1}{s}$$



① 
$$U_r = IR$$

$$C\frac{dU_c}{dt} = I_c = -I$$

$$U_c(s) = -\frac{I(s)}{Cs}$$

$$U_c(s) = -\frac{U_r(s)}{RCs}$$


$$0 \quad \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = -\frac{1}{RCs}$$

#### 传递函数

• 
$$c(t) = \int r(t)dt$$

• 
$$C(s) = \frac{R(s)}{s}$$

• 
$$G(s) = \frac{1}{s}$$



① 
$$U_r = IR$$

② 
$$U_r(s) = I(s)R$$

$$C\frac{dU_c}{dt} = I_c = -I$$

$$U_c(s) = -\frac{I(s)}{Cs}$$


$$0 \quad \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = -\frac{1}{RCs}$$

#### 传递函数

• 
$$c(t) = \int r(t)dt$$

• 
$$C(s) = \frac{R(s)}{s}$$

• 
$$G(s) = \frac{1}{s}$$



$$U_r = IR$$

$$U_r(s) = I(s)R$$

$$C\frac{dU_c}{dt} = I_c = -I$$

$$U_c(s) = -\frac{I(s)}{Cs}$$

$$U_c(s) = -\frac{U_r(s)}{RCs}$$


$$0 \quad \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = -\frac{1}{RCs}$$

#### 传递函数

• 
$$c(t) = \int r(t)dt$$

• 
$$C(s) = \frac{R(s)}{s}$$

• 
$$G(s) = \frac{1}{s}$$



$$U_r = IR$$

$$U_r(s) = I(s)R$$

$$C\frac{dU_c}{dt} = I_c = -I$$

$$U_c(s) = -\frac{I(s)}{Cs}$$

$$U_c(s) = -\frac{U_r(s)}{RCs}$$


# 微分环节

传递函数

$$c(t) = r'(t)$$

• 
$$C(s) = sR(s)$$

$$G(s) = s$$



$$U_{r} = \frac{1}{C} \int Idt + U_{c}$$

$$U_{r}(s) = \frac{I(s)}{Cs} + U_{c}(s)$$

$$IR = U_{c}$$

$$I(s)R = U_{c}(s)$$

$$U_{r}(s) = \frac{U_{c}(s)}{RCs} + U_{c}(s)$$

$$\frac{U_{c}(s)}{U_{r}(s)} = \frac{RCs}{1 + RCs}$$

$$\approx RCs, \qquad (RC \ll 1)$$


### 微分环节

#### 传递函数

$$\circ$$
  $c(t) = r'(t)$ 

$$C(s) = sR(s)$$

$$G(s) = s$$



$$U_{r} = \frac{1}{C} \int Idt + U_{c}$$

$$U_{r}(s) = \frac{I(s)}{Cs} + U_{c}(s)$$

$$IR = U_{c}$$

$$I(s)R = U_{c}(s)$$

$$U_{r}(s) = \frac{U_{c}(s)}{RCs} + U_{c}(s)$$

$$\frac{U_{c}(s)}{U_{r}(s)} = \frac{RCs}{1 + RCs}$$

$$\approx RCs, \quad (RC \ll 1)$$

### 一阶惯性环节

传递函数

$$G(s) = \frac{1}{Ts+1}$$
  
其中  $T = RC$  为时间常数  $R$   $U_r$   $C$   $U_c$   $U_c$ 

$$U_{r} = IRdt + U_{c}$$

$$U_{r}(s) = I(s)R + U_{c}(s)$$

$$U_{c} = \frac{1}{C} \int Idt$$

$$I(s) = CsU_{c}$$

$$U_{r}(s) = U_{c}(s)RCs + U_{c}(s)$$


$$\frac{U_{c}(s)}{U_{r}(s)} = \frac{1}{1 + RCs}$$

# 一阶微分环节

$$\mathit{G}(\mathit{s}) = 1 + \tau \mathit{s}$$

# 二阶振荡环节

### LC 振荡电路



住早

$$U_r(s) = I(s)R + U_L(s) + U_c(s)$$

$$U_c(s) = \frac{I(s)}{Cs}$$

$$I(s) = CsU_c$$

$$U_L(s) = LsI(s)$$


$$= LCs^2U_c(s)$$

$$U_r(s) = (Rcs + LCs^2 + 1)U_c(s)$$

$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

# 二阶振荡环节

#### LC 振荡电路



$$U_r(s) = I(s)R + U_L(s) + U_c(s)$$

$$U_c(s) = \frac{I(s)}{Cs}$$

$$I(s) = CsU_c$$

$$U_L(s) = LsI(s)$$

$$= LCs^2U_c(s)$$

$$U_r(s) = (Rcs + LCs^2 + 1)U_c(s)$$

$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

# 二阶振荡环节标准形式

• 标准形式

$$G(s) = \frac{\omega^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$
$$= \frac{1}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}$$

其中  $T\omega_n = 1$ 

- 术语
  - ω<sub>n</sub>: 无阻尼振荡频率或自然频率
  - ξ: 阻尼比或阻尼系数
  - T:时间常数

# 二阶振荡环节标准形式

• 标准形式:

$$G(s) = \frac{\omega^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$
$$= \frac{1}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}$$

其中  $T\omega_n = 1$ 

• 术语

ω<sub>n</sub>: 无阻尼振荡频率或自然频率

• ξ: 阻尼比或阻尼系数

T:时间常数

# 二阶振荡环节标准形式

• 标准形式:

$$G(s) = \frac{\omega^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$
$$= \frac{1}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}$$

其中  $T\omega_n = 1$ 

• 术语:

· ω<sub>n</sub>: 无阻尼振荡频率或自然频率

• ξ: 阻尼比或阻尼系数

T:时间常数

### 二阶微分环节

$$G(s) = \tau^2 s^2 + 2\xi \tau s + 1$$

$$c(t) = r(t - \tau)$$

$$C(s) = R(s)e^{-\tau s}$$

$$G(s) = e^{-\tau s}$$