#### 讲堂 > 趣谈网络协议 > 文章详情

第12讲 | TCP协议(下): 西行必定多妖孽, 恒心智慧消磨难

2018-06-13 刘超



第12讲 | TCP协议(下): 西行必定多妖孽, 恒心智慧消磨难

朗读人: 刘超 23'15" | 9.36M

我们前面说到玄奘西行,要出网关。既然出了网关,那就是在公网上传输数据,公网往往是不可靠的,因而需要很多的机制去保证传输的可靠性,这里面需要恒心,也即各种**重传的策略**,还需要有智慧,也就是说,这里面包含着**大量的算法**。

# 如何做个靠谱的人?

TCP 想成为一个成熟稳重的人,成为一个靠谱的人。那一个人怎么样才算靠谱呢?咱们工作中经常就有这样的场景,比如你交代给下属一个事情以后,下属到底能不能做到,做到什么程度,什么时候能够交付,往往就会有应答,有回复。这样,处理事情的过程中,一旦有异常,你也可以尽快知道,而不是交代完之后就石沉大海,过了一个月再问,他说,啊我不记得了。

对应到网络协议上,就是客户端每发送的一个包,服务器端都应该有个回复,如果服务器端超过一定的时间没有回复,客户端就会重新发送这个包,直到有回复。

这个发送应答的过程是什么样呢?可以是**上一个收到了应答,再发送下一个**。这种模式有点像两个人直接打电话,你一句,我一句。但是这种方式的缺点是效率比较低。如果一方在电话那头处

理的时间比较长,这一头就要干等着,双方都没办法干其他事情。咱们在日常工作中也不是这样的,不能你交代你的下属办一件事情,就一直打着电话看着他做,而是应该他按照你的安排,先将事情记录下来,办完一件回复一件。在他办事情的过程中,你还可以同时交代新的事情,这样双方就并行了。

如果使用这种模式,其实需要你和你的下属就不能靠脑子了,而是要都准备一个本子,你每交代下属一个事情,双方的本子都要记录一下。

当你的下属做完一件事情,就回复你,做完了,你就在你的本子上将这个事情划去。同时你的本子上每件事情都有时限,如果超过了时限下属还没有回复,你就要主动重新交代一下:上次那件事情,你还没回复我,咋样啦?

既然多件事情可以一起处理,那就需要给每个事情编个号,防止弄错了。例如,程序员平时看任务的时候,都会看 JIRA 的 ID,而不是每次都要描述一下具体的事情。在大部分情况下,对于事情的处理是按照顺序来的,先来的先处理,这就给应答和汇报工作带来了方便。等开周会的时候,每个程序员都可以将 JIRA ID 的列表拉出来,说以上的都做完了,而不用一个个说。

## 如何实现一个靠谱的协议?

TCP 协议使用的也是同样的模式。为了保证顺序性,每一个包都有一个 ID。在建立连接的时候,会商定起始的 ID 是什么,然后按照 ID 一个个发送。为了保证不丢包,对于发送的包都要进行应答,但是这个应答也不是一个一个来的,而是会应答某个之前的 ID,表示都收到了,这种模式称为**累计确认**或者**累计应答(cumulative acknowledgment)**。

为了记录所有发送的包和接收的包,TCP 也需要发送端和接收端分别都有缓存来保存这些记录。发送端的缓存里是按照包的 ID 一个个排列,根据处理的情况分成四个部分。

第一部分:发送了并且已经确认的。这部分就是你交代下属的,并且也做完了的,应该划掉的。

第二部分:发送了并且尚未确认的。这部分是你交代下属的,但是还没做完的,需要等待做完的回复之后,才能划掉。

第三部分:没有发送,但是已经等待发送的。这部分是你还没有交代给下属,但是马上就要交代的。

第四部分:没有发送,并且暂时还不会发送的。这部分是你还没有交代给下属,而且暂时还不会 交代给下属的。


这里面为什么要区分第三部分和第四部分呢?没交代的,一下子全交代了不就完了吗?

这就是我们上一节提到的十个词口诀里的"流量控制,把握分寸"。作为项目管理人员,你应该根据以往的工作情况和这个员工反馈的能力、抗压力等,先在心中估测一下,这个人一天能做多

少工作。如果工作布置少了,就会不饱和;如果工作布置多了,他就会做不完;如果你使劲逼迫,人家可能就要辞职了。

到底一个员工能够同时处理多少事情呢?在 TCP 里,接收端会给发送端报一个窗口的大小,叫 Advertised window。这个窗口的大小应该等于上面的第二部分加上第三部分,就是已经交代 了没做完的加上马上要交代的。超过这个窗口的,接收端做不过来,就不能发送了。

于是, 发送端需要保持下面的数据结构。



LastByteAcked: 第一部分和第二部分的分界线

• LastByteSent: 第二部分和第三部分的分界线

• LastByteAcked + AdvertisedWindow: 第三部分和第四部分的分界线


对于接收端来讲,它的缓存里记录的内容要简单一些。

第一部分:接受并且确认过的。也就是我领导交代给我,并且我做完的。

第二部分: 还没接收, 但是马上就能接收的。也即是我自己的能够接受的最大工作量。

第三部分:还没接收,也没法接收的。也即超过工作量的部分,实在做不完。

对应的数据结构就像这样。



• MaxRcvBuffer: 最大缓存的量;

- LastByteRead 之后是已经接收了,但是还没被应用层读取的;
- NextByteExpected 是第一部分和第二部分的分界线。

第二部分的窗口有多大呢?

NextByteExpected 和 LastByteRead 的差其实是还没被应用层读取的部分占用掉的 MaxRcvBuffer 的量,我们定义为 A。

AdvertisedWindow 其实是 MaxRcvBuffer 减去 A。

也就是: AdvertisedWindow=MaxRcvBuffer-((NextByteExpected-1)-LastByteRead)。

那第二部分和第三部分的分界线在哪里呢? NextByteExpected 加 AdvertisedWindow 就是第二部分和第三部分的分界线,其实也就是 LastByteRead 加上 MaxRcvBuffer。

其中第二部分里面,由于受到的包可能不是顺序的,会出现空挡,只有和第一部分连续的,可以 马上进行回复,中间空着的部分需要等待,哪怕后面的已经来了。

## 顺序问题与丢包问题

接下来我们结合一个例子来看。

还是刚才的图,在发送端来看,1、2、3已经发送并确认;4、5、6、7、8、9都是发送了还没确认;10、11、12是还没发出的;13、14、15是接收方没有空间,不准备发的。

在接收端来看,1、2、3、4、5 是已经完成 ACK,但是没读取的;6、7 是等待接收的;8、9 是已经接收,但是没有 ACK 的。

发送端和接收端当前的状态如下:

- 1、2、3没有问题,双方达成了一致。
- 4、5 接收方说 ACK 了,但是发送方还没收到,有可能丢了,有可能在路上。
- 6、7、8、9 肯定都发了,但是 8、9 已经到了,但是 6、7 没到,出现了乱序,缓存着但是 没办法 ACK。

根据这个例子,我们可以知道,顺序问题和丢包问题都有可能发生,所以我们先来看**确认与重发的机制**。

假设 4 的确认到了,不幸的是,5 的 ACK 丢了,6、7 的数据包丢了,这该怎么办呢?

一种方法就是**超时重试**,也即对每一个发送了,但是没有 ACK 的包,都有设一个定时器,超过了一定的时间,就重新尝试。但是这个超时的时间如何评估呢?这个时间不宜过短,时间必须大

于往返时间 RTT, 否则会引起不必要的重传。也不宜过长,这样超时时间变长,访问就变慢了。

估计往返时间,需要 TCP 通过采样 RTT 的时间,然后进行加权平均,算出一个值,而且这个值还是要不断变化的,因为网络状况不断的变化。除了采样 RTT, 还要采样 RTT 的波动范围,计算出一个估计的超时时间。由于重传时间是不断变化的,我们称为**自适应重传算法**(Adaptive Retransmission Algorithm)。

如果过一段时间, 5、6、7 都超时了, 就会重新发送。接收方发现 5 原来接收过, 于是丢弃 5; 6 收到了, 发送 ACK, 要求下一个是 7, 7 不幸又丢了。当 7 再次超时的时候, 有需要重传的时候, TCP 的策略是**超时间隔加倍。每当遇到一次超时重传的时候, 都会将下一次超时时间间隔设为先前值的两倍。两次超时, 就说明网络环境差, 不宜频繁反复发送。** 

超时触发重传存在的问题是,超时周期可能相对较长。那是不是可以有更快的方式呢?

有一个可以快速重传的机制,当接收方收到一个序号大于下一个所期望的报文段时,就检测到了数据流中的一个间格,于是发送三个冗余的 ACK,客户端收到后,就在定时器过期之前,重传丢失的报文段。


例如,接收方发现 6、8、9 都已经接收了,就是 7 没来,那肯定是丢了,于是发送三个 6 的 ACK,要求下一个是 7。客户端收到 3 个,就会发现 7 的确又丢了,不等超时,马上重发。

还有一种方式称为**Selective Acknowledgment**(**SACK**)。这种方式需要在 TCP 头里加一个 SACK 的东西,可以将缓存的地图发送给发送方。例如可以发送 ACK6、SACK8、SACK9,有 了地图,发送方一下子就能看出来是 7 丢了。

# 流量控制问题

我们再来看流量控制机制,在对于包的确认中,同时会携带一个窗口的大小。

我们先假设窗口不变的情况,窗口始终为 9。4 的确认来的时候,会右移一个,这个时候第 13 个包也可以发送了。



这个时候,假设发送端发送过猛,会将第三部分的 10、11、12、13 全部发送完毕,之后就停止发送了,未发送可发送部分为 0。




当对于包 5 的确认到达的时候,在客户端相当于窗口再滑动了一格,这个时候,才可以有更多的包可以发送了,例如第 14 个包才可以发送。




如果接收方实在处理的太慢,导致缓存中没有空间了,可以通过确认信息修改窗口的大小,甚至可以设置为 0,则发送方将暂时停止发送。


我们假设一个极端情况,接收端的应用一直不读取缓存中的数据,当数据包 6 确认后,窗口大小就不能再是 9 了,就要缩小一个变为 8。




这个新的窗口 8 通过 6 的确认消息到达发送端的时候,你会发现窗口没有平行右移,而是仅仅左面的边右移了,窗口的大小从 9 改成了 8。



如果接收端还是一直不处理数据,则随着确认的包越来越多,窗口越来越小,直到为0。



当这个窗口通过包 14 的确认到达发送端的时候,发送端的窗口也调整为 0, 停止发送。



如果这样的话,发送方会定时发送窗口探测数据包,看是否有机会调整窗口的大小。当接收方比较慢的时候,要防止低能窗口综合征,别空出一个字节来就赶快告诉发送方,然后马上又填满了,可以当窗口太小的时候,不更新窗口,直到达到一定大小,或者缓冲区一半为空,才更新窗口。

这就是我们常说的流量控制。

## 拥塞控制问题


最后,我们看一下拥塞控制的问题,也是通过窗口的大小来控制的,前面的滑动窗口 rwnd 是怕发送方把接收方缓存塞满,而拥塞窗口 cwnd,是怕把网络塞满。

这里有一个公式 LastByteSent - LastByteAcked <= min {cwnd, rwnd} , 是拥塞窗口和滑动窗口共同控制发送的速度。

那发送方怎么判断网络是不是满呢?这其实是个挺难的事情,因为对于 TCP 协议来讲,他压根不知道整个网络路径都会经历什么,对他来讲就是一个黑盒。TCP 发送包常被比喻为往一个水管里面灌水,而 TCP 的拥塞控制就是在不堵塞,不丢包的情况下,尽量发挥带宽。

水管有粗细,网络有带宽,也即每秒钟能够发送多少数据;水管有长度,端到端有时延。在理想状态下,水管里面水的量 = 水管粗细 x 水管长度。对于到网络上,通道的容量 = 带宽 x 往返延迟。

如果我们设置发送窗口,使得发送但未确认的包为为通道的容量,就能够撑满整个管道。



如图所示,假设往返时间为 8s,去 4s,回 4s,每秒发送一个包,每个包 1024byte。已经过去了 8s,则 8 个包都发出去了,其中前 4 个包已经到达接收端,但是 ACK 还没有返回,不能算

发送成功。5-8 后四个包还在路上,还没被接收。这个时候,整个管道正好撑满,在发送端,已 发送未确认的为 8 个包,正好等于带宽,也即每秒发送 1 个包,乘以来回时间 8s。

如果我们在这个基础上再调大窗口, 使得单位时间内更多的包可以发送, 会出现什么现象呢?

我们来想,原来发送一个包,从一端到达另一端,假设一共经过四个设备,每个设备处理一个包时间耗费 1s,所以到达另一端需要耗费 4s,如果发送的更加快速,则单位时间内,会有更多的包到达这些中间设备,这些设备还是只能每秒处理一个包的话,多出来的包就会被丢弃,这是我们不想看到的。

这个时候,我们可以想其他的办法,例如这个四个设备本来每秒处理一个包,但是我们在这些设备上加缓存,处理不过来的在队列里面排着,这样包就不会丢失,但是缺点是会增加时延,这个缓存的包,4s 肯定到达不了接收端了,如果时延达到一定程度,就会超时重传,也是我们不想看到的。

于是 TCP 的拥塞控制主要来避免两种现象,**包丢失**和**超时重传**。一旦出现了这些现象就说明, 发送速度太快了,要慢一点。但是一开始我怎么知道速度多快呢,我怎么知道应该把窗口调整到 多大呢?

如果我们通过漏斗往瓶子里灌水,我们就知道,不能一桶水一下子倒进去,肯定会溅出来,要一开始慢慢的倒,然后发现总能够倒进去,就可以越倒越快。这叫作慢启动。

一条 TCP 连接开始, cwnd 设置为一个报文段,一次只能发送一个;当收到这一个确认的时候,cwnd 加一,于是一次能够发送两个;当这两个的确认到来的时候,每个确认 cwnd 加一,两个确认 cwnd 加二,于是一次能够发送四个;当这四个的确认到来的时候,每个确认 cwnd 加一,四个确认 cwnd 加四,于是一次能够发送八个。可以看出这是**指数性的增长**。


涨到什么时候是个头呢?有一个值 ssthresh 为 65535 个字节,当超过这个值的时候,就要小心一点了,不能倒这么快了,可能快满了,再慢下来。

每收到一个确认后, cwnd 增加 1/cwnd, 我们接着上面的过程来, 一次发送八个, 当八个确认到来的时候, 每个确认增加 1/8, 八个确认一共 cwnd 增加 1, 于是一次能够发送九个, 变成了线性增长。

但是线性增长还是增长,还是越来越多,直到有一天,水满则溢,出现了拥塞,这时候一般就会一下子降低倒水的速度,等待溢出的水慢慢渗下去。

拥塞的一种表现形式是丢包,需要超时重传,这个时候,将 sshresh 设为 cwnd/2,将 cwnd 设为 1,重新开始慢启动。这真是一旦超时重传,马上回到解放前。但是这种方式太激进了,将一个高速的传输速度一下子停了下来,会造成网络卡顿。

前面我们讲过**快速重传算法**。当接收端发现丢了一个中间包的时候,发送三次前一个包的ACK,于是发送端就会快速的重传,不必等待超时再重传。TCP 认为这种情况不严重,因为大部分没丢,只丢了一小部分,cwnd 减半为 cwnd/2,然后 sshthresh = cwnd,当三个包返回的时候,cwnd = sshthresh + 3,也就是没有一夜回到解放前,而是还在比较高的值,呈线性增长。




就像前面说的一样,正是这种知进退,使得时延很重要的情况下,反而降低了速度。但是如果你仔细想一下,TCP的拥塞控制主要来避免的两个现象都是有问题的。

**第一个问题**是丢包并不代表着通道满了,也可能是管子本来就漏水。例如公网上带宽不满也会丢包,这个时候就认为拥塞了,退缩了,其实是不对的。

**第二个问题**是 TCP 的拥塞控制要等到将中间设备都填充满了,才发生丢包,从而降低速度,这时候已经晚了。其实 TCP 只要填满管道就可以了,不应该接着填,直到连缓存也填满。

为了优化这两个问题,后来有了**TCP BBR 拥塞算法**。它企图找到一个平衡点,就是通过不断的加快发送速度,将管道填满,但是不要填满中间设备的缓存,因为这样时延会增加,在这个平衡点可以很好的达到高带宽和低时延的平衡。



# 小结

好了,这一节我们就到这里,总结一下:

- 顺序问题、丢包问题、流量控制都是通过滑动窗口来解决的,这其实就相当于你领导和你的工作备忘录,布置过的工作要有编号,干完了有反馈,活不能派太多,也不能太少;
- 拥塞控制是通过拥塞窗口来解决的,相当于往管道里面倒水,快了容易溢出,慢了浪费带宽,要摸着石头过河,找到最优值。

## 最后留两个思考题:

- 1. TCP 的 BBR 听起来很牛,你知道他是如何达到这个最优点的嘛?
- 2. 学会了 UDP 和 TCP, 你知道如何基于这两种协议写程序吗?这样的程序会有什么坑呢? 欢迎你留言和我讨论。趣谈网络协议,我们下期见!



©版权归极客邦科技所有,未经许可不得转载

上一篇 第11讲 | TCP协议 (上) : 因性恶而复杂,先恶后善反轻松

下一篇 第13讲 | 套接字Socket: Talk is cheap, show me the code

与留言

精选留言



## 进阶的码农

ഥ 7

AdvertisedWindow=MaxRcvBuffer-((NextByteExpected-1)-LastByteRead)。 我根据图中例子计算 14-((5-1)-0) 算出来是10 ,括号里边的-1是减的什么,为啥和图例算出来的结果不一样,还是我计算的有问题,麻烦详细说一下 谢谢

2018-06-13

#### 作者回复

这里我写的的确有问题,nextbyteexpected其实是6,就是目前接收到五,下一个期望的是六,这样就对了

2018-06-13



## qpm

**企** 29

1设备缓存会导致延时?

假如经过设备的包都不需要进入缓存,那么得到的速度是最快的。进入缓存且等待,等待的时间就是额外的延时。BBR就是为了避免这些问题:

充分利用带宽;降低buffer占用率。

2 降低发送packet的速度,为何反而提速了?

标准TCP拥塞算法是遇到丢包的数据时快速下降发送速度,因为算法假设丢包都是因为过程设备缓存满了。快速下降后重新慢启动,整个过程对于带宽来说是浪费的。通过packet速度-时间的图来看,从积分上看,BBR充分利用带宽时发送效率才是最高的。可以说BBR比标准TCP拥塞算法更正确地处理了数据丢包。对于网络上有一定丢包率的公网,BBR会更加智慧一点。

回顾网络发展过程,带宽的是极大地改进的,而最小延迟会受限与介质传播速度,不会明显减少。BBR可以说是应运而生。

#### 3 BBR如何解决延时?

S1:慢启动开始时,以前期的延迟时间为延迟最小值Tmin。然后监控延迟值是否达到Tmin的n倍,达到这个阀值后,判断带宽已经消耗尽且使用了一定的缓存,进入排空阶段。

S2: 指数降低发送速率,直至延迟不再降低。这个过程的原理同S1

S3:协议进入稳定运行状态。交替探测带宽和延迟,且大多数时间下都处于带宽探测阶段。

深夜读了BBR的论文和网上大牛的讲解得出的小结,分享给大家,过程比较匆忙,不足之处也望老师能指出指正。

2018-06-14



### 大唐江山

凸 9

作者辛苦啊,这一章读起来开始有点累了@

2018-06-13



华林

凸 6

这么说起来,我们经常发现下载速度是慢慢的增加到顶峰,然后就在那个值的附近徘徊,原因就是tcp的流量控制喽?

2018-06-13



 $\mathsf{L}$ 

凸 3

好奇什么级别的程序开发需要了解怎么细,开发了好多网络程序都没用到,重传这些都是应用层在做

2018-06-24



行者

凸 3

问题1,想到BBR可以根据ACK时间来判断,比如同一时刻发送了A、B、C三个包,A、B两个包10ms收到ACK,而C包20ms后收到ACK,那么就认为网络拥堵或被中间设备缓存,降低发送速度。

问题2, TCP优点在于准确到达,可靠性高,但是速度慢; UDP优点在于简单,但是不确认可达;像后端接口一般使用TCP协议,因为客户端和服务器之间会有多次交互,且请求数据要确认可达;但是如果是直播的话使用UDP会更好,管你网络咋样,反正我赶紧发,让用户等急了就不好了。

刘老师,有一个问题,接口有时候会受到2次相同时间相同内容的请求,但是客户端仅仅调用了接口一次,会是什么原因导致这个问题呢? TCP重复发送包导致的嘛?

2018-06-13



MoFanDon

凸 2

5的ACK丢包了,出发发送端重发。重发过去后,接收端发现接收过了,丢弃。......如果接收端丢弃5后,没有继续发送ACK,那这样不是发送端永远也也没法接受到5的ACK?

2018-07-24



谛听

ഥ 1

不太清楚累积应答,比如接收端收到了包1、2、3、4,它的应答应该是5吗?也就是说中间的包就不用应答了吗?

2018-09-22

## 作者回复

是的

2018-09-22



lyz

凸 1

jira太真实了

2018-07-24



GL

凸 1

网络层分片和传输层分片是怎么进行的?

2018-06-22



旭风

凸 1

在传统算法和快速算法的对比描述中,对于快速算法中提到 cwnd减半为cwnd/2, sshthres h=cwnd, 后面cwnd=sshthresh+3, 转折点是20变为13, 这里的cwnd为10吗?

2018-06-15

□作者回复

cwnd先是为10,后面变为13

继上一个问题,传统算法,cwnd 从1,2,4,8,16指数增长,这时cwnd为16,收发是不是各占8个?然后由16变成17,满8个确认时cwnd+1,就是17,那么增加到20这里,cwnd为20,这时产生拥塞,如果是传统的话,立马降下来,如果是快速,那么减半,也就是10,等待3个确认包+3,,后续每一个确认cwnd就+1吗?还是?这样子理解吗?

2018-06-19

#### 作者回复

是的

2018-06-19



havlav

ഥ 1

第三部分和第四部分分界线写错了,应该是lastByteSent+advertisedWindow

2018-06-19

#### 作者回复

没错的, advertisewindow是那个黑框, 不是接下来能发的部分

2018-06-19



旭风

凸 1

在传统算法和快速算法的对比描述中,对于快速算法中提到 cwnd减半为cwnd/2, sshthres h=cwnd ,后面cwnd=sshthresh+3,转折点是20变为13,这里的cwnd为10吗?

2018-06-15

#### 作者回复

cwnd先是为10,后面变为13

2018-06-15



初学者

凸 1

fack 应该不是收到一个大于期望的包发送三个ack,收到一个包只会回复这个ack吧

2018-06-14



#### 咖啡猫口里的咖啡猫袋

ഥ 1

老师,TCP协议栈,保证包一定到吗,,哪几种情况下会丢失,,,能不能总结下

2018-06-13

#### 作者回复

不能保证,只是尽力重试,再重试

2018-06-14



## 正是那朵玫瑰

ഥ 1

为大牛点赞,有点复杂,先慢慢消化下;先问个问题,tcp建立连接后,每发送一个数据包都要像三次握手一样来回三次么,发送数据-发送ack-回复ack,才算数据发送成功?

2018-06-13



产品助理

ம் 0

问题:

1、如下公式的 -1 到底是为什么?

AdvertisedWindow=MaxRcvBuffer-((NextByteExpected-1)-LastByteRead)

图例中的LastByteRead是0还是1? NextByteExpected是6还是5? MaxRcvBuffer是14吗?

2、如果按照上述公式,那下面又是为了什么?

NextByteExpected 加 AdvertisedWindow 就是第二部分和第三部分的分界线,其实也就是LastByteRead 加上 MaxRcvBuffer。

按照第一条的公式, NextByteExpected + AdvertisedWindow = NextByteExpected +

(MaxRcvBuffer-((NextByteExpected-1)-LastByteRead))

= MaxRcvBuffer + 1 + LastByteRead

应该有个+1啊。。

### 多谢老师!

2018-11-22

#### 作者回复

这里我写的的确有问题,nextbyteexpected其实是6,就是目前接收到五,下一个期望的是六,这样就对了

2018-06-13

2018-11-22



yinhua\_upc

心 凸

"6、7 是等待接收的; 8、9 是已经接收,但是没有 ACK 的"从接收端的图看6-14都是等待接收未确认,为什么8、9是已经接收?

2018-11-09

#### 作者回复

假设, 所以画了实线

2018-11-10



扬~

凸 ()

## 2个问题:

- 1. TCP可靠的连接会不会影响到业务层,比如超时重传导致了服务端函数调用2次,那岂不是业务都要考虑幂等性了,我很懵逼,果然是懂得越多越白痴。
- 2. 拥塞控制的窗口跟流量控制的窗口一回事吗,还是流量控制的窗口的出来后就会进入拥塞控制窗口?

2018-11-01

#### 作者回复

不会, 重传的包不会交给应用层。是一个窗口

2018-11-02



航仔

ഥ ()

第三部分的和第四部分的分界线应该是lastByteAcked + lastByteSent吧, 3 + 9 = 12, 如果是

lastByteAcked + AdvertisedWindow的话就是 3 + 12 = 15, 如果老师说的没有问题,麻烦老师解释下

2018-11-01

#### 作者回复

advertise window指向的是黑框,是9

2018-11-01

2018/11/25 极客时间 | 趣谈网络协议



水墨风雨

ഥ ()

有一个值 ssthresh 为 65535 个字节, , 这个是什么意思?

2018-10-23

## 作者回复

slow start threshold

2018-10-23



太子长琴

ഥ ()

发送和接受的图为什么不能对应起来呢?

2018-09-07



秋天

ഥ ()

滑动窗口移动计算没明白

2018-08-07



Roy

ൾ 0

真正深入浅出,这专栏物超所值

2018-08-03



MoFanDon

ഥ ()

顺序问题和丢包问题中的例子,接收端6789,从图上看,都是等待接收未确认,是如何判断6789乱序的呢?

2018-07-24



o0oi1i

ഥ 0

打卡12

2018-06-30



秋去冬来

ഥ ()

快速重传那块6.8.9 7丢了为什么会发送3个冗余的6的3个ack

2018-06-22

## 作者回复

六的ack里面强调下一个是七

2018-06-22



咖啡猫口里的咖啡猫镊

<u>ර</u> රා

老师能不能问个深得的问题,mqtt为什么有的嵌入TCP协议栈,,TCP的重传与mqtt qos保证,重复了qos1或者2应用层重复,这个感觉不对劲啊,冲突啊

2018-06-13



咖啡猫口里的咖啡猫镊

ש ש

根据ack划掉,不是根据ttl划掉,要是极端情况,, client发送端重传包出去, 这时接到serve r ack, 清除, , , server端收到包给上层, 发送ack清除buffer区, 这时重发包在ttl内到达,

# 不是会重复吗

2018-06-13