讲堂 > Linux性能优化实战 > 文章详情

21 | 套路篇:如何"快准狠"找到系统内存的问题?

2019-01-07 倪朋飞



21 | 套路篇: 如何"快准狠"找到系统内存的问题?

朗读人: 冯永吉 12'47" | 11.72M

你好,我是倪朋飞。

前几节,通过几个案例,我们分析了各种常见的内存性能问题。我相信通过它们,你对内存的性能分析已经有了基本的思路,也熟悉了很多分析内存性能的工具。你肯定会想,有没有迅速定位内存问题的方法?当定位出内存的瓶颈后,又有哪些优化内存的思路呢?

今天,我就来帮你梳理一下,怎样可以快速定位系统内存,并且总结了相关的解决思路。

内存性能指标

为了分析内存的性能瓶颈,首先你要知道,怎样衡量内存的性能,也就是性能指标问题。我们先来回顾一下,前几节学过的内存性能指标。

你可以自己先找张纸,凭着记忆写一写;或者打开前面的文章,自己总结一下。

首先,你最容易想到的是系统内存使用情况,比如已用内存、剩余内存、共享内存、可用内存、缓存和缓冲区的用量等。

- 已用内存和剩余内存很容易理解,就是已经使用和还未使用的内存。 #享內存是通过tmpfs实现的
- 共享内存是通过 tmpfs 实现的,所以它的大小也就是 tmpfs 使用的内存大小。tmpfs 其实也是一种特殊的缓存。
- 可用内存是新进程可以使用的最大内存,它包括剩余内存和可回收缓存。
- 缓存包括两部分,一部分是磁盘读取文件的页缓存,用来缓存从磁盘读取的数据,可以加快以后再次访问的速度。另一部分,则是 Slab 分配器中的可回收内存。
- 缓冲区是对原始磁盘块的临时存储,用来缓存将要写入磁盘的数据。这样,内核就可以把分散的写集中起来,统一优化磁盘写入。

第二类很容易想到的,应该是进程内存使用情况,比如进程的虚拟内存、常驻内存、共享内存以及 Swap 内存等。

- 虚拟内存,包括了进程代码段、数据段、共享内存、已经申请的堆内存和已经换出的内存等。这里要注意,已经申请的内存,即使还没有分配物理内存,也算作虚拟内存。
- 常驻内存是进程实际使用的物理内存,不过,它不包括 Swap 和共享内存。 加载的动态链接库以及程序的代码段等
- 共享内存,既包括与其他进程共同使用的真实的共享内存,还包括了加载的动态链接库以及程序的代码段等。
- Swap 内存,是指通过 Swap 换出到磁盘的内存。

当然,这些指标中,常驻内存一般会换算成占系统总内存的百分比,也就是进程的内存使用率。 除了这些很容易想到的指标外,我还想再强调一下,缺页异常。

在内存分配的原理中,我曾经讲到过,系统调用内存分配请求后,并不会立刻为其分配物理内存,而是在请求首次访问时,通过缺页异常来分配。缺页异常又分为下面两种场景。

次缺页异常和主缺页异常

- 可以直接从物理内存中分配时,被称为次缺页异常。
- 需要磁盘 I/O 介入(比如 Swap)时,被称为主缺页异常。

显然,主缺页异常升高,就意味着需要磁盘 I/O,那么内存访问也会慢很多。

除了系统内存和进程内存,第三类重要指标就是 Swap 的使用情况,比如 Swap 的已用空间、剩余空间、换入速度和换出速度等。

- 已用空间和剩余空间很好理解,就是字面上的意思,已经使用和没有使用的内存空间。
- 换入和换出速度,则表示每秒钟换入和换出内存的大小。

这些内存的性能指标都需要我们熟记并且会用,我把它们汇总成了一个思维导图,你可以保存打印出来,或者自己仿照着总结一份。



内存性能工具

了解了内存的性能指标,我们还得知道,怎么才能获得这些指标,也就是会用性能工具。这里,我们也用同样的方法,回顾一下前面案例中已经用到的各种内存性能工具。还是鼓励你先自己回忆和总结一下。

首先,你应该注意到了,所有的案例中都用到了 free。这是个最常用的内存工具,可以查看系统的整体内存和 Swap 使用情况。相对应的,你可以用 top 或 ps,查看进程的内存使用情况。

然后,在缓存和缓冲区的原理篇中,我们通过 proc 文件系统,找到了内存指标的来源;并通过 vmstat, 动态观察了内存的变化情况。与 free 相比, vmstat 除了可以动态查看内存变化, 还可以区分缓存和缓冲区、Swap 换入和换出的内存大小。

接着,在缓存和缓冲区的案例篇中,为了弄清楚缓存的命中情况,我们又用了 cachestat ,查看整个系统缓存的读写命中情况,并用 cachetop 来观察每个进程缓存的读写命中情况。

再接着,在内存泄漏的案例中,我们用 vmstat,发现了内存使用在不断增长,又用 memleak,确认发生了内存泄漏。通过 memleak 给出的内存分配栈,我们找到了内存泄漏的可疑位置。

最后,在 Swap 的案例中,我们用 sar 发现了缓冲区和 Swap 升高的问题。通过 cachetop,我们找到了缓冲区升高的根源;通过对比剩余内存跟 /proc/zoneinfo 的内存阈,我们发现 Swap 升高是内存回收导致的。案例最后,我们还通过 /proc 文件系统,找出了 Swap 所影响的进程。

到这里,你是不是再次感觉到了来自性能世界的"恶意"。性能工具怎么那么多呀?其实,还是那句话,理解内存的工作原理,结合性能指标来记忆,拿下工具的使用方法并不难。

性能指标和工具的联系

同 CPU 性能分析一样,我的经验是两个不同维度出发,整理和记忆。

- 从内存指标出发,更容易把工具和内存的工作原理关联起来。
- 从性能工具出发,可以更快地利用工具,找出我们想观察的性能指标。特别是在工具有限的情况下,我们更得充分利用手头的每一个工具,挖掘出更多的问题。

同样的,根据内存性能指标和工具的对应关系,我做了两个表格,方便你梳理关系和理解记忆。 当然,你也可以当成"指标工具"和"工具指标"指南来用,在需要时直接查找。

第一个表格,从内存指标出发,列举了哪些性能工具可以提供这些指标。这样,在实际排查性能问题时,你就可以清楚知道,究竟要用什么工具来辅助分析,提供你想要的指标。

根据指标找工具(内存性能) 内存指标 性能工具 free vmstat 系统已用、可用、剩余内存 sar /proc/meminfo ps 进程虚拟内存、常驻内存、共享内存 top 进程内存分布 pmap top 进程Swap换出内存 /proc/pid/status ps 进程缺页异常 top 系统换页情况 sar free vmstat 缓存/缓冲区用量 sar cachestat 缓存/缓冲区命中率 cachetop free SWAP已用空间和剩余空间 sar Swap换入换出 vmstat memleak 内存泄漏检测 valgrind

第二个表格,从性能工具出发,整理了这些常见工具能提供的内存指标。掌握了这个表格,你可以最大化利用已有的工具,尽可能多地找到你要的指标。

pcstat

这些工具的具体使用方法并不用背,你只要知道有哪些可用的工具,以及这些工具提供的基本指标。真正用到时, man 一下查它们的使用手册就可以了。

指定文件的缓存大小

根据工具查指标(内存性能)	
性能工具	内存指标
free /proc/meminfo	系统已用、可用、剩余内存以及缓存和缓冲区 的使用量
top ps	进程虚拟、常驻、共享内存以及缺页异常
vmstat	系统剩余内存、缓存、缓冲区、换入、换出
sar	系统内存换页情况、内存使用率、缓存和缓冲 区用量以及Swap使用情况
cachestat	系统缓存和缓冲区的命中率
cachetop	进程缓存和缓冲区的命中率
slabtop	系统Slab缓存使用情况
/proc/pid/status	进程Swap内存等
/proc/pid/smaps pmap	进程地址空间和内存状态
valgrind	进程内存错误检查器,用来检测内存初始化、泄漏、越界访问等各种内存错误
memleak	内存泄漏检测
pcstat	查看指定文件的缓存情况

如何迅速分析内存的性能瓶颈

我相信到这一步,你对内存的性能指标已经非常熟悉,也清楚每种性能指标分别能用什么工具来获取。

那是不是说,每次碰到内存性能问题,你都要把上面这些工具全跑一遍,然后再把所有内存性能指标全分析一遍呢?

自然不是。前面的 CPU 性能篇我们就说过,简单查找法,虽然是有用的,也很可能找到某些系统潜在瓶颈。但是这种方法的低效率和大工作量,让我们首先拒绝了这种方法。

还是那句话,在实际生产环境中,我们希望的是,尽可能**快**地定位系统瓶颈,然后尽可能**快**地优化性能,也就是要又快又准地解决性能问题。

那有没有什么方法,可以又快又准地分析出系统的内存问题呢?

方法当然有。还是那个关键词,找关联。其实,虽然内存的性能指标很多,但都是为了描述内存的原理,指标间自然不会完全孤立,一般都会有关联。当然,反过来说,这些关联也正是源于系统的内存原理,这也是我总强调基础原理的重要性,并在文章中穿插讲解。


举个最简单的例子,当你看到系统的剩余内存很低时,是不是就说明,进程一定不能申请分配新内存了呢?当然不是,因为进程可以使用的内存,除了剩余内存,还包括了可回收的缓存和缓冲区。

所以,**为了迅速定位内存问题,我通常会先运行几个覆盖面比较大的性能工具,比如** free、top、vmstat、pidstat 等。

具体的分析思路主要有这几步。

- 1. 先用 free 和 top, 查看系统整体的内存使用情况。
- 2. 再用 vmstat 和 pidstat, 查看一段时间的趋势, 从而判断出内存问题的类型。
- 3. 最后进行详细分析, 比如内存分配分析、缓存/缓冲区分析、具体进程的内存使用分析等。

同时,我也把这个分析过程画成了一张流程图,你可以保存并打印出来使用。



图中列出了最常用的几个内存工具,和相关的分析流程。其中,箭头表示分析的方向,举几个例 子你可能会更容易理解。

第一个例子,当你通过 free,发现大部分内存都被缓存占用后,可以使用 vmstat 或者 sar 观察一下缓存的变化趋势,确认缓存的使用是否还在继续增大。

如果继续增大,则说明导致缓存升高的进程还在运行,那你就能用缓存/缓冲区分析工具(比如 cachetop、slabtop等),分析这些缓存到底被哪里占用。

第二个例子,当你 free 一下,发现系统可用内存不足时,首先要确认内存是否被缓存 / 缓冲区占用。排除缓存 / 缓冲区后,你可以继续用 pidstat 或者 top,定位占用内存最多的进程。

找出进程后,再通过进程内存空间工具(比如 pmap),分析进程地址空间中内存的使用情况就可以了。

第三个例子,当你通过 vmstat 或者 sar 发现内存在不断增长后,可以分析中是否存在内存泄漏的问题。

比如你可以使用内存分配分析工具 memleak ,检查是否存在内存泄漏。如果存在内存泄漏问题,memleak 会为你输出内存泄漏的进程以及调用堆栈。

注意,这个图里我没有列出所有性能工具,只给出了最核心的几个。这么做,一方面,确实不想让大量的工具列表吓到你。

另一方面,希望你能把重心先放在核心工具上,通过我提供的案例和真实环境的实践,掌握使用方法和分析思路。 毕竟熟练掌握它们,你就可以解决大多数的内存问题。

小结

在今天的文章中,我带你回顾了常见的内存性能指标,梳理了常见的内存性能分析工具,最后还总结了快速分析内存问题的思路。

虽然内存的性能指标和性能工具都挺多,但理解了内存管理的基本原理后,你会发现它们其实都有一定的关联。梳理出它们的关系,掌握内存分析的套路并不难。

内存调优最重要的就是,保证应用程序的热点数据放到内存中,并尽量减少换页和交换。

找到内存问题的来源后,下一步就是相应的优化工作了。在我看来,内存调优最重要的就是,保证应用程序的热点数据放到内存中,并尽量减少换页和交换。

常见的优化思路有这么几种。

- 1. 最好禁止 Swap。如果必须开启 Swap,降低 swappiness 的值,减少内存回收时 Swap 的使用倾向。
- 2. 减少内存的动态分配。比如,可以使用内存池、大页(HugePage)等。
- 3. 尽量使用缓存和缓冲区来访问数据。比如,可以使用堆栈明确声明内存空间,来存储需要缓存的数据;或者用 Redis 这类的外部缓存组件,优化数据的访问。

使用cgroups等方式限制进程的内存使用情况。

4. 使用 cgroups 等方式限制进程的内存使用情况。这样,可以确保系统内存不会被异常进程 耗尽。 5. 通过 /proc/pid/oom_adj ,调整核心应用的 oom_score。这样,可以保证即使内存紧张,核心应用也不会被 OOM 杀死。

思考

由于篇幅限制,我在这里只列举了一些我认为的重要内存指标和分析思路。我想,你肯定也碰到过很多内存相关的性能问题。所以,我想请你来聊一聊,你处理过的内存性能问题,你是怎样分析它的瓶颈并解决的呢?这个过程中,遇到了什么坑,或者有什么重要收获吗?

欢迎在留言区跟我讨论,也欢迎把这篇文章分享给你的同事、朋友。我们一起在实战中演练,在交流中进步。



©版权归极客邦科技所有,未经许可不得转载

上一篇 20 | 案例篇: 为什么系统的Swap变高了? (下)

下一篇 22 | Linux 性能优化答疑 (三)

与留言

精选留言



减肥的老郭

凸 1

老师好,文中提到的bcc相关的工具都需要版本较高的内核,但是真实生产都无法满足这个要求,有别的替代工具么?

2019-01-07

作者回复

有的,比如内存泄漏使用valgrind、动态跟踪使用systemtap等。这些工具相对来说更难用一些

2019-01-07



allan

ഥ ()

老师, 您在文中说到:

常驻内存是进程实际使用的物理内存,不过,它不包括 Swap 和共享内存。

但是在下一篇答疑的文章中提到: RSS 表示常驻内存, 把进程用到的共享内存也算了进去。

这是不是矛盾了,是不是这一篇中说到的有问题呢?

2019-01-14



xfan

心 凸

打卡

2019-01-12



风飘, 吾独思

心 ()

打卡

2019-01-09



划时代

凸 ()

打卡总结

2019-01-08



忍...善

心 ①

老师,如果是swap缓慢的增长该如何分析呢,每天几十M的速度,sar vmstat几乎看不到si s o,程序跑了一个月增长了一个g swap

2019-01-08

作者回复

上监控系统, 各种内存指标增长的趋势是可以看到的

2019-01-09



shuifa

心 ()

打卡,学习是一种习惯

2019-01-07



无名老卒

ሲን ()

老师能不能举一些实际的例子,我是有遇到过线上内存泄露的案例,每次出现这个问题时,基本上是无解,因为基本上都是直接宕机了。这个可有监控方法?

其他的内存使用上的问题,如缺页、缓存数据用得过多等异常,基本上没有遇到过,这类问题,老师遇到的次数多吗?

2019-01-07

作者回复

可以把系统和进程的内存指标监控起来,这样根据历史趋势就可以知道是哪些进程内存泄漏了。

其他的这些也有,但比较少。实际进程基本上都有一个内存管理模块,统一管理内存。有问题也是这个模块刚开始写的时候比较多,后面就会逐渐稳定起来。

2019-01-09



我来也

心 ()

[D22打卡]

内存的分析方法 和 工具 有了个印象.

等遇到了内存方面的性能问题再来精读吧.

现在我个人精力有限. 只能先抓重点了.

并不是老师的专栏写的不好. 😂 😂

2019-01-07

作者回复

2019-01-07



DJH

ሰን ()

倪老师,我们有一个空闲的docker节点(CentOS 7.4,只有k8s node组件,ceph组件和2个空跑的测试pod),平常只有几十的磁盘iops,每隔若干天后系统磁盘的iops就会持续超过3000,并且降不下来。经过iostat检查发现磁盘读写来自于swap卷,奇怪的是系统空闲内存很多,swap使用率也只有一点点(不到1%),主机上也没什么业务。现在每次碰到这个问题只能重启一下解决。请问这种问题有啥解决思路吗?

2019-01-07

作者回复

可能跟NUMA配置有关,可以查下是不是允许跨NODE

2019-01-07



大青蛙

心 ()

沙发

2019-01-07



ninuxer

心 ①

打卡day22

总结篇,紧跟大佬脚步~

2019-01-07