### Operaciones para Pantalla II

#### **INT 10H**

Es la forma abreviada de la interrupción 0x10. Esta interrupción controla los servicios de pantalla del PC.

Esta interrupción se utiliza básicamente para mostrar texto en la pantalla (sin llamar a la INT 21h de MS-DOS ), para cambiar a modo gráfico, para establecer la paleta de colores, etc.

#### Posicionamiento del cursor

Utilizado en modo texto, el modo gráfico no permite el uso del cursor. La interrupción para lograr esta función ,es la INT 10H del BIOS, servicio 02.

### Descripción del servicio:

Registro	Valor							
AH	Servicio:02							
BH	Número de pá	gina o pantalla:03	1					
DX	Renglón y col	umna						
		Format	o Hexadeo	cimal				
		Ubicación	Renglón	Columna				
		Esq. Sup. Izq.	00	00				
		Esq sup. Der	00	4fh				
		Centro de la 0ch 27h/28h						
		pantalla						
		Esq inf. Izq. 18h 00h						
		Esq Inf. Der.	18h	4fh				

# Subrutina Posiciona cursor

**PUSH AX** 

**PUSH BX** 

**PUSH DX** 

MOV AH,02h

MOV BH,0

MOV DH, RENGLON

MOV DL, COLUMNA

INT 10H

POP DX

POP BX

POP AX

RET

**NOP** 

# Recorrer pantalla hacia arriba

Se utiliza la INT 10 del BIOS, servicio 06, manejando el borrado o recorrido hacia arriba de la pantalla, puede limpiar toda la pantalla o parte de un despliegue iniciando en cualquier localidad de la pantalla y terminando en cualquier localidad con número mayor.

Registro	Valor									
AH	Servicio:06									
AL	Número de líneas a recorrer, valor 00 para la pantalla completa									
BH									1	
ВН	Número del atributo. El byte de atributo tiene el formato siguiente:  FONDO FRENTE									
	Atributo	BL R	G	В	I	R	G	В		
	Núm. De bit	7 6	5		3	2	1	0		
	Trum. De on	1, 10	15		1 2	12	1 1	•		
	R: Rojo	G	Verd	ما		p.	Az	n11		
	Bit 7: Establec			iC		ъ.		.uı		
	Bit 6-4: Deterr			- 1 <sub>0</sub>	nonto	110				
					раша	IIa				
	Bit 3: Establec				1	,		1 / ,		
	Bit 2-0: Deterr	nina el fre	ente o	prın	ner pi	ano (1	para	i el caracter a		
	desplegar)									
	La tabla de coi			bits	, para	espe	cific	ear el atributo,		
	se muestra a co	ontinuació	n.							
	_									
			Desplie	gue						
	<u> </u>	COLOR			IRGB			<u></u>		
	_	Negro			0000					
	—	Azul			0001					
	_	Verde			0010					
	<u> </u>	Cian Poio		0100						
	_	Rojo Magenta			0100			<u> </u>		
		Café			0110					
	I —	Blanco			0111			_		
	<u> </u>	Gris			1000			<u> </u>		
		Azul Claro			1001					
	7	Verde Claro			1010			_		
		Cian Claro			1011			_		
		Rojo Claro			1100			<u></u>		
		Magenta cla	ro		1101					
	_	Amarillo			1110			_		
		Blanco Brill	ante	I	1111					
	El fondo puede	e mostrar	uno d	e los	s 8 co	lores.	los	caracteres		
	pueden mostra					-				
	intensidad sólo						1 1			
	Ejemplos de at	-	-		-		7D	Δ &		
CX	* *			.s. U	0,01,	17,∠3,	, / <b>D</b> ,	,710		
	Renglón:colun								_	
DX	Renglón:columna finales									

# Subrutina Limpiar\_pantalla

**PUSH AX** 

**PUSH BX** 

**PUSH CX** 

**PUSH DX** 

MOV AX,0600h

MOV BH,71h

MOV CX,0000h

MOV DX,184Fh

INT 10H

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

**RET** 

**NOP** 

#### Establecer el tamaño del cursor

Se utiliza la INT 10 del BIOS, servicio 01, solo para modo texto, se utiliza para ajustar el tamaño vertical del cursor

; FONDO BLANCO CON PRIMER PLANO AZUL

Registro	Valor
AH	Servicio:01
СН	Parte superior del cursor (línea inicial de rastreo)
CL	Parte inferior del cursor (línea final del rastreo)

Para VGA ajustar entre 0...14

Para EGA ajustar entre 0...13

Para CGA ajustar entre 0...7

# Subrutina Tamaño \_cursor

**PUSH AX** 

**PUSH CX** 

MOV AH,01

MOV CH, LINEA INIC

MOV CL, LINEA\_FINAL

INT 10H

POP CX

POP AX

**RET** 

### Rastrear la posición del cursor

Se utiliza la INT 10 del BIOS, servicio 03, este servicio lee la posición del cursor y la devuelve en el registro DX.

Registro	Valor	Retorna		
AH	Servicio:03			
BH	Número de página	Registro	Valor	
		DH	Renglón	
		DL	Columna	
		СН	Línea de rastreo inicial	
			del cursor	
		CL	Línea de rastreo final	
			del cursor	
		-		

# Subrutina Rastrear\_posición\_cursor

PUSH AX PUSH BX MOV AH,03 MOV BH,00 INT 10H POP BX POP AX RET

### Recorrer pantalla hacia abajo

La pantalla se pude recorrer de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de esta manera se pueden definir ventanas con diferentes atributos, ya se menciono el uso del servicio 06 el cual realiza un recorrido hacia arriba, es decir las líneas desplegadas salen por la parte superior y líneas en blanco aparecen en la parte inferior, la descripción de este servicio ya se documento, ahora toca el turno al recorrido hacia abajo, el cual provoca que las línea inferiores salgan por la parte inferior y aparezcan líneas en blanco en la parte superior.

Registro	Valor
AH	Servicio:07
AL	Número de líneas a recorrer
BH	Número del atributo.
CX	Renglón:columna iniciales
DX	Renglón:columna finales

### Obtener un caracter y su atributo

Se utiliza la INT 10 del BIOS, servicio 08, obtiene un caracter y su atributo en la posición corriente en modo texto o en modo gráfico.

Registro	Valor	Retorna		
AH	Servicio:08			
BH	Número de página	Registro	Valor	
		AH	Atributo corriente	
		AL	Carácter leído	
		•	'	

### Subrutina Obten car atrib corriente

PUSH BX MOV AH,08 MOV BH,00 INT 10H POP BX RET

### Despliega atributo y carácter en la posición del cursor

Se utiliza la INT 10 del BIOS, servicio 09 y 0A.

El servicio 09, realiza el despliegue de un carácter y su atributo en la posición del cursor en modo texto o en modo gráfico.

Registro	Valor			
AH	Servicio:09			
AL	Carácter			
BH	Número de página			
BL	Atributo			
CX	Numero de veces a desplegar el caracter			

Nota: No aumenta la posición del cursor

### Subrutina Despliega car atributo09

PUSH BX

**PUSHCX** 

MOV AH,09 ; RECORDAR QUE EL CARACTER ESTA ALMACENADO EN AL

MOV BH,00

MOV BL, ATRIBUTO

MOV CX, NUMERO

INT 10H

POP CX

POP BX

**RET** 

El servicio 0A realiza la misma acción que el servicio anterior la diferencia radica en que este servicio utiliza el atributo corriente.

Registro	Valor			
AH	Servicio:0A			
AL	Carácter			
BH	Número de página			
CX	Numero de veces a desplegar el caracter			

# Subrutina Despliega car atributo0A

**PUSH BX** 

**PUSH CX** 

MOV AH,0A ; RECORDAR QUE EL CARACTER ESTA ALMACENADO EN AL

MOV BH,00

MOV CX, NUMERO

INT 10H

POP CX

POP BX

**RET** 

### Establecer modo del Video

La INT 10H servicio 00 designa el modo para el programa que se ejecuta o puede conmutar entre texto y gráfico.

Registro	Valor
AH	Servicio:00
AL	Modo de video

# La tabla siguiente muestra los modos de texto para despliegues en video

00	(25 renglones, 40 cols)	Mono	CGA EGA MCGA VGA	320 320 320 360	x :	350 400		
01	(25 renglones, 40 cols)	Color	CGA EGA MCGA VGA	320 320 320 360	x :	350 400	16	64 262,144 262,144
02	(25 renglones, 80 cols)	Mono	CGA EGA MCGA VGA	640 640 640 720	x	350 400		
03	(25 renglones, 80 cols)	Color	CGA EGA MCGA VGA		x	350	16	64 262,144 262,144
07	(25 renglones, 80 cols)	Mono	MDA EGA VGA	720 720 720	x	350		

# La tabla siguiente muestra los modos gráficos para despliegues en video

Modo	Tipo	Adaptador	Resolución	Colores
04H	Color	CGA, EGA, MCGA, VGA	320 x 200	4
05H	Mono	CGA, EGA, MCGA, VGA	320 x 200	
06H	Mono	CGA, EGA, MCGA, VGA	640 x 200	
ODH	Color	EGA, VGA	320 x 200	16
OEH	Color	EGA, VGA	640 x 200	16
OFH	Mono	EGA, VGA	640 x 350	
10H	Color	EGA, VGA	640 x 350	16
11H	Color	MCGA, VGA	640 x 480	2 de 262,144
12H	Color	VGA	640 x 480	16 de 262,144
13H	Color	MCGA, VGA	320 x 200	256 de 262,144

# Subrutina modo\_texto

MOV AH,00

MOV AL,03 ; Se pude utilizar para limpiar de forma rápida la pantalla INT  $10\mathrm{H}$ 

# Subrutina modo\_grafico\_VGA

MOV AH,00 MOV AL,0C INT 10H

### Modo actual de video

La INT 10h con el servicio 0F, obtiene el modo actual de video

Registro	Valor	Retorna			
AH	Servicio:0F				
	_	Registro	Valor		
		AL	Modo actual de video		
		AH	Caracteres por línea		
		ВН	Número de página actual		

# Subrutina Obten\_modo\_video

MOV AH,0Fh INT 10H

# Escribir un píxel

La INT 10, servicio 0Ch, realiza el pintado de un píxel.

Registro	Valor
AH	Servicio:0C
AL	Color
BH	Número de página
CX	Columna
DX	Renglón

# Subrutina píxel

MOV AH,0CH MOV AL,COLOR MOV BH,0 MOV CX, COL MOV DX, REN INT 10H