

FC Reorder 消费者端 UI/UX 产品设计文档

4. DTC 产品逻辑的复用结论

DTC 能力	FC Reorder 决策	复用范围	修改原因
单题单屏 Survey	保留	复用 UI 组件和交互	认知负担低，适合 Product Finder
Single Select 选项	保留	原样复用组件	最适合三题推荐流程
图片选项	保留	可选复用	适合口味、包装、场景选择
Scale / Rating	谨慎保留	仅在确实影响推荐时使用	不应把 Finder 变成品牌调研
Survey Progress	修改	使用 1 of 3，不使用任务进度	表示流程位置，不制造游戏感
Survey 结果页	修改后保留	改为 Personalized Product Result	结果必须提供消费者即时价值
Claim Code Pool	保留	复用后端分配逻辑	仍然适合 Single-use Code
Code Reveal	保留并简化	复用 Reveal / Copy 组件	不再需要解锁动画和任务完成态
Coupon 状态机	部分保留	Active / Exhausted / Ended / Error	消费者端只呈现当前可执行状态
No App / No Login Web Flow	保留	原样继承	符合 FC 核心体验

结论：

FC Reorder 复用 DTC Survey 的 UI 组件与交互，以及 DTC Offer 的 Code Pool、Reveal 和 Copy 能力。

5. 消费者端信息架构

FC Reorder 没有底部导航、顶部导航、Tab Bar 或功能菜单。

消费者端只有以下页面：

Screen ID	页面	是否必需
S0	Resolve / Loading	是
S1	Product Reorder Landing	是
S2	Product Finder Question	配置 Finder 时
S3	Personalized Result	配置 Finder 时
S4	Invalid / Unavailable State	是

Offer 不需要独立页面。Offer 在 S1 或 S3 内以 Inline Offer Component 展示和展开。

完整路径：

```
Tap FC
→ Resolve FC ID
→ Product-specific Landing
  └─ Buy again on Amazon
  └─ Find your match
    → Question 1
    → Question 2
    → Question 3
    → Personalized Result
    → Shop on Amazon
```

有 Offer 时：

```
Product / Result Page
→ Offer visible
→ Reveal code
→ Copy code
→ Shop on Amazon
```

6. FC 与商品的基础映射

每枚 FC 在消费者 Tap 前已经知道其对应商品：

```
FC ID
→ Batch ID
→ Brand
→ Product
→ SKU / Variant
→ ASIN
→ Brand-provided Amazon Attribution PDP URL
```

因此 Landing Page 不提供：

- 商品搜索；
- 商品选择器；
- 规格选择器；
- 数量选择器；
- Seller 选择；
- Amazon 库存状态；
- Amazon 价格编辑。

消费者在 Amazon PDP 完成规格、数量、Seller、库存和结账相关操作。

FC 页面只负责确认商品和提供正确入口。

7. Landing Page UI 结构

7.1 页面从上到下的固定顺序

1. Brand Header
2. Product Hero
3. Product Identity
4. Reorder Prompt
5. Inline Offer（仅存在有效 Offer 时）
6. Primary Amazon CTA
7. Destination Reassurance

8. Product Finder Entry（仅配置后）

9. Minimal Footer

7.2 标准状态：无 Offer，有 Product Finder

```
[Brand Logo]

[Exact Product Image]
Product Name · Flavor / Size / Pack

Need more?
Reorder the same product directly on Amazon.

[Buy again on Amazon]
Opens Amazon

– subtle divider –

Looking for something different?
Find your match →

No app or FC account required.
```

7.3 无 Offer、无 Product Finder

页面只保留：

```
Brand
Product
Need more?
Buy again on Amazon
Opens Amazon
Footer
```

不得用其他品牌内容填补留白。留白本身是设计的一部分。

7.4 当前商品有 Offer

Offer 被整合进 Reorder 区域，而不是成为第三张功能卡。

Need more?
Reorder the same product directly on Amazon.

10% off this product
[Reveal code]

[Buy again on Amazon]
Opens Amazon

Reveal 后：

10% off this product
Code: SAVE10 [Copy]
Terms

[Buy again on Amazon]

Offer 必须出现在主 CTA 之前，避免消费者进入 Amazon 后才发现需要返回复制 Code。

7.5 同时有 Offer 和 Product Finder

展示顺序：

Product
Reorder prompt
Inline Offer
Buy Again CTA
Destination reassurance
Divider
Product Finder entry

Offer 与 Reorder 属于同一个购买任务，因此组合在一起；Product Finder 是另一种选择，必须放在分隔线之后。

7.6 Offer 只适用于其他商品

如果 Offer 不适用于当前 FC 对应的 ASIN：

- 不在 Landing Page 展示该 Offer；

- 当 Product Finder 推荐到符合 Offer 的商品时，在 Result Page 展示；
- 不允许使用与当前商品无关的 Offer 抢占 Reorder 首屏。

7.7 多个 Offer

同一位置最多展示一个 Offer。

优先级由有效配置决定，但消费者端禁止：

- Offer Carousel；
- 多个折扣并排；
- Compare Offers；
- 自动轮播；
- 弹窗抢占。

8. Landing Page 视觉规范

参考画布：390 × 844 px 移动端。

元素	建议规范
页面最大内容宽度	480 px
页面左右 Padding	20 px
Brand Logo	最大约 96 × 28 px
Product Image	160–240 px 高；小屏自动缩小
Product Name	15–17 px / Medium
H1 “Need more?”	30–34 px / Medium
Supporting Copy	15–16 px / Regular
Primary Button	高度至少 52 px；圆角约 14 px
Secondary Link	可点击区域至少 44 px 高
Footer	12–13 px；保持可读
内容间距	使用 8 px 基础间距体系

视觉原则：

- 页面背景使用品牌中性色或白色；
 - 文字使用近黑色，不使用纯装饰渐变；
 - 品牌色最多用于主按钮、链接或轻微强调；
 - 页面最多存在一个 Filled Button；
 - 不使用大面积阴影、玻璃效果、浮层卡片；
 - 不使用 Oversized Product Image 将 CTA 推出首屏；
 - 320 px 宽小屏仍须保持主 CTA 在首屏可见；
 - 所有核心信息必须是 HTML 文本，不嵌入图片。
-

9. S0：Resolve / Loading

9.1 目标

快速解析 FC 与商品配置，同时避免空白屏。

9.2 UI

优先使用结构化 Skeleton：

- Brand Logo Skeleton；
- Product Image Skeleton；
- 两行 Text Skeleton；
- CTA Skeleton。

不使用：

- 品牌动画片头；
- 全屏 Logo 动画；
- 游戏式 Loading；
- 无明确进度的长时间 Spinner。

9.3 加载规则

- 商品图片未加载完成时，文字和 CTA 不应被阻塞；
 - Attribution URL 解析成功后，CTA 即可用；
 - 解析未完成前 CTA 不可点击；
 - 页面不得先展示错误商品再替换为正确商品。
-

10. S1：Product Reorder Landing

10.1 必填内容

- Brand Logo 或 Brand Name；
- Product Image；
- Product Name；
- Flavor / Size / Pack 等用于确认具体商品的信息；
- Need more?；
- Buy again on Amazon；
- Opens Amazon；
- No app or FC account required.

10.2 Primary CTA 行为

点击 Buy again on Amazon 后：

1. 立即记录 buy_again_click；
2. 按钮进入 Opening Amazon... 状态；
3. 禁止重复点击；
4. 导航至品牌提供的 Amazon Attribution URL；
5. 页面保留在浏览器历史中，允许消费者返回。

按钮反馈：

- Pressed Scale：约 0.98；

- 动效时长：120–180 ms；
- 支持 prefers-reduced-motion；
- 不播放庆祝动画。

10.3 从 Amazon 返回

消费者使用 Back 返回 FC 时：

- 恢复原 Landing Page；
- 不显示 Order complete；
- 不显示 Thanks for purchasing；
- 不推断消费者已经下单；
- 可以保留之前已 Reveal 的 Offer Code。

FC 不能仅根据离开页面判断购买成功。

10.4 跳转失败

若导航失败或链接不可用：

```
We couldn't open Amazon.  
[Try again]  
Copy link
```

原页面商品信息保持不变。

错误不得覆盖 Product Finder 入口，但 Try again 仍为当前错误状态的主要动作。

11. Inline Offer Component

11.1 定位

Offer 是 Reorder 或 Recommendation 的购买信息，不是独立活动中心。

11.2 展示条件

同时满足以下条件才展示：

- Offer 状态为 Active ；
- 当前时间在有效期内 ；
- 当前页面商品属于 Eligible Product ；
- Code Pool 可用，或 Offer 不需要 Code ；
- Offer 的 Amazon Destination 有效。

Scheduled、Paused、Ended、Exhausted 默认不在 Landing Page 占位。

11.3 状态

状态	UI
Available	Benefit 文案 + Reveal code
Revealing	Reveal 按钮 Loading，主购买 CTA 仍可用
Revealed	Code + Copy + Terms
Copied	Copy 按钮短暂变为 Copied ✓
No-code Offer	Benefit 文案 + Available on Amazon
Exhausted	从普通 Landing 进入时隐藏
Ended	从普通 Landing 进入时隐藏
Error	Couldn't load the offer. You can still buy on Amazon.

11.4 Single-use Code 分配

建议以 FC ID + Offer ID 作为幂等分配键：

- 第一次 Reveal 时原子分配一个 Code ；
- 同一枚 FC 再次 Tap 时返回同一个未过期 Code ；
- 多次点击 Reveal 不重复消耗 Code ；
- 不依赖消费者登录 ；
- Code Reveal 失败不影响 Buy Again。

11.5 Copy 交互

- 点击区域至少 44 × 44 px ；
- 使用系统 Clipboard ；
- 成功后显示 Copied ✓，约 1.5 秒恢复 ；
- Clipboard 不可用时选中 Code，并提示 Press and hold to copy ；
- Copy 不自动跳转 Amazon，消费者自己点击主 CTA。

11.6 Terms

Terms 使用折叠文本，不使用弹窗。

默认只显示：

| Terms

展开后展示：

- 有效期 ；
 - Eligible Product ；
 - 使用方式 ；
 - 适用限制 ；
 - Amazon 侧最终适用条件说明。
-

12. Product Finder ：Survey 的新产品形态

12.1 消费者命名

消费者页面只使用：

| Find your match

不使用：

- Survey ；
- Questionnaire ；

- Tell us what you think ;
- Complete a task ;
- Earn coins。

12.2 展示条件

只有同时满足以下条件才展示入口：

- 至少配置两个有效的其他商品；
- 每个推荐商品存在有效 Product Image；
- 存在有效 Amazon Attribution URL；
- 推荐规则可以排除当前 FC 对应商品；
- 问题与推荐结果已经发布。

如果无法产生真正不同的推荐，不展示 Product Finder。

12.3 问题设计原则

默认 3 题，最多 4 题。

每个问题必须直接影响推荐结果。不能为了品牌获取数据而加入与结果无关的问题。

适合的问题：

- Flavor preference；
- Usage occasion；
- Primary need；
- Dietary preference；
- Format preference。

不应默认加入：

- 家里还剩多少；
- 是否准备补货；
- 对品牌满意度；
- 星级；

- 是否愿意推荐；
- 联系方式；
- 与推荐结果无关的家庭信息。

12.4 问题页 UI

页面结构：

```
[Back]          1 of 3

Question
Optional supporting copy

[Option A]
[Option B]
[Option C]
[Not sure]
```

规则：

- 一题一屏；
- 选项 3-5 个；
- 单选优先；
- 每个选项可点击高度至少 52 px；
- 文案最多两行；
- 可使用小型图片帮助识别，但图片不能代替文本；
- 单选后 150-250 ms 自动进入下一题；
- 必须支持 Back 修改答案；
- 多选题必须显示 Continue；
- 不使用金币、勋章、庆祝彩带或任务完成动画。

12.5 Progress

使用：

- 1 of 3 ；
- 极细的线性进度 ；
- 或二者选一。

不使用：

- 百分比得分 ；
- Coins progress ；
- Target Offer progress ；
- Level ；
- Streak。

12.6 中途退出

顶部 Back 返回上一题。

第一题 Back 返回 Landing Page。

已选答案保存在当前浏览器 Session 中。退出再进入时：

- 可恢复到上一进度 ；
- 也可以从头开始 ；
- 第一版推荐恢复进度，并提供 Start over。

12.7 Result Page

固定结构：

[Brand]

Your match

[Recommended Product Image]

Product Name · Variant

Why it fits you

One short personalized reason

[Inline Offer, if eligible]

[Shop your match on Amazon]

Opens Amazon

See another option →
Buy the original product instead →
Retake

视觉优先级：

1. 推荐商品；
2. 推荐原因；
3. Amazon CTA；
4. 另一个选项；
5. 返回原商品；
6. Retake。

一次只完整展示一个主推荐商品。

12.8 推荐逻辑

- 推荐使用明确的规则或标签映射；
- 当前 FC 对应的商品默认从候选结果中排除；
- Tie 时使用固定优先级，不随机闪烁；
- 推荐理由必须由真实答案和真实商品属性生成；
- 不使用无法解释的“98% Match”等伪精确分数；
- 推荐无结果时跳转至 Fallback Result。

Fallback Result：

Explore more from [Brand]
[Explore on Amazon]
Buy the original product instead

12.9 已完成状态

Product Finder 结果按当前浏览器 + Finder Version 保存。

消费者再次 Tap 时：

- Landing Page 次级入口可从 Find your match 改为 See your match ；
- 点击直接回到结果页；
- Result Page 提供 Retake。


Finder 发布新版本时，不沿用旧结果。

13. 模块组合矩阵

Reorder	Product Finder	Offer	Landing Page 展示
是	否	否	Product + Buy Again
是	是	否	Product + Buy Again + Divider + Find your match
是	否	是，适用当前商品	Product + Inline Offer + Buy Again
是	是	是，适用当前商品	Product + Inline Offer + Buy Again + Divider + Find your match
是	是	是，只适用推荐商品	Landing 不展示 Offer ； Result Page 展示
是	否	是，只适用其他商品	Landing 不展示 Offer

14. 页面状态机

14.1 Landing



14.2 Amazon CTA

Idle
→ Pressed
→ Opening Amazon
→ Navigation

失败：

Opening Amazon
→ Error
→ Retry

返回：

Browser Back
→ Restore Ready State

14.3 Offer

Hidden / Available
→ Revealing
→ Revealed
→ Copied

异常：

Revealing
→ Error

14.4 Product Finder

Not started
→ Question 1
→ Question 2

→ Question 3
→ Calculating
→ Result

不使用长时间 Calculating 动画。规则计算完成后立即展示结果。

15. 异常与边界场景

15.1 FC ID 无效

We can't find this product.
[Visit brand store on Amazon]

如果没有安全 Fallback Destination：

This link is unavailable.
Contact [Brand]

15.2 商品已停产

不得静默把消费者发送到另一个商品。

页面必须明确：

This product is no longer available.
Here's its replacement.

展示 Replacement Product 后：

[View replacement on Amazon]

15.3 商品图片失败

- 使用品牌级中性 Product Placeholder；

- 商品名称、规格和 CTA 继续显示；
- 不使用 Broken Image Icon。

15.4 Attribution URL 缺失

- Primary CTA 禁用；
- 显示 This purchase link is temporarily unavailable；
- 如果存在经过配置的 Brand Store Fallback，显示 Visit the brand on Amazon；
- 不自行拼接或猜测 Amazon URL。

15.5 Finder 配置不完整

Landing Page 隐藏 Finder 入口，不允许消费者进入半成品流程。

15.6 Offer Code 用尽

普通 Landing Page 不展示空 Offer。

如果消费者已在页面中点击 Reveal 后才用尽：

This offer is no longer available.
You can still buy the product on Amazon.

主 CTA 始终保留。