

南开大学

网络空间安全学院 信息隐藏技术实验报告

实验 2: 语音信号的常用处理方法上机实验

姓名: 2113203 付政烨

年级: 2021 级

专业:信息安全、法学

指导教师:李朝晖

目录

一、实验内容	1
二、原始语音信号	1
三、 语音信号的傅氏变换	1
(一) FFT Matlab 介绍	1
(二) FFT 处理示例	3
四、语言信号的小波变换	3
(一) DWT Matlab 介绍	3
(二) DWT 处理示例	5
1. 一级小波分解 (DWT)	5
2. 一级小波分解 (WAVEDEC)	
3. 三级小波分解 (WAVEDEC)	
五、 语音信号的 DCT 变换	8
(一) DCT Matlab 介绍	8
(二) DCT 处理示例	10
六、 扩展实验	11
(一) 线性预测编码 (LPC)	11
(二) 过零率(Zero Crossing Rate)	
(三) 语音活动检测(VAD)	
七、实验心得体会	16

一、 实验内容

• 学习慕课: 2.2 语音信号处理基础

• FFT


• DWT

• DCT

在 matlab 中调试完成课堂上的例题,练习使用常用的语音信号处理方法。 要求:编程实现,提交实验报告。

二、 原始语音信号

在实验开始前,首先是对个人录制的语音信号进行采集与可视化表达。该语音信号的持续时间为 11 秒。如图 1 所展示,通过声波的形式可见,该信号包含了时间序列上的波动特性,是对声音物理特性的直观表达。在进行任何形式的信号处理或分析之前,对原始语音数据的这种展现是至关重要的,它为后续的信号处理提供了基础数据,并有助于初步了解语音信号的特征,例如频率范围、强度变化等。此外,通过对原始语音信号的可视化分析,可以对信号中可能存在的噪声、异常值或者是特定的语音模式有一个初步的认识,为进一步的信号处理技术的应用奠定基础。



```
wav_name = 'fu_voice.wav';
wav = audioread(wav_name);
plot(wav);
```

三、 语音信号的傅氏变换

(一) FFT Matlab 介绍

```
1 | %FFT Discrete Fourier transform.
```

2 | % FFT(X) is the discrete Fourier transform (DFT) of vector X. For

```
\% matrices, the FFT operation is applied to each column. For N-D
    % arrays, the FFT operation operates on the first non-singleton
 5
    % dimension.
 7
    % \ FFT(X,N) \ is the N-point FFT, padded with zeros if X has less
    \% than N points and truncated if it has more.
 8
 9
    % FFT(X,[],DIM) or FFT(X,N,DIM) applies the FFT operation across the
10
    % dimension DIM.
11
12
13
    \% For length N input vector x, the DFT is a length N vector X,
14
   % with elements
15
    % N
   % X(k) = sum x(n)*exp(-j*2*pi*(k-1)*(n-1)/N), 1 <= k <= N.
16
17
18
   % The inverse DFT (computed by IFFT) is given by
19
   \frac{1}{2} x(n) = (1/N) sum X(k)*exp( j*2*pi*(k-1)*(n-1)/N),
20
21
    % k=1
22
    % See also FFT2, FFTN, FFTSHIFT, FFTW, IFFT, IFFT2, IFFTN.
23
24 % Copyright 1984-2005 The MathWorks, Inc.
   % Built-in function
```

The 'i' in the 'Nth root of unity' 是虚数单位

调用:

- 1. Y = fft(v);
- 2. Y = fft (y, N);

式中, y 是序列, Y 是序列的快速傅里叶变换。y 可以是一向量或矩阵, 若 y 为向量, 则 Y 是 y 的 FFT, 并且与 y 具有相同的长度。若 y 为一矩阵, 则 Y 是对矩阵的每一列向量进行 FFT。 **说明**:

- 1. 函数 fft 返回值的数据结构具有对称性根据采样定理, fft 能分辨的最高频率为采样频率的一半(即 Nyquist 频率), 函数 fft 返回值是以 Nyqusit 频率为轴对称的, Y 的前一半与后一半是复数共轭关系。
- 2. 幅值作 FFT 分析时,幅值大小与输入点数有关,要得到真实的幅值大小,只要将变换后的结果乘以 2 除以 N 即可(但此时零频—直流分量—的幅值为实际值的 2 倍)。对此的解释是:Y 除以 N 得到双边谱,再乘以 2 得到单边谱(零频在双边谱中本没有被一分为二,而转化为单边谱过程中所有幅值均乘以 2,所以零频被放大了)。
- 3. 基频若分析数据时长为 T,则分析结果的基频就是 f0=1/T,分析结果的频率序列为 [0:N-1]*f0
- 4. 执行 N 点 FFT 在调用格式 2 中,函数执行 N 点 FFT。若 y 为向量且长度小于 N,则函数将 y 补零至长度 N,若向量 y 的长度大于 N,则函数截断 y 使之长度为 N。

注意:


使用 N 点 FFT 时,若 N 大于向量 y 的长度,将给频谱分析结果带来变化,应该特别注意。 傅立叶原理表明:任何连续测量的时序或信号,都可以表示为不同频率的余弦(或正弦)波信号 的无限叠加。FFT 是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。

- 1. 有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征 (频率、幅值、初相位);
- 2. FFT 可以将一个信号的频谱提取出来,进行频谱分析,为后续滤波准备;
- 3. 通过对一个系统的输入信号和输出信号进行快速傅里叶变换后,两者进行对比,对系统可以有一个初步认识。

(二) FFT 处理示例

图二展现的是一个音频信号通过快速傅立叶变换(FFT)后的结果。快速傅立叶变换是一种算法,用于计算一个信号的离散傅立叶变换(DFT)及其逆变换,这在信号处理领域有着广泛的应用。其主要用途在于分析一个信号中各个不同频率成分的幅度或强度。

在该图中, 横轴(x轴)代表频率,单位为赫兹(Hz),而纵轴(y轴)则表示对应于每个频率成分的幅度或强度。图中的尖峰表示存在一个在特定频率下具有显著强度的频率成分,即此频率成分在整个信号中占据主导地位。由图所示,该音频信号经 FFT 处理后表明其能量主要集中在 20kHz 至 40kHz 的频率范围内。



```
wav_name = 'fu_voice.wav';
wav = audioread(wav_name);
f_wav = fft(wav);
plot(abs(fftshift(f_wav)));
```

四、 语言信号的小波变换

(一) DWT Matlab 介绍

```
function [a,d] = dwt(x,varargin)
    % a:信号的近似 d:信号的分解
    %DWT Single-level discrete 1-D wavelet transform.
    % DWT performs a single-level 1-D wavelet decomposition 信号的
 5
    % with respect to either a particular wavelet ('wname',
    % see WFILTERS for more information) or particular wavelet filters
    % (Lo_D and Hi_D) that you specify.
10
    % [CA,CD] = DWT(X,'wname') computes the approximation
    \% coefficients vector CA and detail coefficients vector CD,
    % obtained by a wavelet decomposition of the vector X.
12
    % 'wname' is a character vector containing the wavelet name.
13
14
    % [CA,CD] = DWT(X,Lo_D,Hi_D) computes the wavelet decomposition
15
16
    % as above given these filters as input:
    \mbox{\ensuremath{\mbox{\tiny Lo}}}\mbox{\ensuremath{\mbox{\tiny D}}} is the decomposition low-pass filter.
17
    \mbox{\ensuremath{\mbox{\%}}} 
 Hi_D is the decomposition high-pass filter.
18
    % Lo_D and Hi_D must be the same length.
19
20
21
    % Let LX = length(X) and LF = the length of filters; then
22
    % length(CA) = length(CD) = LA where LA = CEIL(LX/2),
    % if the DWT extension mode is set to periodization.
23
    % LA = FLOOR((LX+LF-1)/2) for the other extension modes.
24
    % For the different signal extension modes, see DWTMODE.
25
26
    % [CA,CD] = DWT(...,'mode',MODE) computes the wavelet
27
28
    % decomposition with the extension mode MODE you specify.
    % MODE is a character vector containing the extension mode.
29
30
31
    % Example:
32
    % x = 1:8;
    % [ca,cd] = dwt(x,'db1','mode','sym')
33
34
35
    % See also DWTMODE, IDWT, WAVEDEC, WAVEINFO.
36
37
    % M. Misiti, Y. Misiti, G. Oppenheim, J.M. Poggi 12-Mar-96.
38
    % Last Revision: 06-Feb-2011.
39
    % Copyright 1995-2015 The MathWorks, Inc.
```

小波变换时 20 世纪 80 年代中后期逐渐发展起来的一种数学分析方法,他一出现就受到数学界和工程界的广泛重视。1984 年法国科学家 J.Molet 在分析地震波的局部特性时,首先用小波变换对信号进行分析,并提出小波这一术语。

小波,小的波形,小是指其具有衰减性,波是指其具有波动性,即小波的振幅具有振幅正负相间的震荡形式。小波理论采用多分辨率思想,非均匀的划分时频空间,它使信号仍能在一组正交基上进行分解,为非平稳信号的分析提供了新途径。

小波就是在函数空间的一个满足条件的函数或者信号。小波分析能够对函数和信号进行任意 指定点处的任意精细结构的分析,同时,这也决定了小波分析在对非平稳信号进行时频分析时, 具有对时频同时局部化的能力。

连续小波的时频窗时时频平面上一个可变的矩形,他的时频窗的面积与小波的母函数有关, 这一点决定了小波变换在信号的时频分析中的特殊作用。

小波分析特点:

小波变换的时频关系受到不确定性原理的制约。还有恒 Q 性质, Q 为母小波的品质因数。 Q= 带宽/中心频率。恒 Q 性质是小波变换的一个重要性质, 也是小波变换区别于其他类型的变换, 且被广泛应用的一个重要原因。当用较小的 a 对信号做高频分析时, 实际上使用高频小波对信号做细致观察; 而用较大的 a 对信号做低频分析时, 实际上使用低频小波对信号做概貌观察。小波分析师傅里叶分析的发展和拓展, 区别是:

- 1. 傅里叶变换用到的基本函数具有唯一性,小波分析用到的函数具有不唯一性,同样一个问题用不同的小波函数进行分析,有事结果相差甚远。
- 2. 在频域中,傅里叶变换具有较好的局部化能力,特别是对于那些频率成分比较简单的确定信号,傅里叶变换可以很容易的把信号表示成各种频率成分叠加和的形式;但在时域中,傅里叶变换没有局部化能力,无法从信号的傅里叶变换中看出原信号在任一时间点附近的形态。
- 3. 若用信号通过滤波器来解释,小波变换与短时傅里叶变换的不同之处在于,对短时傅 5 / 10 里叶变换来说,带通滤波器的带宽与中心频率无关;相反,小波变换带通滤波器的带宽则正比于中心频率,即小波变换对应的滤波器有一个恒定的相对带宽。

(二) DWT 处理示例

1. 一级小波分解 (DWT)

小波基采用 Daubechies-4 小波, (1) 是原始语音信号, (2) 是一级分解的细节分量, (3) 是一级分解的近似分量, 分解后数据长度缩减一半。(4) 是一级分解重构的结果。





图 3

上述代码实现了对音频文件的小波变换(Discrete Wavelet Transform, DWT)处理与可视 化展示。首先,通过 audioread 函数读取音频文件,获取其数据及采样率,并将音频信号转换为 向量格式。接着,利用 Daubechies-4 小波基,对音频信号进行小波变换,提取出不同级别的近似和细节系数。通过逆小波变换重构音频信号,并在一个图形窗口中绘制原始音频信号、各级细节系数、近似系数和重构音频信号的波形图,从而实现音频信号的处理和分析的可视化展示。

```
wav_name = 'fu_voice.wav';
 1
    [wav,fs] = audioread(wav_name); % 获得语音信号
 2
    len = length(wav); % 语音信号大小
    wav_vec = zeros(len,1); % 预分配内存
 4
 5
    for i = 1: len % 语音信号转向量
        wav vec(i) = wav(i);
 6
 7
    [ca1,cd1] = dwt(wav_vec, 'db4'); % 小波基选用 Daubechies-4 小波
8
 9
    wav0 = idwt(ca1,cd1,'db4',len); % 逆 dwt
10
    figure
    subplot(2,2,1),plot(wav);
11
    subplot(2,2,2),plot(cd1); % 细节分量
12
13
    subplot(2,2,3),plot(ca1); % 近似分量
    subplot(2,2,4),plot(wav0);
14
    axes_handle = get(gcf, 'children');
15
    axes(axes_handle(4)); title('(1) wav original');
16
    axes(axes_handle(3)); title('(2) detail component');
17
    axes(axes_handle(2)); title('(3) approximation');
18
    axes(axes_handle(1)); title('(4) wav recover');
19
    saveas(gcf, 'waveforms2.png');
```

2. 一级小波分解 (WAVEDEC)

小波基采用 Daubechies-4 小波,(1) 是原始语音信号,(2) 是一级分解的细节分量,(3) 是一级分解的近似分量,(4) 是一级分解重构的结果。



代码首先通过 audioread 函数读取一个名为 dida.wav 的语音文件,并将其内容存储在变量

中。随后,代码通过预分配内存和循环将语音信号转换为向量形式,尽管这一步骤实质上是多余的,因为原始数据已经是向量格式。接下来,采用 Daubechies-4 小波对语音信号执行一级小波分解,得到近似分量和细节分量。基于这些分量,再通过小波重构函数恢复语音信号,以便与原始信号进行比较。

```
wav_name = 'fu_voice.wav';
    [wav,fs] = audioread(wav_name); % 获得语音信号
    len = length(wav); % 语音信号大小
    wav_vec = zeros(len,1); % 预分配内存
    for i = 1: len % 语音信号转向量
        wav_vec(i) = wav(i);
 6
 7
    [ca1,cd1] = wavedec(wav_vec,1,'db4'); % 小波基选用 Daubechies-4 小波
    wav0 = waverec(ca1,cd1,'db4'); % 逆 wavedec
    figure
10
11
    subplot(2,2,1),plot(wav);
    subplot(2,2,2),plot(cd1); % 细节分量
12
    subplot(2,2,3),plot(ca1); % 近似分量
13
    subplot(2,2,4),plot(wav0);
    axes_handle = get(gcf, 'children');
    axes(axes_handle(4)); title('(1) wav original');
16
    axes(axes_handle(3)); title('(2) detail component');
17
    axes(axes handle(2)); title('(3) approximation');
18
    axes(axes_handle(1)); title('(4) wav recover');
    saveas(gcf, 'waveforms2.png');
```

3. 三级小波分解 (WAVEDEC)

小波基采用 Daubechies-4 小波, (1) 是原始语音信号, (2) 是三级分解的细节分量, (3) 是一级分解的近似分量, (4) 是二级分解的近似分量, (5) 是三级分解的近似分量, (4) 是三级分解重构的结果。




图 5

代码的主要是对指定的 WAV 格式的语音文件(在本例中为"dida.wav")进行小波分解和重构处理。首先,代码通过 audioread 函数读取语音文件,获取语音信号及其采样频率。随后,它将这个一维语音信号转换为向量形式,并对该向量执行三级小波分解,使用的小波基是 Daubechies-4 (db4)。分解过程产生三个不同级别的细节分量(cd1、cd2、cd3)和一个三级近似分量(ca3)。之后,代码利用这些分量执行小波重构,得到重构后的语音信号。为了可视化这一过程和结果,代码生成了一个图形界面,其中包含六个子图。这些子图分别展示了原始的语音信号、三级近似分量、三个不同级别的细节分量,以及最终通过小波重构得到的语音信号。

```
wav_name = 'fu_voice.wav';
 1
    [wav,fs] = audioread(wav_name); % 获得语音信号
 2
    len = length(wav); % 语音信号大小
 3
 4
    wav_vec = zeros(len,1); % 预分配内存
    for i = 1: len % 语音信号转向量
 5
       wav_vec(i) = wav(i);
 6
 7
    end
 8
    [c,1] = wavedec(wav_vec,3,'db4'); % 小波基选用 Daubechies-4 小波
    ca3 = appcoef(c,1,'db4',3); % 三级分解近似分量
9
    cd3 = detcoef(c,1,3); % 三级分解细节分量
10
    cd2 = detcoef(c,1,2); % 二级分解细节分量
11
12
    cd1 = detcoef(c,1,1); % 一级分解细节分量
    wav0 = waverec(c,1,'db4'); % 逆 dwt
13
    figure
14
    subplot(3,2,1),plot(wav);
15
16
    subplot(3,2,2),plot(ca3); % 三级分解细节分量
    subplot(3,2,3),plot(cd1); % 一级分解近似分量
17
    subplot(3,2,4),plot(cd2); % 二级分解近似分量
18
    subplot(3,2,5),plot(cd3); % 三级分解近似分量
19
    subplot(3,2,6),plot(wav0); % 三级重构
20
    axes_handle = get(gcf, 'children');
21
    axes(axes_handle(6)); title('(1) wav original');
22
    axes(axes_handle(5)); title('(2) 3 detail component');
23
    axes(axes_handle(4)); title('(3) 1 approximation');
24
    axes(axes_handle(3)); title('(4) 2 approximation');
25
    axes(axes_handle(2)); title('(5) 3 approximation');
26
27
    axes(axes_handle(1)); title('(6) wav recover');
    saveas(gcf, 'waveforms3.png');
28
```

五、 语音信号的 DCT 变换

(一) DCT Matlab 介绍

```
function b=dct(a,varargin)

// DCT Discrete cosine transform.

// Y = DCT(X) returns the discrete cosine transform of vector X.

// If X is a matrix, the DCT operation is applied to each

// column. For N-D arrays, DCT operates on the first non-singleton

// dimension. This transform can be inverted using IDCT.

// //

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **

// **
```

```
% Y = DCT(X,N)  pads or truncates the vector X to length N
    % before transforming.
10
    % Y = DCT(X,[],DIM) \text{ or } Y = DCT(X,N,DIM) \text{ applies the DCT operation along}
11
    % dimension DIM.
12
13
    % Y = DCT(...,'Type',K) specifies the type of discrete cosine transform
14
15
    % to compute. K can be one of 1, 2, 3, or 4, to represent the DCT-I,
    % DCT-II, DCT-III, and DCT-IV transforms, respectively. The default
16
    % value for K is 2 (the DCT-II transform).
17
18
19
    % % Example:
    % % Find how many DCT coefficients represent 99% of the energy
20
   % % in a sequence.
21
22
23
   | % x = (1:100) + 50*cos((1:100)*2*pi/40); % Input Signal
    % X = dct(x); % Discrete cosine transform
24
   % [XX,ind] = sort(abs(X)); ind = fliplr(ind);
25
    % num_coeff = 1;
26
    % while (norm([X(ind(1:num_coeff)) zeros(1,100-num_coeff)])/norm(X)<.99)
27
    % num_coeff = num_coeff + 1;
28
29
   % end:
    % num_coeff
30
31
    % See also FFT, IFFT, IDCT.
32
33
    % Author(s): C. Thompson, 2-12-93
34
    % S. Eddins, 10-26-94, revised
35
    % Copyright 1988-2016 The MathWorks, Inc.
36
37
38
    % References:
    % 1) A. K. Jain, "Fundamentals of Digital Image
39
    % Processing", pp. 150-153.
40
   % 2) Wallace, "The JPEG Still Picture Compression Standard",
41
42
    % Communications of the ACM, April 1991.
```

离散余弦变换(DCT)是一种重要的信号处理工具,经常用于语音信号处理中。在语音信号的分析和编码过程中,DCT可以有效地将信号从时域转换到频域。以下是使用离散余弦变换处理语音信号的基本概念和步骤:

DCT 的作用:

- 数据压缩: DCT 有助于去除信号中的冗余信息,这对于数据压缩非常有用。在语音编码中, 这可以帮助降低存储和传输的数据量。
- 频域分析:通过将语音信号从时域转换到频域, DCT 有助于分析信号的频率成分,这对于信号的分析和处理非常重要。

使用 DCT 处理语音信号的步骤:

• 信号切片: 首先, 将连续的语音信号分割成短时间帧。这是因为语音信号是非平稳的, 而 DCT 适合处理近似平稳的信号。

- 窗函数:对每个信号帧应用窗函数,如汉宁窗或汉明窗,以减少帧的边缘效应。
- 应用 DCT: 对每个窗口化的帧应用离散余弦变换。这将每个帧转换为一系列余弦基函数的 系数,这些系数表示原始信号在频域中的能量分布。
- 能量打包:在许多情况下,语音信号的大部分能量都集中在 DCT 系数的较低部分。可以根据需要选择前 N 个系数,以代表原始信号的主要信息,实现数据压缩。
- 反变换:如果需要,可以通过逆离散余弦变换(IDCT)重新获得时域信号,用于重构或其他处理。

(二) DCT 处理示例

本部分是语音信号文件进行离散余弦变换(DCT)处理,并进行逆变换以恢复原始信号。首先,使用 audioread 函数读取 "dida.wav" 文件,获取语音信号及其采样率。通过计算信号的长度并初始化一个零向量 wav_vec,准备存储转换后的语音信号。通过一个循环,将读取的语音信号逐个元素地赋值到 wav_vec 中,将语音信号转换成向量形式。使用 dct 函数对转换后的向量进行离散余弦变换,然后使用 idct 函数对变换结果进行逆变换,以尝试恢复原始的语音信号。最后,利用 plot 函数和 subplot 功能,在一个图形窗口中绘制三个子图:原始的语音信号波形、进行 DCT 变换后的信号波形、以及通过逆 DCT 变换恢复的语音信号波形。




图 6

```
1 wav_name = 'fu_voice.wav';
2 [wav,fs] = audioread(wav_name); % 获得语音信号
3 len = length(wav); % 语音信号大小
4 wav_vec = zeros(len,1); % 预分配内存
5 for i = 1 : len % 语音信号转向量
6 wav_vec(i) = wav(i);
7 end
8 da = dct(wav_vec); % dct
```

```
9
    wav0 = idct(da): % 逆 dct
10
    figure
    subplot(3,1,1),plot(wav);
11
12
    subplot(3,1,2),plot(da); % dct
    subplot(3,1,3),plot(wav0); % 重构
13
14
    axes_handle = get(gcf, 'children');
    axes(axes_handle(3)); title('(1) wav original');
15
16
    axes(axes_handle(2)); title('(2) wav dct');
17
    axes(axes_handle(1)); title('(3) wav recover');
    saveas(gcf, 'waveforms4.png');
18
```

六、 扩展实验

(一) 线性预测编码 (LPC)

线性预测编码(LPC)是一种在信号处理,尤其是语音处理领域广泛使用的技术。它基于线性预测的概念,即将当前时刻的信号值作为前几个时刻信号值的线性组合来预测。LPC 广泛用于语音压缩和语音识别等领域,因为它能有效地表示语音信号的光谱特性。LPC 的基本思想是用过去的信号样本来预测当前的信号样本,并且用这种方式模拟人类声道的行为。具体来说,一个信号的当前样本可以看作是它之前的 P 个样本的线性组合,加上一个误差项。公式可以表示为:

$$s(n) = \sum_{k=1}^{P} a_k s(n-k) + e(n)$$
 (1)

其中, s(n) 是当前的信号样本, a_k 是预测系数(也就是我们要找的参数),P 是预测器的阶数(决定了将多少个过去的样本用于预测当前样本),而 e(n) 是预测误差,也被称为激励信号。

LPC 分析过程

- 1. **信号预处理**:通常包括预加重步骤,用于平衡信号的频谱,使之在高频有更多的能量,这对于模拟人类声道的特性很重要。
- 2. **窗函数**:将信号分割成短时帧,通常每帧包含几十到几百个样本,并对每帧应用窗函数以减少帧边界的不连续。
- 3. **估计 LPC 参数**:通过最小化预测误差的能量来计算预测系数。这通常通过解线性方程组来实现,这些方程组由自相关函数或协方差函数的元素组成。
- 4. **计算误差(激励)信号**: 使用找到的预测系数, 从原始信号中去除预测部分, 剩下的就是误差或激励信号。

```
1 wav_name = 'fu_voice.wav';
[wav, fs] = audioread(wav_name); % 获得语音信号
3 len = length(wav); % 语音信号的大小
4
5 % 线性预测编码分析
6 p = 12; % LPC的阶数, 常用值为10至12, 具体根据情况设定
7 [a, g] = lpc(wav, p); % LPC分析, a为预测系数, g为增益
8
9 % 使用LPC系数和增益来合成语音
```

```
est_wav = filter([0 -a(2:end)], 1, wav); % 根据LPC系数重建语音信号
10
   est_wav = est_wav * sqrt(g); % 调整信号的能量, 使其与原始信号匹配
11
12
   % 可视化原始信号、LPC系数和重建的信号
13
14
   figure
15
   subplot(3,1,1), plot(wav), title('(1) 原始wav');
   subplot(3,1,2), plot(a), title('(2) LPC系数');
16
17
   subplot(3,1,3), plot(est_wav), title('(3) 重构wav');
18
19
   % 保存可视化结果
20
   saveas(gcf, 'lpc_waveforms.png');
```

上述 MATLAB 代码段实现了对一个语音信号的线性预测编码(LPC)分析和重构过程,并进行了可视化展示。代码首先从一个文件中读取语音信号,然后用设定阶数的 LPC 模型分析这个信号,提取出预测系数和增益。接着,利用这些 LPC 参数,结合原始信号,通过滤波器重建语音信号。最后,原始信号、LPC 系数、以及重建的信号被绘制在一张图上,分别展示,以便进行比较和分析。通过这一过程,用户可以直观地理解 LPC 模型如何对语音信号进行分析和重构,以及它在语音处理中的应用。




图 7

(二) 过零率 (Zero Crossing Rate)

过零率(Zero Crossing Rate, ZCR)是音频和语音分析中常用的一个特征。它代表了信号从正变负或从负变正的频率。这个度量在检测语音信号中的有声和无声段落中被广泛使用。对于一个离散信号 x[n],其过零率可以定义为:

$$ZCR = \frac{1}{2N} \sum_{n=1}^{N-1} |\operatorname{sgn}(x[n]) - \operatorname{sgn}(x[n-1])|,$$
 (2)

其中 N 是样本总数, $sgn(\cdot)$ 是符号函数, 用于判断信号的正负。

过零率的计算通常遵循以下步骤:

- 1. 对于给定的音频信号,将其分割成短时帧。
- 2. 对于每一帧, 计算其过零次数。
- 3. 通过除以帧长来规范化这个计数, 以获得过零率。

过零率在信号处理领域中有多种应用,包括:语音识别中的有声和无声段落的检测,音乐节奏和节拍检测以及声音质量评估等。

```
wav_name = 'fu_voice.wav'; % 语音文件名
 1
    [wav, fs] = audioread(wav_name); % 读取语音文件
 3
   len = length(wav); % 语音信号长度
 4
5
   % 计算过零率
 6
   zcr = zeros(len, 1); % 初始化过零率向量
   for i = 2:len % 从第二个样本开始计算
7
       zcr(i) = zcr(i - 1) + 0.5 * abs(sign(wav(i)) - sign(wav(i - 1)));
8
q
    end
10
   zcr = zcr / fs; % 标准化过零率
11
   % 可视化
12
   figure;
13
   subplot(3,1,1), plot(wav); % 原始语音信号
14
   title('Original Wave');
15
   xlabel('Time (samples)');
16
   ylabel('Amplitude');
17
18
   subplot(3,1,2), plot(zcr); % 过零率
19
   title('Zero Crossing Rate');
20
   xlabel('Time (samples)');
21
22
   ylabel('Rate');
23
   % 使用过零率进行简单语音活动检测
24
   voice_activity = double(zcr > (mean(zcr) * 1.2)); % 使用过零率阈值进行判断
25
26
   |subplot(3,1,3), plot(voice_activity); % 可视化语音活动
   title('Voice Activity Detection');
27
   xlabel('Time (samples)');
28
   ylabel('Activity (0=Silence, 1=Voice)');
29
30
31
   |%保存可视化图像
32
   saveas(gcf, 'zcr_voice_activity.png');
```

上述代码首先读取一个语音文件,并计算其长度。接着,它计算该语音信号的过零率(Zero Crossing Rate, ZCR),在语音信号中,过零率较高的区域往往对应于语音活动部分,而较低的区域可能表示静音或非语音部分。代码通过遍历语音信号的每个样本来计算过零率,并在完成后进行标准化处理。此外,代码还通过设置一个阈值,基于过零率来进行简单的语音活动检测,以区分语音和非语音部分。最后,代码将原始语音信号、计算得到的过零率以及语音活动检测的结果进行可视化,分别在三个子图中展示。




图 8

(三) 语音活动检测(VAD)

语音活动检测(VAD)用于判断音频信号中是否存在人声。它在多种应用中非常重要,例如在语音编码、语音识别和增强、以及通信系统中,帮助优化带宽使用和降低噪声。VAD 的基本原理是分析音频信号的特定特征,以区分语音和非语音(如静音、背景噪音等)段。这些特征包括:

- 能量水平: 语音段通常比非语音段具有更高的能量。
- 频率内容: 语音信号具有特定的频率范围, 与静音或噪声不同。
- 零交叉率: 这是信号正负变化的频率, 语音段和非语音段在这个特征上表现不同。
- 谱特征: 如梅尔频率倒谱系数 (MFCC), 这是在语音识别中广泛使用的一个特征。

实现方法

VAD 的实现可以根据简单的能量阈值到复杂的机器学习算法不等:

- 1. 基于能量的 VAD: 通过比较音频帧的能量与预设阈值来判断是否为语音。
- 2. 基于频谱的 VAD: 分析信号的频谱特性来区分语音和非语音。
- 3. 复合特征 VAD: 结合多个声学特征,如能量、频率和零交叉率。
- 4. 基于模型的 VAD: 使用机器学习模型(如神经网络)来识别语音段,这种方法通常需要大量的标记数据来训练模型。

VAD 的主要挑战包括噪音抑制、回声消除和在不同的环境条件下(如在街道、车内或室内)保持高性能。此外,不同人的语音差异、说话方式和口音也增加了 VAD 系统的复杂性。因此,设计高效且鲁棒的 VAD 系统是一个持续的研究课题,旨在提高语音通信和处理系统的总体性能和用户体验。

六、 扩展实验

```
wav_name = 'fu_voice.wav';
 1
 2
    [wav,fs] = audioread(wav_name); % 获得语音信号
    len = length(wav); % 语音信号大小
    % 简单的语音活动检测 (VAD)
 5
    frameLength = 0.03; % 以秒为单位的帧长度
 6
 7
    frameSampleLength = floor(frameLength * fs);
8
    numFrames = floor(len / frameSampleLength);
    voiceSegments = zeros(len, 1); % 初始化 VAD 结果
 9
10
    for k = 1:numFrames
11
       frame = wav((k-1)*frameSampleLength+1:k*frameSampleLength);
12
       % 简单能量检测作为 VAD, 阈值需要根据您的信号进行调整
13
14
       if mean(frame.^2) > 0.01 % 假设的能量阈值
           voiceSegments((k-1)*frameSampleLength+1:k*frameSampleLength) = 1;
15
16
       end
17
    end
18
    % DCT 变换和逆变换
19
20
    da = dct(wav); % DCT 变换
21
    wav0 = idct(da); % 逆 DCT
22
    % 绘制原始信号、DCT 和重构信号及 VAD 结果
23
24
    figure;
    subplot(4,1,1),plot(wav);
25
26
    title('(1) Original wav');
27
28
    subplot(4,1,2),plot(da);
    title('(2) DCT of wav');
29
30
    subplot(4,1,3),plot(wav0);
31
    title('(3) Reconstructed wav');
32
33
34
    subplot(4,1,4),plot(voiceSegments);
    title('(4) Voice Activity Detection');
35
36
    %保存图像
37
38
    saveas(gcf, 'waveforms_with_vad.png');
```

上述代码旨在处理和分析音频文件,即进行语音活动检测(VAD)和离散余弦变换(DCT)。首先,它通过 audioread 函数读取一个音频文件,然后计算其长度并初始化一个向量。随后,脚本执行 DCT 来分析音频信号的频谱特性,并使用逆 DCT 重建信号。在进行这些操作的同时,脚本应该执行语音活动检测。最后,脚本绘制并显示原始音频信号、DCT 变换后的信号和重构的音频信号的图表。




图 9

七、实验心得体会

在本次研究中,我采用了在课堂上学习的方法,分别实施了快速傅里叶变换(FFT)、小波变换(DWT)、以及离散余弦变换(DCT)三种先进的语音信号处理技术,并拓展到了线性预测编码(LPC)、过零率(Zero Crossing Rate,ZCR)和语音活动检测(VAD)。这一系列实验不仅加深了我对这些理论知识的理解,而且通过使用 Matlab 作为主要的实验工具,我初步掌握了对语音信号进行处理的技术和方法。

通过对最初的语音信号进行基本处理及扩展实验,我不仅验证了所学理论的实际应用性,还进一步探究了不同处理技术对结果的影响。我了解到 LPC 能有效地表示语音信号的光谱特性, ZCR 在有声和无声段落检测中的重要性,以及 VAD 在语音通信中的应用价值。在这一探索过程中,我尝试了多种参数设置和不同的算法,以评估它们对最终语音信号处理质量和效率的影响。

本次实验极大地丰富了我的学术经验,并增进了我对语音信号处理领域的兴趣和理解。通过实际操作和结果分析,我深刻认识到了FFT、DWT、DCT以及LPC、ZCR和VAD在语音信号处理中的重要性和应用潜力。这一过程不仅强化了我对理论知识的掌握,还提高了我在实际应用中解决问题的能力。