Fisica per applicazioni di realtà virtuale

Anno Accademico 2022-23

Prof. Matteo Brogi


Dipartimento di Fisica, stanza B3, nuovo edificio

Lezioni 23-24
Meccanica dei fluidi

Fluidi reali: la viscosità

Fluido in moto: si genera attrito interno fra strati di liquido diversi, con coefficiente di attrito chiamato viscosità (η)

I due strati subiscono forze uguali e contrarie per la III legge di Keplero: lo strato più veloce decelera, lo strato più lento accelera



$$dF = \eta \, dS \frac{dv}{dn}$$

dv/dn = variazione di velocità perpendicolare al flusso

Idrodinamica e fluidi ideali: moto stazionario


Un fluido ideale è incomprimibile e non viscoso

Moto stazionario:

- Velocità costante su ciascuna sezione del condotto
- Stessa velocità alla stessa quota
- Velocità diverse a quote diverse

Moto laminare:

Gli strati di fluido **scivolano** l'uno sull'altro. Le particelle di fluido seguono un **percorso regolare** che **non interseca** il percorso di altre particelle



Principio di continuità e portata

La massa che attraversa una sezione del condotto per unità di tempo è costante (fluido incomprimibile: massa non si può creare dal nulla)

$$\Delta M_1 = \rho A_1 v_1 \Delta t = \rho A_1 \Delta x_1 = \rho \Delta V_1$$


$$\Delta M_2 = \rho A_2 v_2 \Delta t = \rho A_2 \Delta x_2 = \rho \Delta V_2$$

$$\rho A_i \Delta x_i = \text{costante}$$

$$Q_{V} = \frac{\Delta V}{\Delta t} \frac{\text{volumica}}{\text{(litri / min, m³/s)}}$$

Portata

$$Q_{M} = \frac{\Delta M}{\Delta t} \quad \text{in massa}_{(kg/s)}$$



La portata si conserva in un fluido ideale (densità costante)

Teorema di Bernoulli (1)


Conservazione dell'energia: teorema delle forze vive applicato a un fluido ideale che si muove di moto stazionario in un condotto

$$L_{\text{tot}} = L_1 + L_2 + L_g$$

Lavoro totale: lavoro delle forze di pressione + lavoro della forza di gravità

$$L_1 = p_1 A_1 \Delta x_1 = p_1 V$$

$$L_2 = -p_2 A_2 \Delta x_2 = p_2 V$$
 (stesso volume attraverso le due sezioni)



$$L_3 = -\Delta U = -mg(y_2 - y_1) = -\rho Vg(y_2 - y_1)$$
 (lavoro della forza peso, cfr. lezioni 6-7)

Teorema di Bernoulli (2)

Calcoliamo la variazione di energia cinetica K

$$\Delta K = \frac{1}{2}m(v_1^2 - v_2^2) = \frac{\rho V}{2}(v_1^2 - v_2^2)$$

Applichiamo il teorema delle forze vive (lezione 6)

$$L_{\text{tot}} = \Delta K$$

$$(p_1 - p_2)V - \rho Vg(y_2 - y_1) = \frac{\rho V}{2}(v_1^2 - v_2^2)$$

Tutti i termini con indice 1 eguagliano quelli con indice 2

$$p + \rho gy + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{costante}$$

Conseguenza (contro-intuitiva) del teorema di Bernoulli

Un fluido a velocità maggiore è soggetto a una pressione minore, e viceversa


$$p + \rho gy + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{costante}$$



Tetti scoperchiati durante un uragano



Fumo di sigaretta che esce da un finestrino dell'auto in moto




Tenda della doccia che viene risucchiata verso l'interno

La portanza alare (lift)

Grazie al profilo dell'ala, la pressione nel ventre (sotto) è maggiore della pressione nel dorso (sopra) dell'ala, generando una forza netta verso l'alto

Principio di continuità: sul dorso dell'ala la velocità aumenta

Bernoulli: △h trascurabile, sia v che p cambiano ⇒ p scende sul dorso dell'ala



Grazie alla dipendenza quadratica, la portanza dipende fortemente dalla velocità dell'aereo

$$p + \rho gy + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{costante}$$


Esercizi sulla portata / continuità

Esercizio 14.08: Calcolare la sezione del flusso di acqua che esce da un rubinetto di sezione pari a 10⁻⁴ m² ad una quota inferiore di 1 m, sapendo che la portata è 20 1 / min.


Esercizio 14.09: Una cisterna contiene al suo interno acqua e aria alla pressione atmosferica, separati da una superficie libera di 20 m². Se un rubinetto di sezione 0.001 m² viene aperto a una profondità di 25 m, si calcoli velocità e portata del fluido fuoriuscente.

Flusso laminare vs flusso turbolento

Flusso **turbolento** = flusso **irregolare**, le particelle del fluido percorrono **vortici** ⇒ I percorsi degli elementi del fluido si intersecano



Fluido reale viscoso, velocità del fluido aumenta verso il centro del condotto



Velocità netta del fluido verso destra, ma ciascun punto del condotto ha velocità casuale


Turbolenza: un processo in grado di trasferire energia (attrito viscoso) dalla scala microscopica alla scala macroscopica ⇒ dissipazione

Esempi di flussi laminari-turbolenti e numero di Reynolds

Canali / tubi a sezione variabile, getti di aria / fumo a contatto con superfici oppure ostacoli, fluidi a velocità crescente







Numero di Reynolds

$$R_e = \frac{\rho vr}{\eta}$$

p: densità, v: velocità, r: distanza η: viscosità

Il moto di un fluido diventa più turbolento quando i) la velocità aumenta, ii) la viscosità scende, e/o iii) il cammino lungo l'interfaccia aumenta