Fisica per applicazioni di realtà virtuale

Anno Accademico 2022-23

Prof. Matteo Brogi

Dipartimento di Fisica, stanza B3, nuovo edificio

Lezioni 15-16
Onde meccaniche parte 2

Forma matematica di un'onda meccanica

Descrive lo spostamento materiale u in funzione dello spazio e del tempo

$$u = u(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \right]$$

Forma alternativa + fase iniziale

$$u = A\cos(kx - \omega t + \phi_0)$$
 numero d'onda (wavenumber)
$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$


$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$
 frequenza angolare




Attenzione a non confondere il numero d'onda k con il coefficiente elastico della molla (anch'esso k)

Come si ricava la funzione d'onda in maniera intuitiva?

Partiamo dalla sorgente della perturbazione





spostamento al punto P, tempo t: spostamento all'origine, ma a un tempo precedente

$$u_P(t) = u_O(t - t_1)$$

$$= u_O\left(t - \frac{x}{v}\right)$$

Come si ricava la funzione d'onda in maniera intuitiva?

Sostituiamo il moto armonico alla sorgente e svolgiamo i calcoli

$$u_P = u(x, t) = u_O \left(t - \frac{x}{v} \right) = A \cos \left(\omega t - \omega \frac{x}{v} \right)$$

La forma alla slide 2 può essere ritrovata usando $\omega = 2\pi / T = 2\pi f$, $v = \lambda f$, eccetto un **cambio di segno**

Tuttavia, per le relazioni **trigonometriche:** $cos(\theta) = cos(-\theta)$ \Rightarrow le due versioni sono equivalenti

$$u(x, t) = A\cos(\pm kx - \omega t) \equiv A\cos(kx \pm \omega t)$$



Se le due versioni sono equivalenti, qual è meglio scegliere dal punto di vista concettuale?

Causa-effetto nella propagazione di un'onda

La **sorgente** della perturbazione stabilisce il periodo (o frequenza) dell'oscillazione

Il **mezzo** trasporta la perturbazione con una certa velocità dipendente dalle caratteristiche (es. densità) e condizioni (es. tensione)

La **lunghezza** d'onda è concettualmente la conseguenza di un periodo e una velocità d'onda, ovvero si "aggiusta"

$$\lambda = \frac{v}{f}$$


Il termine che "dipende" da λ è quello che concettualmente deve cambiare ovvero il termine kx nell'argomento del coseno


Principio di sovrapposizione

Due o più onde meccaniche possono passare nello stesso punto agendo indipendentemente l'una dall'altra

Lo spostamento totale a un dato istante è dato dalla somma degli spostamenti individuali di ciascun'onda


$$u_{\text{tot}} = u_1 + u_2 + \dots = A_1 \cos(\pm k_1 x - \omega_1 t) + A_2 \cos(\pm k_2 x - \omega_2 t) + \dots$$





Il principio di sovrapposizione in azione

I problemi con un'interfaccia richiedono la sovrapposizione di (max.) 3 onde




$$u_{\text{tot}} = A_I \cos(k_I x - \omega t) + A_R \cos(-k_I x - \omega t) + A_T \cos(k_T x - \omega t)$$

incidente

riflessa
ampiezza cambia
stessa λ, verso opposto

trasmessa stesso verso, ampiezza e λ cambiano

Riflessione di onde meccaniche: corda ad estremità fissa



Utile risolvere il problema a x = 0: la corda è fissa $\Rightarrow u=0$

Proviamo solo un'onda incidente

$$u = A_I \cos(-\omega t) = 0$$


Insufficiente, deve essere vero sempre!

$$A_I \cos(-\omega t) + A_R \cos(-\omega t) = 0$$

$$A_I = -A_R$$

La riflessione con estremo fisso avviene "con sfasamento" (bisogna sfasare il coseno di π per cambiare il segno)

Riflessione di onde meccaniche: corda ad estremità libera




- \Rightarrow la tensione della corda può solo essere tangente all'asse orizzontale
 - \Rightarrow la pendenza della curva u(x, t) = 0, ovvero la derivata $\partial u/\partial x = 0$


$$-A_{I}k\sin(kx - \omega t) + A_{R}k\sin(-kx - \omega t)$$
$$-A_{I}k\sin(-\omega t) + A_{R}k\sin(-\omega t)$$
$$A_{I} = A_{R}$$

La riflessione con estremo mobile avviene "senza sfasamento"

Onde meccaniche all'interfaccia tra due mezzi



Condizioni al punto di giunzione:




$$A_{I}\cos(k_{I}x - \omega t) + A_{R}\cos(-k_{I}x - \omega t) = A_{T}\cos(k_{T}x - \omega t)$$

$$A_{I}\cos(-\omega t) + A_{R}\cos(-\omega t) = A_{T}\cos(-\omega t) \qquad x = 0$$


$$A_{I} + A_{R} = A_{T}$$

Onde meccaniche all'interfaccia tra due mezzi



Condizioni al punto di giunzione:


 \Rightarrow la pendenza di u(x, t) deve essere la stessa (tensione T bilanciata) $\partial u_I/\partial x + \partial u_R/\partial x = \partial u_T/\partial x$



$$-A_I k_I \sin(k_I x - \omega t) + A_R k_I \sin(-k_I x - \omega t) = -A_T k_T \sin(k_T x - \omega t)$$

$$-A_I k_I + A_R k_I = -A_T k_T \qquad A_T = \frac{A_I k_I - A_R k_I}{k_T}$$

Onde meccaniche all'interfaccia tra due mezzi



$$\begin{cases} A_I + A_R = A_T \\ A_T = \frac{k_I (A_I - A_R)}{k_T} \end{cases}$$


Soluzione:


$$A_T = A_I \frac{2k_I}{k_I + k_T}$$
 $A_R = A_I \frac{k_I - k_T}{k_I + k_T}$

Principio di sovrapposizione e interferenza

La **sovrapposizione** vale sempre ma genericamente produce rumore (massimi e minimi dell'onda risultante cambiano)

L'interferenza è creata dalla sovrapposizione di due onde coerenti (stessa f e λ , e costanti nel tempo e nello spazio)






Onde coerenti e in fase

La differenza di fase può generarsi alla sorgente oppure per una differenza di cammino

Onde coerenti in opposizione di fase

Tipi di interferenza

A seconda della fase relativa tra le onde che interferiscono le perturbazioni possono "rinforzarsi" oppure "indebolirsi"




Onde coerenti ~ in fase:
i massimi si rinforzano
interferenza costruttiva

Onde coerenti <u>sfasate</u> di ~ π i massimi si cancellano interferenza distruttiva

Es. di applicazioni pratiche: cuffie anti-rumore o design di una sala d'ascolto

Interferenza a frequenze quasi uguali: battimenti

Sovrapposizione di onde a frequenza quasi uguale ($f_1=1.0$, $f_2=0.9$)




Ne risulta un'onda che ha frequenza intermedia tra f_1 ed f_2 la cui ampiezza è "modulata" da un onda a frequenza molto minore

Ritorneremo sui battimenti nella parte sull'acustica

Onde stazionarie: origine


Interferenza tra due onde periodiche (progressiva e regressiva)



Si crea una configurazione <u>stabile</u> dovuta all'interferenza delle due onde

Alcuno punti (**nodi**) hanno sempre ampiezza nulla, altri oscillano tra zero e la somma delle due ampiezze.

Queste onde stazionarie si generano per la presenza di un mezzo limitato



Le onde devono avere specifiche frequenze (dipendenti dalla dimensione del mezzo)

Onde stazionarie e trasporto nullo di energia

Lezione 14: nelle onde meccaniche ideali non c'è spostamento di materia



Un'onda stazionaria non è un'onda ma il prodotto dell'interferenza tra onde

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$u_I + u_R = 2A\cos(kx)\cos(\omega t)$$

Matematicamente l'evoluzione nello spazio e nel tempo si separano

$$\beta = -kx - \omega t$$

$$\alpha = kx - \omega t$$


$$\alpha + \beta = -2\omega t$$

$$\alpha - \beta = 2kx$$

In onde stazionarie non c'è trasporto né di materia né di energia (ovvero l'onda non si muove)

Onde stazionarie e trasporto nullo di energia

Nel caso ideale (senza attrito o dissipazione) onde stazionarie consentono di immagazzinare energia nel mezzo



A oscillazione massima corrisponde pura energia potenziale (elastica)


A oscillazione nulla corrisponde pura energia cinetica

L'energia totale (conservata) è

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{4} m A_n^2 \omega_n^2$$

Forma delle onde stazionarie con estremi fissi

Solo onde di una data frequenza (collegata alla lunghezza *L*) possono produrre onde stazionarie



Riflessione a estremo fisso

L'ampiezza agli estremi è nulla, ovvero gli estremi sono due nodi

1^a armonica (fondamentale)

Onda stazionaria ha $\lambda = 2L$

n-esima armonica (superiore)

Onda stazionaria ha $\lambda = 2L/n$

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad f_n = \frac{nv}{2L} \quad (n = 1, 2, 3...)$$

Onde meccaniche: esercizi


Esercizio 9.04: Un'onda a frequenza 440 Hz incide su una corda a due sezioni, la cui densità lineare passa da $\mu_1 = 0.5$ kg m⁻¹ a $\mu_2 = 0.75$ kg m⁻¹ con una giunzione ideale. Se l'ampiezza dell'onda incidente è $A_{\rm I} = 10$ cm e la tensione della corda 150 N, determinare l'ampiezza delle onde riflessa e trasmessa.

Esercizio 9.05: Una corda di chitarra viene premuta a 1/3 della sua lunghezza totale, e sollecitata con un plettro a metà della lunghezza totale. Determinare quale armonica viene messa in vibrazione dalla sollecitazione.

Esercizio 9.06: Una corda ha densità lineare pari a 7.2 g/m ed è sottoposta a una tensione di 150 N tra due supporti che distano 90 cm. La corda oscilla alla terza armonica. Calcolare la velocità, lunghezza d'onda, e frequenza delle onde la cui sovrapposizione causa quest'onda stazionaria. Come cambiano queste quantità se la tensione quadruplica?

Grandezze topologiche delle onde

Onda sferica Onda piana



Fronte d'onda insieme dei punti che hanno la stessa fase

Raggio
linea perpendicolare al
fronte d'onda e parallela
alla direzione di propagazione


Fronte d'onda: informazione su frequenza e velocità dell'onda Raggio: informazione sulla direzione e trasporto energetico



A raggi molto grandi ogni onda è bene approssimata con un'onda piana (curvatura non apprezzabile)

Riflessione delle onde piane

Onde piane: sorgente molto lontana dalla superficie riflettente



Angolo d'incidenza (del **raggio** rispetto alla normale) = angolo di riflessione Angolo d'incidenza (del **fronte** rispetto alla superficie) = angolo di riflessione Vale punto per punto: se la superficie non è piana basta definire la normale (utile in computer grafica)

Principio di Huygens

Introdotto per onde meccaniche ma alla base di tutte le onde


Sorgente

Ciascun punto di un fronte d'onda può essere considerato sorgente di onde secondarie emisferiche, che hanno la stessa direzione e velocità del fronte d'onda originario

Descrizione geometrica: il nuovo fronte d'onda è definito dalla tangente alle onde secondarie (CD)


Descrizione fisica: ciascun punto di AB appartiene a un insieme di onde coerenti e in fase che generano interferenza costruttiva alla posizione del nuovo fronte CD


Le descrizioni geometrica / fisica sono equivalenti (quindi intercambiabili a seconda del problema)



Diffrazione delle onde

Conseguenza del principio di Huygens: fronte d'onda in presenza di un ostacolo





Fronte d'onda non ostruito è piano; l'ultimo punto del fronte crea un piccolo "effetto al bordo"

Effetti al bordo da entrambi i lati, tanto più importanti quanto stretta è la fenditura

Un unico punto del fronte incidente riesce a passare: onda piana si trasforma in sferica

Principio di **Huygens** (diffrazione) e principio di **Malus** (energia trasportata solo lungo il raggio dell'onda) usati nella **costruzione dei porti**