## 定点乘法指令

假设 R[eax]=000000B4H,R[ebx]=00000011H M[000000F8H]=000000A0H,请间:

(1) 执行指令 "mulb %b!"后,哪些寄存器的内容会发生变化? 是否与执行 "imulb %b!"指令所发生的变化一样?为什么? 请用该例给出的数据验证你的结论。

"mulb %bl" 功能为 R[ax]←R[al]xR[bl],
R[eax] = 0x000000B4 (十六进制) = 180 (十进制)
R[ebx] = 0x00000011 (十六进制) = 17 (十进制)
执行结果 R[ax]=B4Hx11H(无符号整数 180 和 17 相乘)
R[ax]=0BF4H,真值为 3060=180x17

"imulb %bl" 功能为 R[ax]<--R[al]xR[bl]
R[ax]=B4Hx11H
将 B4H 和 11H 扩展为带符号的 16 位数。

B4H 的二进制表示为 10110100,由于最高位是 1,表示为负数。我们可以通过将其扩展为 16 位数,保持最高位不变,即在高位补 1,得到 FF B4H。

11H 的二进制表示为 00010001,最高位是 0,表示为正数。我们可以通过将其扩展为 16 位数,保持最高位不变,即在高位补 0,得到 00 11H。

B4H 可以看作是有符号数 -76, 11H 可以看作是有符号数 17 R[al]=F4H, R[ah]=FA AH 中的变化不一样!

R[ax]=FAF4H,真值为-1292=-76x17



假设 R[eax]=000000B4H,R[ebx]=00000011H,M[000000F8HJ=000000A0H,请问:

(2)执行指令 "imull \$-16,(%eax,%ebx,4),%eax" 后哪些寄存器和存储单元发生了变化? 乘积的机器数和真值各是多少?

 R[eax] 寄存器的值发生了变化,变为 FFFFF600H。

 存储单元 M[000000F8H] 的值没有变化。

 乘积的机器数是 FFFFF600H,真值是 -2560。

"imull -16,(%eax,%ebx,4),%eax"功能为 R[eax]<--(-16)xM[R[eax]+R[ebx]x4],
R[eax]+R[ebx]x4=000000B4H+00000011H<<2=000000F8H
R[eax]=(-16)xM[000000F8H]
=(-16)x000000A0H(带符号整数乘)

- -FFFFF60H<<4
- =FFFFF600H

EAX 中的真值为-2560

