

南开大学

计算机学院

计算机系统设计实验报告

PA5: 程序与性能

蒋薇

年级: 2021 级

# 目录

→,	实验内容	1
ᅼ,	union float_	1
三,	运算	2
四、	INT 与 FLOAT 转换	3
£,	INT 与 FLOAT 运算	3
六、	shrd shld	4
七、	问题	5
八、	必答题	6

### 一、 实验内容

通过整数模拟实数运算 实现浮点数支持

#### $\vec{\bot}$ union float

binary scaling: 使用整数来模拟实数运算。

浮点数在计算机中采取科学计数法的形式进行存储: 它能分为三个部分:

$$num = (-1)^s * M * 10^E$$

符号位 S: s 为 0, 符号位为正; s 为 1, 符号位为负

尾数 M: 即一个科学计数法的小数部分 指数 E: 即科学计数法表示的指数部分

#### 实现一个用 32 位正数 FLOAT 来模拟真正的浮点数

修改 navy-apps/apps/pal/src/FLOAT/FLOAT.c 中的 f2F 函数。我们定义一个 Union 来表示浮点数,其结构包含了:有效位、指数位、符号位。

然后将二进制数转换为浮点数: 1. 将真实指数减去固定移码偏移量

- 2. 指数位大于7时小数位不足,需要左移;指数位小于7时则小数位溢出,需右移
- 3. 判断符号正负, 负值则左移 31 位取负值

#### 浮点数结构体

```
FLOAT f2T(float a){
      union float_ {
   struct {
   uint32_t m : 23;
   uint32_t e : 8;
   uint32_t signal : 1;
   };
   uint32_t value;
   };
   union float_ f;
   f.value = *((uint32_t*)(void*)&a);
   int e = f.e - 127;
   FLOAT result;
13
   if (e <= 7) {
  | \text{result} = (f.m \mid (1 << 23)) >> 7 - e;
15
   else {
17
   result = (f.m | (1 \ll 23)) \ll (e - 7);
18
   return f.signal = 0 ? result : (result |(1 < < 31));
```

### 三、运算

- 1. 加减法: 由于 FLOAT 的是用补码的方式表示, 加减法直接用整数加减法表示即可
- 2. 而 FLOAT 的乘除法发现可以采用右移、左移 16 位的方法 (除法需要考虑符号问题)
- 3. 关系运算可以直接按照整数的关系运算实现

不论 int 还是 FLOAT,都是有符号的、底层存储用补码。如果左移后符号位改变,会发生错误

经过简单计算不难得出结论,如果出现类似于 eg1 的情况 (int 的第 17 位是 0,左移后由负变正),那么这个 int 数一定小于等于-32769,这显然超过了 FLOAT 数据类型整数部分的表示范围;对于 eg2 也类似, int 数只有超过 32768 才会出现此种情况,也是 FLOAT 所不能表达的

在 pal 中, 所有的数都可以用 FLOAT 表示,, 可以被前 16 位正确表达; 因此我们无需考虑 左移后符号位改变的问题, 直接左移即能将 int 转为 FLOAT

FLOAT 转 int, 就是通过右移 16 位将 FLOAT 的末 16 个小数位抹去

由于 C++ 的 « 默认是算术右移, 因此自带符号扩展

F\_mul\_F 虽然已知 ret 不会溢出, 然而两个 FLOAT 类型变量相乘是会溢出的 (相当于两个正常的 int 相乘后, 又左移了 32bit, 可以想象如果两个 FLOAT 都是整数那么结果必然是 0), 所以需要强转为 64 位暂存; 待右移 16bit 后存到 32bit 的 ret 里

必须先乘再右移,不能先让 a 或 b 右移再乘;因为右移会截断 FLOAT 的小数部分

#### $F_div_F$

两个 FLOAT 相除

不能简单作除,因为 int 型的除法只能保留到整数,然而作为 FLOAT 还需要考虑小数部分; 所以实现思路要复杂一些:先计算除数,再把余数依次扩大作除法从而得到结果的小数部分

对被除数和除数取绝对值,并计算商和余数

对于余数,进行 16 次迭代,每次将余数左移 1 位试除,将商左移 1 位依次遍历到 FLOAT 每一个小数位;新的余数大于等于除数时,说明够除了,则减去除数把商加 1

最后,检查原始的被除数和除数的符号是否相同,如果相同,返回正的商,否则返回负的商。

#### $F_nul_F F_div_F$

```
//在乘法中, 两个数
相乘之后,需要右移16位,即将结果除以2^16,才能得到正确的结果
FLOAT F_mul_F(FLOAT a, FLOAT b) {
assert(-((int64_t)1 << 32) < ((int64_t) a * (int64_t) b) >> 16 &&
((int64_t) a * (int64_t) b) >> 16 < ((int64_t)1 << 32));
return ((int64_t) a * (int64_t) b) >> 16;
}

//除法需要进行依次左移
FLOAT F_div_F(FLOAT a, FLOAT b) {
int op = 1;
if(a < 0) {
op = -op;
a = -a;
}
if(b < 0) {
op = -op;
b = -b;
```

```
int ret = a / b;
int ret = a / b;
a %= b;
int i;
for (i = 0; i < 16; i ++){
    a <<= 1;
    ret <<= 1;
    if (a >= b) a -= b, ret |= 1;
}
return op * ret;
}
```

### 四、 INT 与 FLOAT 转换

#### F2intint2F

```
//F2int 的逻辑如果一个参数 a 的最高位为0, 将其左移16位并返回, 将低16位设为0,
     相当于将 a 转
  换为正数的 FLOAT 类型; 否则, 将参数 a 取反后左移16位并返回, 将低16位设为0, 相
     当于将 a 转换为负数的 FLOAT 类型。
  static inline int F2int(FLOAT a) {//浮点数转整数
  if ((a & 0x80000000) == 0) {//正数
  return a >> 16;//右移16位
  else {
  return -((-a) >> 16);//负数
  //int2F 的逻辑与F2int相反
  static inline FLOAT int2F(int a) {
  if ((a \& 0x80000000) = 0) {
  return a << 16;
14
  }
15
  else {
  return -((-a) << 16);
  }
```

# 五、 INT 与 FLOAT 运算

这两个数据类型的运算,其实就是把 int 类型先转化为 FLOAT 类型,然后与 FLOAT 进行运算。

#### F2intint2F

```
1 //类比F\_div\_int & F\_div\_int
2 static inline FLOAT F_mul_int(FLOAT a, int b) {
```

```
FLOAT temp = int2F(b);
   return F_mul_F(a, temp);
   static inline FLOAT
   F_div_int(FLOAT a, int b) {
  FLOAT temp = int2F(b);
   return F_div_F(a, temp);
   }
10
  FLOAT Fabs(FLOAT);
12
   FLOAT Fabs (FLOAT a)
14
   return (a > 0) ? a : -a;
17
  //FLOAT Fsqrt (FLOAT);
   //FLOAT Fpow(FLOAT, FLOAT);
```

### 六、shrd shld

SHRD 和 SHLD 双精度右移和双精度左移.

SHLD 是 Double Precision Shift Left

操作数是寄存器和立即数,目的地是内存,imm8是无符号整数

t3

这个指令将第一个操作数左移由第二个操作数给出的位数,然后将第三个操作数(如果存

在)的最低位到第二个操作数所给定的位作为结果中的最高位插入

使用 t3 变量保存第一个操作数 iddest

使用 rtl<sub>s</sub>hl t3 id<sub>s</sub>rc ( ) t3

计算需要将 t2 的值插入到 t3 中的那些位。将 id src2

 $id_src$   $rtl_shr$   $id_src2$ 

t2

使用  $rtl_o r$  t2 t3 最后使用 operand\_w rite

使用 rtl<sub>u</sub>pdate<sub>Z</sub>FSF ZF SF 0

#### shrdshld

```
//先在 nemu/src/cpu/exec/all-instr.h 中声明函数
make_EHelper(shrd);
make_EHelper(shld);

//补全 nemu/src/cpu/exec/exec.c
/* 0xa4 */ IDEX(I_G2E, shld), EMPTY, EMPTY, EMPTY,
/* 0xac */ IDEX(I_G2E, shrd), EMPTY, EMPTY, IDEX(E2G,imul2),

//nemu/src/cpu/exec/logic.c
make_EHelper(shld)
{
rtl_shl(&t0,&id_dest->val,&id_src->val);
rtl_li(&t2,id_src2->width);
```

```
rtl_shli(&t2,&t2,3);
   rtl_subi(&t2,&t2,id_src->val);
   rtl\_shr(\&t2,\&id\_src2->val,\&t2);
   rtl_or(&t0,&t0,&t2);
   operand_write(id_dest,&t0);
   rtl\_update\_ZFSF(\&t0,id\_dest->width);
   print_asm_template3(shld);
   }
22
   make_EHelper(shrd)
23
24
   rtl_shr(&t0,&id_dest->val,&id_src->val);
25
   rtl_li(&t2, id_src2->width);
   rtl_shli(&t2,&t2,3);
27
   rtl_subi(&t2,&t2,id_src->val);
28
   rtl\_shl(\&t2,\&id\_src2->val,\&t2);
   rtl_or(&t0,&t0,&t2);
   operand_write(id_dest, &t0);
   rtl\_update\_ZFSF(\&t0, id\_dest->width);
   print_asm_template3(shrd);
```



图 1: 游戏截图

# 七、 问题

```
PAL_InitResources success
make[1]: *** [Makefile:49: run] Floating point exception
```

图 2: 问题

查找原因 FmulF 的结果 t2 是 0, 导致 div 中浮点异常解决方法

F\_mul\_F 中改为  $return((uint64\_t)a*(uinit64\_t)b) >> 16$ 

# 八、必答题

FLOAT 和 float 类型都是 32bit,都能表示 232 次方个不同的数,但由于表示方法的差异,二者表示的数集合也不一样,思考用 FLOAT 模拟表示 float 隐含着哪些取舍?

表示数的集合的差异 float: 浮点数分布不均匀, 在较小的值域上, 浮点数可以表示更多的小数位, 而在较大的值域上, 浮点数可能只能表示较少的小数位; 可以理解为有效数字一共就 1+23 位, 整数部分大, 就会挤占小数部分的位数; 从范围上来看, 较大

FLOAT: 浮点数分布均匀, 较为平坦; 因为整数和小数的位数是固定的; 从范围上来看, 较小

更简单的实现: FLOAT 本质是 int, 因此 FLOAT 的运算就不需要 NEMU 额外添加对 FLOAT 的支持, 例如要在 NEMU 中实现浮点寄存器、浮点运算器及相关指令等等

更高的运算效率:因为小数点所在位置固定,因此简单的整型指令组合就能实现 FLOAT 的加减乘除运算;而对于 float,往往需要数倍于 int 类指令的时钟周期来运算;因此 FLOAT 的效率更高

