Elementi di Fisica 2

0. Indice

- <u>O. Indice</u>
- <u>1. Elettrostatica</u>
 - 1.1. La carica elettrica
 - 1.1.1. Esperimento 1 Elettrizzazione per strofinio
 - 1.1.2. Proprietà fondamentale
 - 1.1.3. Legge di conservazione della carica
 - 1.1.4. Quantizzazione della Carica
 - 1.1.5. Legge di Coulomb
 - 1.1.5.1. Esempio 1.2
 - 1.1.6. Esperimento 2 Elettroscopio a foglie
 - <u>1.1.7. Esempio 1.4</u>
 - 1.1.8. Elettrizzazione per contatto conduttore isolato
 - 1.1.9. Elettrizzazione per contatto conduttore a terra
 - 1.1.10. Legge di Coulomb per più cariche
 - 1.2. Il campo elettrico
 - 1.2.1. Campo elettrico definizione
 - 1.2.1.1. Problema
 - <u>1.2.1.2. Problema</u>
 - 1.2.2. Esercizio 1.5
 - 1.3. Il campo elettrico prodotto da una distribuzione continua di carica
 - 1.3.1. Esercizio 1.6

Lezione 01

1. Elettrostatica

1.1. La carica elettrica

1.1.1. Esperimento 1 - Elettrizzazione per strofinio



Mettendo il panno vicino alla bacchetta sul sostegno nel momento iniziale, viene mostrato che gli elementi sono neutri, mentre in seguito allo sfregamento hanno acquisito una carica.

Avvicinando una bacchetta di plexiglas a quella sul sostegno (fatta dello stesso materiale) senza che si tocchino, queste si respingono, quindi la bacchetta sul sostegno inizia a ruotare. Avvicinando poi una bacchetta di ebanite, si nota che questa volta si attraggono.

1.1.2. Proprietà fondamentale

L'elettromagnetismo è lo studio della fisica cariche elettriche. Ne esistono di due varietà (scelte inizialmente in modo arbitrario): le cariche positive e le cariche negative.

Le cariche dello stesso segno si respingono, mentre quelle di segno opposto di attraggono.


1.1.3. Legge di conservazione della carica

In un sistema isolato, *la carica elettrica totale*, cioè la somma delle cariche positive e negative presenti in un qualsiasi istante,

non cambia mai.

Possono essere create delle particelle cariche, ma questa creazione implica la creazione anche di una carica uguale ma opposta.

Il nostro universo appare come una miscela molto bilanciata di cariche elettriche.



$$q_{tot} = 0$$

1.1.4. Quantizzazione della Carica

Tutte le particelle elementari cariche possiedono la stessa carica: la carica elementare

$$e = 1.6022 * ^{-10^{-19}}C$$

Particella	Carica (C)	Massa (kg)
Elettrone	$-1.6022*10^{-19}$	$9.1094*10^{-31}$
Protone	$1.6022*10^{-19}$	$1.6726*10^{-27}$

Nota bene

Esistono i "Quark" con carica frazionaria, ma non possono esistere isolati. Compongono sempre particelle con cariche uguali a multipli interi di $e.\,$

Nel corso tratteremo le particelle cariche come portatrici di cariche dove la loro estensione e la loro struttura si possono considerare trascurabili.

(!) Approfondimento

Il neutrone ha circa la stessa massa del protone e ha carica nulla.

1.1.5. Legge di Coulomb

Due cariche elettriche si respingono con una forza che è direttamente proporzionale al prodotto delle intensità delle cariche e inversamente al quadrato della loro distanza.

$$ec{F}_{21} = rac{1}{4\pi\epsilon_0} rac{q_1q_2}{r_{21}^2} \hat{r}_{21}$$

La forza è newtoniana: $ec{F}_{21} = -ec{F}_{12}$

 ϵ_0 è la costante dielettrica (o permettività) del vuoto e ha valore

$$\epsilon_0 = 8.5542 * 10^{-19} \frac{C^2}{Nm^2}$$

La costante ϵ_0 è molto più "forte" dell'analoga della legge di gravitazione ($\gamma=6.67*10^{-11}$), ma nell'universo le masse dei pianeti sono molto grandi e le cariche in genere sono neutre, perciò la legge di gravità si nota maggiormente.

1.1.5.1. Esempio 1.2

L'elettrone e il protone di un atomo di idrogeno si trovano a una distanza media di $r=0.53*10^{-10}m$, che coincide con la dimensione dell'atomo.

Calcolare l'intensità della forza di gravitazione e della forza elettrostatica tra il protone e l'elettrone.

$$|ec{F}_e| = rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{q_1q_2}{r^2}||\hat{r}|| = rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{q_1q_2}{r^2} = 8.2*10^{-8}N \ F_g = \gammarac{m_em_p}{r^2} = 3.62*10^{-47}N$$

La forza di gravità è trascurabile rispetto alla forza elettrostatica, infatti hanno una differenza di 39 ordini di grandezza.

1.1.6. Esperimento 2 - Elettroscopio a foglie



Avvicinando una bacchetta elettrizzata ad un elettroscopio scarico, le foglioline divergono per poi richiudersi quando si allontana il corpo elettrizzato.


Avviene una repulsione: gli elettroni sul pomello vengono spinti verso il basso, dove sono le foglie, che a loro volta si respingono e si allontanano. In cima al pomello si troverà una carica positiva, mentre in basso una negativa.

Dopo il contatto, l'elettroscopio acquisisce una carica dello stesso segno di quello della bacchetta.

Se il pomello dell'elettroscopio viene toccato mentre la bacchetta è vicina, l'elettroscopio acquisisce una carica con segno opposto a quella della bacchetta.

L'elettroscopio a foglia è stato uno dei primi strumenti per misurare la carica presente sugli oggetti, misurando l'angolo delle foglie (a parità di distanza).

1.1.7. Esempio 1.4




Due sferette conduttrici eguali, di massa m e carica q sono sospese ciascuna ad un filo lungo l. In equilibrio i fili sono disposti simmetricamente rispetto alla verticale, ciascuno ad angolo θ . Calcolare la relazione tra q e θ .

In questo esercizio il sistema non è un universo isolato in cui solo le due cariche esistono, ma invece posizioniamo le cariche "nei pressi" di un corpo massivo, la Terra. Perciò la forza peso non è trascurabile (nonostante avessimo visto che la differenza degli ordini di grandezza era molto grande).

$$an heta = rac{F_e}{F_g} = rac{1}{4\pi\epsilon_0} rac{q^2}{(2l\sin heta)^2} rac{1}{mg} = rac{q^2}{16\pi\epsilon_0 l^2 mg\sin^2 heta} \ an heta \sim heta \; ext{e} \; ext{e} \; ext{in} \; heta \sim heta \; ext{per angoli piccoli, quindi trovo:} \ q pprox \sqrt{mg16\pi\epsilon_0 l^2 heta^3} \ \square$$

Lezione 02

1.1.8. Elettrizzazione per contatto - conduttore isolato




▲ Figura 1.6 Carica di una sfera di materiale conduttore isolato per contatto e ridistribuzione sulla superficie.



La carica che era presente nella bacchetta si trasferisce nel conduttore, così la bacchetta si scarica e il conduttore si carica.

1.1.9. Elettrizzazione per contatto - conduttore a terra




Avvicinando la bacchetta carica si creavano delle cariche positive vicino alla bacchetta. Una volta messo il sistema a terra, gli elettroni si possono spostare ancora di più. Una volta tolto il collegamento, gli elettroni non possono più tornare sul conduttore, quindi mantiene la carica acquisita.


1.1.10. Legge di Coulomb per più cariche

Supponiamo di avere cariche q_1 , q_2 , q_3 e ci facciamo tre esperimenti.


1. Misuriamo la forza che agisce su q_1 quando q_2 è a 10cm e q_3 è molto lontano $(r=\infty)$. Troviamo $ec F_{12}=rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{q_1q_2}{r_{12}^2}\hat r_{12}$



2. Misuriamo la forza che agisce su q_1 quando q_3 è a 10cm e q_2 è molto lontano $(r=\infty)$. Troviamo $ec F_{13}=rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{q_1q_3}{r_{13}^2}\hat r_{13}$



3. Misuriamo la forza che agisce su q_1 quando q_2 e q_3 sono molto vicine ed entrambe a 10cm da q_1 . Troviamo $\vec{F}_{tot}=rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{q_1q_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12}+rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{q_1q_3}{r_{13}^2}\hat{r}_{13}$



Per il principio della linearità della forza, in generale la formula è

$$ec{F}_{tot} = \sum_i rac{1}{4\pi\epsilon_0} rac{q_1q_i}{r_{1i}^2} \hat{r}_{1i} .$$

La forza con cui interagiscono due cariche non viene alterata dalla presenza di altre cariche: *la carica* è additiva.

Questo è la base del *principio di sovrapposizione*, ovvero la possibilità di combinare più insiemi di sorgenti in un unico sistema *sommandoli*, senza che vengano alterate le singole configurazioni.

1.2. Il campo elettrico

1.2.1. Campo elettrico - definizione

Supponiamo di avere cariche q_1 , q_2 , ..., q_n fisse nello spazio. Ora avviciniamo una carica q_0 . Siamo interessati solamente alla forza agente su q_0 posta nel punto $(x,y,z)\colon \vec F_0=\sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0q_i}{r_{0i}^2} \hat r_{0i}=q_0 \vec F_{tot}=\sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_{0i}^2} \hat r_{0i}$, abbiamo fatto una generalizzazione matematica.

Osserviamo che la forza è proporzionale a q_0 , quindi possiamo dividere per q_0 . Così otteniamo il *campo elettrico*, una grandezza vettoriale che dipende soltanto dalla distribuzione delle cariche q_1 , ..., q_n e dal punto (x,y,z).

Una possibile formula del campo elettrico è

$$ec{E}(x,y,z)=rac{ec{F}_0}{q_0}$$

1.2.1.1. Problema

Se la cariche non sono veramente inamovibili, l'introduzione di una certa carica q_0 può provocare uno spostamento delle cariche sorgenti rispetto alla loro posizione iniziale.

Allora una possibile definizione del campo elettrico è

$$ec{E}(x,y,z) = \lim_{q_0 o 0} rac{ec{F}_0}{q_0}$$

1.2.1.2. Problema

L'operazione di limite ha senso solo matematicamente perché le cariche sono quantizzate, in natura non sono mai state osservate cariche più piccole di $e.\,$

Un'altra possibile definizione ancora è

$$ec{E}(x,y,z) = \sum_i rac{1}{4\pi\epsilon_0} rac{q_i}{r_{0i}^2} \hat{r}_{0i}$$

In questa definizione non c'è nulla di nuovo, è solo un altro modo per descrivere un sistema di cariche. Comunque rimane molto utile in quanto ci permette di predire la forza che agirà su una qualsiasi carica posta nel punto (x,y,z).

1.2.2. Esercizio 1.5

Tre cariche positive equali sono fisse nei vertici di un triangolo equilatero di lato l. Calcolare la forza elettrica agente su ognuna delle cariche e il campo elettrostatico nel centro del triangolo.

Chiamo le cariche q_0 , q_1 , q_2 . Calcolo per q_0 , in q_1 e q_2 il calcolo è analogo ma traslato.

$$egin{align} ec{E}_0 &= rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{q_1}{r_{01}^2}\hat{r}_{02} + rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{q_1}{r_{02}^2}\hat{r}_{02} \ \hat{r}_{01} &= egin{bmatrix} rac{1}{2} \ rac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \ \hat{r}_{02} &= egin{bmatrix} -rac{1}{2} \ rac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \ \hat{r}_{tot} &= \hat{r}_{01} + \hat{r}_{02} = egin{bmatrix} 0 \ \sqrt{3} \end{bmatrix} \ ec{E}_{01} &= rac{1}{4\pi\epsilon_0} = rac{1}{l^2} egin{bmatrix} 0 \ \sqrt{3} \end{bmatrix} \ ec{E}_x &= 0 \ ec{E}_y &= rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{q}{l^2}\sqrt{3} \ \end{pmatrix} \ \end{aligned}$$

Pongo una quarta carica al centro. Noto che per la geometria del problema le forze dovute alle tre cariche ai vertici si annullano a vicenda, quindi la forza totale è zero.

1.3. Il campo elettrico prodotto da una distribuzione continua di carica

Finora abbiamo solo studiato il campo elettrico generato da cariche puntiformi. Spesso però le cariche sono distribuite nello spazio con una ben determinata geometria.

Noi siamo interessati al campo elettrico generato da queste cariche in punti distanti dove vengono viste come una distribuzione continua.

La distribuzione continua di carica esiste solo nel mondo matematico, ma siccome le cariche e lo distanze fra loro sono infinitesimali rispetto al nostro punto di vista, possiamo considerare la carica come continua.

Una distribuzione di carica può essere:

- Volumetrica: Descritta da ρ che rappresenta la carica per unità di volume. $\rho dx dy dz$ è la carica dq contenuta nel cubetto di volume dx dy dz. Per passare alla carica del volume bisogna integrare;
- Superficiale: Descritta da σ che rappresenta la carica per unità di superfice. $\sigma d\Sigma$ è la carica dq contenuta nel elemento di superfice $d\Sigma$. Anche questa volta bisogna fare l'integrale, ma di superficie;
- Lineare: Descritta da λ che rappresenta la carica per unità di linea. λdl è la carica dq contenuta nel elemento di curva dl.

Nota bene

In generale, le distribuzioni di cariche sono funzioni con valori diversi in ogni punto. Nel corso tratteremo solo distribuzioni uniformi.

Il campo elettrico generato da una distribuzione continua di carica è

$$ec{E}(x,y,z) = \int_{ ext{distribuzions}} rac{1}{4\pi\epsilon_0} rac{dq}{r^2} \hat{u}$$

dove r è la distanza tra l'elemento di carica dq e il punto (x,y,z), \hat{u} è il versore tra l'elemento di carica dq e il punto (x,y,z).

- Nel caso volumetrico ho $ec E(x,y,z)=\int_{
 m volume} dx'\,dy'\,dz' rac{1}{4\pi\epsilon_0} rac{
 ho(x',y',z')}{4\pi\epsilon_0 r^2(x',y',z')} \hat u(x',y',z')$
- Nel caso superficiale ho $ec E(x,y,z)=\int_{
 m superficie} dx'\,dy' rac{1}{4\pi\epsilon_0} rac{\sigma(x',y',z')}{4\pi\epsilon_0} \hat u(x',y',z')$
- Nel caso lineare ho $ec E(x,y,z)=\int_{
 m curva} dx' rac{1}{4\pi\epsilon_0} rac{\lambda(x',y',z')}{4\pi\epsilon_0 r^2(x',y',z')} \hat u(x',y',z')$

1.3.1. Esercizio 1.6

Una carica q è distribuita uniformemente su un sottile anello di raggio $R.\mathtt{Calcolare}$ il campo elettrostatico sull'asse dell'anello.


Per ogni punto nell'anello, troverò sempre un altro punto simmetrico, quindi le forze lungo il piano dei due punti si annullano e il campo sarà uscente.

Sarà inutile allora calcolare il campo elettrico lungo y e z

paralleli all'asse x (l'asse dell'anello).

Allora:

$$ec{E}_{tot} = E_{\hat{x}} = \int rac{dl}{4\pi\epsilon_0} rac{\lambda}{r^2} \cos heta \hat{x} = rac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos heta \int dl \hat{x} = rac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos heta 2\pi R = rac{\lambda}{2\epsilon_0 r} \cos heta \hat{x}$$



Osservo che
$$\cos\theta=rac{x}{x^2+R^2}$$
 $ec{E}_{tot}=rac{\lambda R}{2\epsilon_0}rac{x}{(R^2+x^2)^{3/2}}\hat{x}\stackrel{x\gg R}{\sim}rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{a}{x^2}$ dove $a=2\pi R\lambda$