# EXML基本语法(二)

## 数据绑定

EXMI支持数据绑定功能,数据绑定相当于是给静态的EXML文件添加动态脚本的功能,能够极大简化视图刷新的代码量。得益于JavaScript的动态语言特性,所有的Object对象都可以实现动态数据绑定,并不限定于Egret框架内的对象。在EXML中实现数据绑定只需要一对{}括号:

```
<e:ItemRenderer class="skins.ItemRendererSkin" xmlns:e="http://ns.egret.com/eui">
        <e:Label id="labelDisplay" text="{data.label}"/>
</e:ItemRenderer>
```

例如上面的例子,在Label节点的text属性上声明了一个数据绑定: {data.label} ,它表示text属性的值始终与根节点ItemRender的data属性上的label值相同。当ItemRender的data属性发生改变,或data上的label属性发生改变时,数据绑定都会自动通知Label重新对text属性赋值,从而刷新视图。

注意目前数据绑定只支持属性链访问,即 a.b.c.d.x 这种形式,还不支持直接声明复杂表达式的绑定。若遇到复杂表达式的情况,需要自行在外部完成转换,将最终计算结果赋值到数据对象上。

使用数据绑定特性请参考:数据容器 (../../../extension/EUI/dataCollection/dataGroup/index.html)

#### 内部类

在很多情况下,都需要引用一些只使用一次的EXML文件,对于这种情况,现在更好的做法是直接内嵌它,而不再需要额外创建一个文件再引用它。例如一个Button,需要引用一个皮肤,通常的做法是分成两个文件,创建一个ButtonSkin.exml文件用于描述按钮皮肤,在另一个EXML文件中使用skinName属性引用它的类名:

ButtonSkin.exml

MyGroup.exml

```
<e:Group class="skins.MyGroup" xmlns:e="http://ns.egret.com/eui">
    <e:Button label="按钮" skinName="skins.ButtonSkin">
    </e:Button>
</e:Group>
```

上面的例子,可以直接写在同一个文件内,等价于以下内容:

MyGroup.exml

```
<e:Group class="skins.MyGroup" xmlns:e="http://ns.egret.com/eui">
    <e:Button label="按钮">
        <e:Skin states="up,over,down,disabled">
              <e:Label id="labelDisplay" left="20" right="20" top="10" bottom="10"/>
              </e:Skin>
        </e:Button>
</e:Group>
```

这种写法能够有效减少EXML的文件数量,仅当皮肤需要复用时,再创建独立的EXML文件。

除了皮肤,ItemRenderer也是一个典型的使用率很高且不复用的组件。可以直接内嵌ItemRender的皮肤到List节点中:

## 视图状态

视图状态也算语法糖的一种。它跟数据绑定功能类似,也是给静态的EXML加入了动态刷新的功能。视图状态简单说就是预设一组状态刷新的操作,当切换到某个状态时,自动批量执行一系列的添加删除显示对象或改变对象属性的操作。下面是一个按钮皮肤的例子:

在根节点上,声明了视图状态名称列表 states="up,over,down,disabled",它表示这个皮肤具有 up,over,down,disabled 这四种状态,当皮肤的currentState属性被逻辑组件设置为这四个状态之一时,就会自动执行一些列的状态操作。这些状态操作通常有两类:1.添加移除对象,2.设置属性。

第一种状态操作,可以看到例子中有四个Image节点,每个节点上都有一个 includeIn 属性, includeIn="over" 表示这个Image节点只存在于over状态下,一旦,切换到其他状态时,自动移除这个节点,切换回over状态时又会重新添加这个节点并显示。这样我们只要每次设置视图状态的名称,几个图片就会自动显示或隐藏。操作对象的添加移除,关键字除了 includeIn 之外,还有一个 excludeFrom ,它表示不存在于某个状态。刚才的 includeIn="over" 等价于 excludeFrom="up,down,disabled",表示不存在与up,down,disabled几个状态中,即只存在于over状态中。

第二种状态操作是设置属性,可以看到Label节点上的这句: textColor.down="0x009aff" 它表示当状态切换到down时,设置Label的textColor属性为0x009aff。写法很简单,都是直接在属性名后加个点再加上状态名即可,表示在指定状态对此属性的赋值。

# 引用自定义组件

请参考:在EXML中使用自定义组件 (../../../extension/EUI/advancedSkills/useComponents/index.html)