Bir Uçbirimin Betiklerle Denetimi

Yazan:

David MacKenzie

Yazan: **Junio Hamano**

Çeviren: Nilgün B. Bugüner

Nisan 2006

Özet

Bu belge, belli bir uçbirim için uçbirim yetenek isimlerini önceleme ve denetim kodlarına çeviren GNU **tput** ve **tabs** komutlarının 2.0 sürümlerini belgeler.

Konu Başlıkları

1. tput: Taşınabilir Uçbirim Denetimi	
1.1. tput Kullanımı	
1.2. Çıktılama ve Çıkış Durumu	
1.3. Daha Fazla Örnek	
1.4. Yetenekler	
1.4.1. Seçimlik Yetenekler	
1.4.2. Sayısal Yetenekler	
1.4.3. Dizgesel Yetenekler	
1.5. Hata İletileri	1
2. tabs: Uçbirim Sekmelerinin Ayarlanması	1
2.1. Seçenekler	1
2.2. Sekme Belirtimi	1
2.3. Hazırlop sekme belirtimleri	1
2.4. Örnekler	1

Legal Notice

Copyright © 1991, 1995 Free Software Foundation, Inc.

Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

Permission is granted to process this file through TeX and print the results, provided the printed document carries copying permission notice identical to this one except for the removal of this paragraph (this paragraph not being relevant to the printed manual).

Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one.

Permission is granted to copy and distribute translations of this manual into another language, under the above conditions for modified versions, except that this permission notice may be stated in a translation approved by the Foundation.

Yasal Uyarı

Telif Hakkı © 1991, 1995 Free Software Foundation, Inc.

Bu kılavuzun harfi harfine kopyalanmasına ve dağıtılmasına telif hakkı uyarısının ve bu izin uyarısının tüm kopyalarında bulunması şartıyla izin verilmiştir.

Bu kılavuzun değiştirilmiş kopyalarının kopyalanmasına ve dağıtılmasına, türetilmiş çalışmanın sonuçlarının tamamı, harfi harfine kopyalamanın koşullarını içererek ve buna eşdeğer bir izin uyarısı da sağlandığı takdirde izin verilmiştir.

Bu kılavuzun diğer dillere çevirilerine, bu izin uyarısını bulunduğu Free Software Foundation tarafından onaylanmış bir çeviri değilse, yukarıda açıklanan değiştirilmiş sürümlerinin koşulları sağlandığı takdirde izin verilmiştir.

Feragatname

BU KİTAP ÜCRETSİZ OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, İÇERDİĞİ BİLGİLER İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR KİTABI "OLDUĞU GİBİ", AŞİKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. BİLGİNİN KALİTESİ İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. HERHANGİ BİR HATALI BİLGİDEN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE KİTABI DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BİLGİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA BİLGİLERİN BAŞKA BİLGİLERLE UYUMSUZ OLMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

Tüm telif hakları aksi özellikle belirtilmediği sürece sahibine aittir. Belge içinde geçen herhangi bir terim, bir ticari isim ya da kuruma itibar kazandırma olarak algılanmamalıdır. Bir ürün ya da markanın kullanılmış olması ona onay verildiği anlamında görülmemelidir.

1. tput: Taşınabilir Uçbirim Denetimi

tput komutu kabuk betiklerinden ekranın temizlenmesi, altçizgili metin yazma, ekran genişliği ne olursa olsun metni ortalama gibi şeyler yapmayı mümkün kılar. Bu şeyleri gerçekleştirebilmek için uçbirimden bağımsız yetenek ismini kullanılmakta olan uçbirimin yetenek ismine tercüme eder.

tput argüman olarak eşdeğer termcap yetenek dizgesine dönüştürmek üzere bir Unix System V terminfo yeteneği alır (Eşdeğerlik listesi için *Yetenekler* (sayfa: 6) bölümüne bakın). Terminfo, termcap'a benzer bir veritabanıdır, fakat yetenek isimleri farklıdır ve farklı biçimde saklanır. GNU **tput** komutu Unix System V **tput** komutu ile uyumlu olmak için argüman olarak bir terminfo yetenek ismi alır.

Terminfo (ve termcap) yeteneklerinin üç türü vardır: dizgesel, mantıksal ve sayısal. Dizgesel yetenekler uçbirimde gösterildiklerinde ya da özel bir tuş tarafından uçbirime gönderildiklerinde uçbirim üzerinde özel bir etkiye sebep olurlar (tuşlarla gönderilenler şüphesiz kabuk betikleri ile gönderilmeye uygun değillerdir). Sayısal ve mantıksal yetenekler ise uçbirimin kaç sütun genişlikte olduğu veya bir Meta tuşuna sahip olup olmadığı gibi uçbirim hakkında bilgi verirler. Yeteneklerin üç türü hakkında daha ayrıntılı bilgi için *Çıktılama ve Çıkış Durumu* (sayfa: 4) bölümüne bakınız.

tput komutunun biçimi:

```
tput [seçenekler] yetenek-ismi [parametre ...]
tput [seçenekler] longname
tput [seçenekler] init
tput [seçenekler] reset

GNU tput şu seçenekleri kabul eder:

[-T uçbirim-türü] [--terminal=uçbirim-türü]
[-t] [--termcap]
[-S] [--standard-input]
[-V] [--version]
```

tput kullanarak ekranı temizleme örneği:

```
tput clear
```

1.1. tput Kullanımı

tput komutunun biçimi:

```
tput [seçenekler] yetenek-ismi [parametre ...]
tput [seçenekler] longname
tput [seçenekler] init
tput [seçenekler] reset

GNU tput şu seçenekleri kabul eder:

[-T uçbirim-türü] [--terminal=uçbirim-türü]
[-t] [--termcap]
[-S] [--standard-input]
[-V] [--version]
```

Dizge değerli yeteneklerin bazıları parametre kabul eder, örneğin silinecek satırların veya taşınacak sütunların sayısı gibi. Parametreler daima birer sayıdır.

-T uçbirim−türü

--terminal=uçbirim-türü

Bu seçenek uçbirim türünü belirtir. Öntanımlı olarak bu değer TERM ortam değişkeninden alınır.

-t

--termcap

GNU **tput** öntanımlı olarak eğer kullanıcının belirttiği yetenek ismi bir terminfo ismi değilse onun bir termcap yetenek ismi olduğunu varsayar. Bu seçenek **tput** komutuna, terminfo isimlerine hiç bakmamasını yetenek ismine bir termcap ismi olarak bakmasını söyler.

-S

--standard-input

tput komutuna yetenek isimlerini ve parametrelerini standart girdiden okumasını söyler. Bu kipte sadece dizge değerli yetenekler kullanılabilir.

-V

--version

tput komutuna sürüm bilgilerini göstermesini söyler.

longname belirtildiğinde tput uçbirimin türünü açıklayıcı uzun uçbirim ismini gösterir.

init belirtildiğinde **tput** uçbirime ilklendirme dizgeleri gönderir. Eğer uçbirimin sekme genişliği sekizden farklıysa ve sıfırlanamıyorsa tty sürücüsündeki sekme genişletmesi etkinleştirilir. Aksi takdirde, sekme genişliği sekiz yapılır ve sekme genişletmesi etkinleştirilmez.

reset belirtildiğinde **tput** uçbirime sıfırlama dizgeleri gönderir ve ardından **tput init**'teki ilklendirme işlemlerini yapar.

Aşağıda **tput** kullanım örneklerine yer verilmiştir. **tput**'un uçbirimlerin uygulamasına sebep olabildiği işlevlerin tam listesi için *Yetenekler* (sayfa: 6) bölümüne bakınız. **tput** kullanımı ile ilgili daha karmaşık örnekler için *Daha Fazla Örnek* (sayfa: 5) bölümüne bakınız.

Aşağıdaki komut imleci ekranın 10. satırının 30. sütununa taşır:

tput cup 10 30

Bu komut imleci görünmez yapar:

tput civis

İmleci tekrar görünür yapmak için:

tput cnorm

İmlecin üzerinde bulunduğu satırdan itibaren imlecin bulunduğu satır dahil 10 satırı silmek için:

tput dl 10

1.2. Çıktılama ve Çıkış Durumu

tput komutu uçbirim yeteneklerinin dizgesel, mantıksal ve sayısal türlerinin herbiri için farklı çıktılar üretir.

Komut satırında belirtilen terminfo yeteneği bir dizge ise **tput** onun değerini gösterir ve 0 durumu ile çıkar. Eğer yetenek kullanılan uçbirim türü için tanımlanmamışsa **tput** bir çıktı üretmeksizin 1 durumu ile çıkar.

Eğer yetenek sayısal değerliyse, **tput** onun değerini (bir tamsayı) gösterir. Eğer yetenek kullanılan uçbirim türü için tanımlanmamışsa **tput** –1 değerini gösterir. Bir hata oluşmadıkça, sayısal yetenekler için çıkış durumu daima 0'dır. Olası çıkış durumlarının tam listesi için *Hata İletileri* (sayfa: 13) bölümüne bakınız.

Eğer yetenek seçimlikse, **tput** bir çıktı üretmez, eğer yetenek kullanılan uçbirim türü için tanımlanmamışsa 1 ile aksi takdirde 0 durumu ile çıkar. Termcap yeteneklerinin daha ayrıntılı açıklamaları için Termcap Kütüphanesi ve Veritabanı^(B6) belgesinin Uçbirim Yeteneklerinin Tanımları^(B7) bölümüne bakınız.

Sayısal yeteneklerin değerleri kabuk değişkenlerine kaydedilmelidir, böylece **tput**'u tekrar kullanmaksızın bu değerler tekrar kullanılabilir. Örnekler:

Bourne, Bourne-again ve Korn kabuklarında:

```
bir ortam değişkenine atamak için: COLUMNS='tput cols' export COLUMNS
bir yerel değişkene atamak için: tabwidth='tput it'
C kabuğu için:
bir ortam değişkenine atamak için: setenv COLUMNS 'tput cols'
bir yerel değişkene atamak için: set tabwidth = 'tput it'
```

Dizge değerli yeteneklerin değerleri daha sonra **echo** komutunda kullanılmak üzere aynı yolla kabuk değişkenlerine kaydedilebilir. **echo** komutu çoğu kabuğun yerleşik komutlarından biri olduğundan **tput**'tan daha hızlı çalışacaktır. Bununla birlikte, **tput** yerine **echo** kullanımı geciktirme gerektiren yeteneklerde sorunlara yol açabilir. Çünkü geciktirme için kullanılan boş ('\0') karakter **echo** dahil hiçbir komuta argüman olarak belirtilemez.

1.3. Daha Fazla Örnek

Burada **tput** kullanımı ile ilgili biraz kabuk programlama gerektiren daha karmaşık örneklere yer verilmiştir. C kabuğunun akış denetimi (karar verme mekanizması) diğer kabuklardan farklı oluşturulduğundan bu örnekler C kabuğunda çalışmaz.

Aşağıdaki örnekte uçbirim üste yazmama yapabiliyorsa Ben işimin başındayım basar ve üstünü çizer; yapamıyorsa Ben grevdeyim dizgesini basar.

```
if tput os; then
   echo -e 'Ben işimin başındayım\r--- -----'
else
   echo 'Ben grevdeyim'
fi
```

Aşağıdaki örnekte komut satırı argümanı olarak verilen dizgeyi satıra ortalayarak basan bir betik görülmektedir. Bu işlem için diğer bir yaklaşım, çok sayıda boşluğu basmak için **while** döngüsü kullanmak yerine **tput**'un **rep** terminfo yeteneğini göndermesi olurdu.

```
COLUMNS='tput cols' export COLUMNS # Ekran genişliği
echo "$@" | awk '
{ spaces = ('$COLUMNS' - length) / 2
  while (spaces-- > 0) printf (" ")
  print
}'
```

Aşağıdaki betikte uçbirimin imleç konumu kaydedilmekte, ekranın ortasına negatif olarak Merhaba Dünya basılmakta ve imleç tekrar eski konumuna dönmektedir.

```
COLUMNS='tput cols'
LINES='tput lines'
line='expr $LINES / 2'
column='expr \( $COLUMNS - 6 \) / 2'
tput sc
tput cup $line $column
tput rev
echo 'Merhaba Dünya'
tput sgr0
tput rc
```

Yukarıdaki örneğin ortasındaki üç satır **—-standard-input** seçeneği kullanılarak da yazılabilirdi:

```
tput --standard-input <<EOF
sc
cup $line $column
rev
EOF</pre>
```

1.4. Yetenekler

1.4.1. Seçimlik Yetenekler

Terminfo ismi	Termcap ismi	Açıklama
am	am	Son sütuna yazılan karakter imleci alt satırın başına taşır
bw	bw	Sol girintide kullanıldığında cub1
		imleci önceki satırın son sütununa taşır
chts	HC	İmleç mutlaka görünür
da	da	Ekrandan yukarısı hatırlanabilir
db	db	Ekrandan aşağısı hatırlanabilir
eo	eo	Üste yazmama etkin olsa bile boşluk karakteri silebilir
eslok	es	Durum satırına yazarken diğer ekran komutları çalışabilir
gn	gn	Uçbirim soysaldır (dialup, switch gibi)
hc	hc	uçbirim yazıcı benzeri bir aygıttır
hs	hs	Uçbirim bir durum satırına sahiptir
hz	hz	Hazeltine uçbirim; ~ basılmaz.
in	in	Boşluk karakterleri ile boş konumlar farklı ele alınır
km	km	Uçbirim Meta tuşuna sahiptir
mc5i	5i	Yazıcıya gönderilen veri ekrana yansıtılmaz
mir	mi	Ekleme kipinde imleç hareket ettirilebilir
msgr	ms	Çarpıcı görünüm kiplerinde imleç hareket ettirilebilir
npc	NP	Geciktirme karakteri gerekmez
nrrmc	NR	<pre>smcup yeteneği rmcup'un tersi değildir</pre>
nxon	nx	Geciktirme çalışmaz; xon/xoff gerekir
OS	os	Üste yazmak silmez.
ul	ul	Altçizme işlemi altçizgi karakteri ile yapılır
xenl	xn	80 sütundan sonra satırsonu karakteri yoksayılır (Concept)
xhp	XS	Silme için sihirli çerezler temizlenmelidir (HP)

```
xon xo xon/xoff akış denetimi kullanılır
xsb xb Superbee uçbirim (f1=esc, f2=ctrl-c)
xt xt Sekmeler yıkıcıdır, sihirli smso (Teleray 1061)
```

1.4.2. Sayısal Yetenekler

Terminfo	Termcap	Açıklama
ismi	ismi	
cols	СО	Ekran genişliği
it	it	sekme genişliklerinin ilk değeri
lh	lh	Her etiketteki satır sayısı
lines	li	Ekrandaki ya da sayfadaki satır sayısı
lm	lm	<pre>lines'tan fazlaysa bellek satır sayısı;</pre>
		değer 0 ise satır sayısı değişkendir
lw	lw	Her etiketteki sütun sayısı
nlab	Nl	Ekrandaki etiketlerin sayısı (ilki 1)
pb	pb	Geciktirmenin gerektiği en düşük hız
vt	vt	Sanal uçbirim numarası (CB/Unix)
wsl	WS	Durum satırının sütun sayısı
xmc	sg	Sihirli çarpıcılık çerezi genişliği

1.4.3. Dizgesel Yetenekler

Aşağıdaki tabloda açıklamaların sonundaki (P) yeteneğin bir veya daha fazla parametre aldığını, (*) etkilenen satırlardan dolayı geciktirme gerekebileceğini gösterirken #n biçimi ise "n. parametrenin değeri" anlamına gelir.

Terminfo ismi	Termcap ismi	Açıklama
TOME	101111	
acsc	ac	Çizgesel karakter kümesi çiftleri aAbBcC - öntanımlı vt100
bel	bl	Çan (daktilo da çın, bilgisayarda bip sesi)
blink	mb	Yanarsöner kipe gir
bold	md	Çifte parlaklık kipine gir
cbt	bt	Geri sek
civis	vi	İmleci görünmez yap
clear	cl	Ekranı temizle (*)
cmdch	CC	Komut karakteri
cnorm	ve	İmleci normale döndür (cvvis ve civis' i geri al)
cr	cr	İmleci satırbaşına götür (*)
csr	CS	Kaydırma bölgesini #1 satırdan #2 satırına ayarla (P)
cub	LE	İmleci #1 sütun sola taşı (P)
cub1	le	İmleci bir sütun sola taşı
cud	DO	İmleci #1 satır aşağı taşı (P*)
cud1	do	İmleci bir satır aşağı taşı
cuf	RI	İmleci #1 sütun sağa taşı (P*)
cuf1	nd	İmleci #1 sütun sağa taşı
cup	cm	İmleci ekranın #1 satırının #2 sütununa taşı (P)
cuu	UP	İmleci #1 satır yukarı taşı (P*)
cuu1	up	İmleci bir satır yukarı taşı

```
cvvis
          VS
                   İmleci çok görünür yap
dch
          DC
                   #1 karakteri sil (P*)
dch1
                   Karakteri sil (*)
          dc
dim
                   Yarı parlaklık kipine gir
          mh
dЪ
                   #1 satırı sil(P*)
          DL
                   Satırı sil (*)
d11
          dl
dsl
          ds
                   Durum satırını iptal et
ech
                   #1 karakteri sil (P)
          ec
ed
                   Belleğin sonuna kadar sil (*)
          cd
el
                   Satırı sonuna kadar temizle
          ce
el1
          cb
                   Satırı başına kadar temizle
                   Diğer karakter kümesi kipine gir
enacs
          eА
ff
          ff
                   Yazıcı için sayfa ileri (*)
flash
          vb
                   Görünür çan (ekran yanarsöner; imleç hareket etmemeli)
fsl
                   Durum satırından geridön
          fs
hd
          hd
                   İmleci yarım satır aşağı taşı
home
          ho
                   İmleci ev konumuna konumla (cup yoksa)
                   İmleci #1'inci sütuna götür (P)
hpa
          ch
                   Donanımsal sekme durağını 8 boşluk sonraya sektir
ht
          ta
                   İmleç sütununu tüm satırlar için sekme durağı yap
ht.s
          st
hu
          hu
                   İmleci yarım satır yukarı taşı
ich
          IC
                   #1 boş karakter ekle (P*)
ich1
                   Boş karakter ekle
          iс
if
          if
                   İlklendirme dizgesini içeren dosyanın ismi
il
                   #1 yeni boş satır ekle (P*)
          AL
i11
          al
                   Yeni bir boş satır ekle (*)
ind
          sf
                   Bir satır ileri (yukarı) kaydır
indn
          SF
                   #1 satır ileri kaydır (P)
                   Görünmez metin kipine gir
invis
          mk
                   Gecikmeyi karakter ekledikten sonra yap (*)
ip
          ip
iprog
          iΡ
                   İlklendirme uygulamasının yolu
is1
          i1
                   Uçbirim ilklendirme dizgesi
is2
                   Uçbirim ilklendirme dizgesi
          is
          i3
                   Uçbirim ilklendirme dizgesi
is3
          & 9
                   Shift + başlama tuşu
kBEG
kCAN
          6 0
                   Shift + iptal tuşu
kCMD
          *1
                   Shift + komut tuşu
kCPY
          *2
                   Shift + kopya tuşu
kCRT
          *3
                   Shift + oluştur tuşu
kDC
          *4
                   Shift + silme karakteri tuşu
          *5
                   Shift + satırı sil tuşu
kDL
          *7
kEND
                   Shift + end tuşu
kEOL
          *8
                   Shift + satırı sil tuşu
kEXT
          *9
                   Shift + çıkış tuşu
kFND
          *0
                   Shift + bul tuşu
                   Shift + yardım tuşu
k H L P
          #1
kHOM
          #2
                   Shift + home tuşu
                   Shift + girdi tuşu
kIC
          #3
kLFT
                   Shift + sola ok tuşu
          #4
```

```
kMOV
          %b
                   Shift + taşı tuşu
kMSG
                   Shift + ileti tuşu
          %a
kNXT
                   Shift + sonraki tuşu
          응C
kOPT
                   Shift + seçenekler tuşu
          %d
                   Shift + yazdır tuşu
kPRT
          %f
                   Shift + önceki tuşu
kPRV
          응e
kRDO
          응g
                   Shift + yeniden yap tuşu
                   Shift + devamet tuşu
kRES
          웅宁
kRIT
          응i
                   Shift + sağa ok tuşu
kRPL
          %h
                   Shift + değiştir tuşu
kSAV
          !1
                  Shift + kaydet tuşu
          !2
                  Shift + beklet tuşu
kSPD
          !3
                  Shift + geri al tuşu
kUND
ka1
          K1
                   Tuştakımının üst solu
ka3
          K3
                   Tuştakımının üst sağı
kb2
          K2
                   Tuştakımının ortası
kbeg
          @1
                   Başlama tuşu
                   Gerisilme tuşu
kbs
          kb
kc1
          K4
                   Tuştakımının alt solu
kc3
          K5
                   Tuştakımının alt sağı
kcan
          @2
                   İptal tuşu
kcbt
          kΒ
                   Geri sekme tuşu
kclo
          @3
                   Kapat tuşu
kclr
          kC
                   Ekranı temizle veya sil tuşu
          @4
kcmd
                   Komut tuşu
kcpy
          @5
                   Kopyala tuşu
kcrt
          @6
                   Oluştur tuşu
kctab
          kt
                   Sekme temizle tuşu
kcub1
          kl
                   Sola ok tuşu
kcud1
          kd
                   Aşağı ok tuşu
kcuf1
          kr
                   Sağa ok tuşu
kcuu1
                   Yukarı ok tuşu
          ku
kdch1
                   Silme karakteri tuşu
          kD
kdl1
                   Satırı sil tuşu
          kL
ked
          kS
                   Ekran sonuna kadar temizle tuşu
kel
          kΕ
                   Satır sonuna kadar temizle tuşu
kend
          @7
                   End tuşu
kent
          98
                   Enter/gönder tuşu (güvensiz)
kext
          @9
                   Çıkış tuşu
kf0
          k0
                   İşlev tuşu f0
kf1
                   İşlev tuşu f1
          k1
kf10
          k;
                   İşlev tuşu f10
kf11
          F1
                   İşlev tuşu f11
kf12
          F2
                   İşlev tuşu f12
kf13
          F3
                   İşlev tuşu f13
kf14
          F4
                   İşlev tuşu f14
kf15
          F5
                   İşlev tuşu f15
                   İşlev tuşu f16
kf16
          F6
kf17
          F7
                   İşlev tuşu f17
```

kf18	F8	İşlev	tuşu	f18
kf19	F9	İşlev	tuşu	f19
kf2	k2	İşlev	tuşu	f2
kf20	FA	İşlev	tuşu	f20
kf21	FB	İşlev	tuşu	f21
kf22	FC	İşlev	tuşu	f22
kf23	FD	İşlev	tuşu	f23
kf24	FE	İşlev	tuşu	f24
kf25	FF	İşlev	tuşu	f25
kf26	FG	İşlev	tuşu	f26
kf27	FH	İşlev	tuşu	f27
kf28	FI	İşlev	tuşu	f28
kf29	FJ	İşlev	tuşu	f29
kf3	k3	İşlev	tuşu	f3
kf30	FK	İşlev	tuşu	f30
kf31	FL	İşlev	tuşu	f31
kf32	FM	İşlev	tuşu	f32
kf33	FN	İşlev	tuşu	f13
kf34	FO	İşlev	tuşu	f34
kf35	FP	İşlev	tuşu	f35
kf36	FQ	İşlev	tuşu	f36
kf37	FR	İşlev	tuşu	f37
kf38	FS	İşlev	tuşu	f38
kf39	FT	İşlev	tuşu	f39
kf4	k4	İşlev	tuşu	f4
kf40	FU	İşlev	tuşu	f40
kf41	FV	İşlev	tuşu	f41
kf42	FW	İşlev	tuşu	f42
kf43	FX	İşlev	tuşu	f43
kf44	FY	İşlev	tuşu	f44
kf45	FΖ	İşlev	tuşu	f45
kf46	Fa	İşlev	tuşu	f46
kf47	Fb	İşlev	tuşu	f47
kf48	Fc	İşlev	tuşu	f48
kf49	Fd	İşlev	tuşu	f49
kf5	k5	İşlev	tuşu	f5
kf50	Fe	İşlev	tuşu	f50
kf51	Ff	İşlev	tuşu	f51
kf52	Fg	İşlev	tuşu	f52
kf53	Fh	İşlev	tuşu	f53
kf54	Fi	İşlev		f54
kf55	Гj	İşlev	tuşu	f55
kf56	Fk	İşlev	tuşu	f56
kf57	Fl	İşlev	tuşu	f57
kf58	Fm	İşlev	tuşu	f58
kf59	Fn	İşlev	tuşu	f59
kf6	k 6	İşlev	-	f6
kf60	Fo	İşlev	tuşu	f60
kf61	Fp	İşlev	tuşu	f61
	- r	-3-01		

```
kf62
          Fq
                   İşlev tuşu f62
kf63
                   İşlev tuşu f63
          Fr
kf7
                   İşlev tuşu f7
          k7
kf8
                   İşlev tuşu f8
          k8
kf9
                   İşlev tuşu f9
          k9
kfnd
          @0
                   Bul tuşu
khlp
          %1
                   Yardım tuşu
khome
          kh
                   Home tuşu
khts
          kΤ
                   Sekme ayarla tuşu
kich1
          kΙ
                   Ins/enter ekleme kipi tuşu
kil1
          kΑ
                   Satır ekle tuşu
kind
          kF
                   İleri/Geri kaydır tuşu
kll
          kН
                   Ev aşağı tuşu
kmov
          응4
                   Taşı tuşu
kmrk
          %2
                   İşaretle tuşu
          %3
                   İleti tuşu
kmsg
knp
          kN
                   Sonraki sayfa tuşu
          응5
                   Sonraki nesne tuşu
knxt
          응6
                   Aç tuşu
kopn
          응7
                   Seçenekler tuşu
kopt
kpp
          kΡ
                   Önceki sayfa tuşu
kprt
          응9
                   Yazdır veya kopyala tuşu
kprv
          응8
                   Önceki nesne tuşu
krdo
          응 ()
                   Yeniden yap tuşu
kref
                   Başvuru tuşu
          &1
kres
          & 5
                   Devamet tuşu
krfr
          &2
                   Tazele tuşu
kri
          kR
                   İleri/Geri Kaydır tuşu
                   Ekleme kipinde rmir veya smir
krmir
          kΜ
krpl
          &3
                   Değiştir tuşu
krst
          & 4
                   Yeniden başlat tuşu
ksav
          & 6
                   Kaydet tuşu
          *6
                   Seç tuşu
kslt
                   Beklet tuşu
kspd
          & 7
ktbc
                   CTüm sekmeleri temizle tuşu
          ka
kund
          8 &
                   Geri al tuşu
1f0
          10
                   f0 tuşunun etiketi f0 değilse tuşun etiketi
1f1
          11
                   fl tuşunun etiketi fl değilse tuşun etiketi
1f10
                   f10 tuşunun etiketi f10 değilse tuşun etiketi
          l a
1f2
          12
                   f2 tuşunun etiketi f2 değilse tuşun etiketi
1f3
                   f3 tuşunun etiketi f3 değilse tuşun etiketi
          13
                   f4 tuşunun etiketi f4 değilse tuşun etiketi
1f4
          14
1f5
          15
                   f5 tuşunun etiketi f5 değilse tuşun etiketi
lf6
          16
                   f6 tuşunun etiketi f6 değilse tuşun etiketi
1 f 7
          17
                   f7 tuşunun etiketi f7 değilse tuşun etiketi
1f8
          18
                   f8 tuşunun etiketi f8 değilse tuşun etiketi
1f9
          19
                   f9 tuşunun etiketi f9 değilse tuşun etiketi
                   Son satırın başına git (cup yoksa)
11
          11
mc0
                   Ekran içeriğini yazdır
          ps
```

```
mc4
          pf
                  Yazıcıyı kapat
mc5
          ро
                  Yazıcıyı aç
                   #1 bayt için yazıcıyı etkinleştir (P)
mc5p
          рО
                  Yazılımsal sol ve sağ girintileri temizle
          MC
mgc
                   İmleci belleğin #1'inci satırının, #2'nci sütununa taşı (P)
          CM
mrcup
                  Satırsonu
nel
          nw
pad
          pc
                  Geciktirme karakteri ('\0' yerine)
pfkey
                   #2 dizgesini yazan program işlevi tuşu #1 (P)
          pk
                   #2 dizgesini çalıştıran program işlevi tuşu #1 (P)
pfloc
          pl
                   #2 dizgesini aktaran program işlevi tuşu #1 (P)
pfx
          рх
pln
          pn
                   #2 dizgesini gösteren program işlevi tuşu #1 (P)
                  Korumalı kipe gir
prot
          mp
                   İmleci son sc konumuna geri götür
rc
          rc
                   #1 karakterini, #2 kere yinele (P*)
rep
          rp
                  Negatif görüntü kipine gir
rev
          mr
rf
                  Sıfırlama dizgesini içeren dosyanın ismi
          rf
rfi
          RF
                   Sonraki girdi karakterini gönder (ptyler için)
ri
                  Bir satır geri (aşağı) kaydır
          sr
          SR
                   #1 satır geri kaydır (P)
rin
                  Diğer karakter kümesinden çık
rmacs
          ae
rmam
          RA
                  Özdevinimli girintilemeyi kapat
rmcup
          t.e
                  Uçbirimi sıralı çıktıya ayarlar
rmdc
                  Silme kipinden çık
          ed
                  Ekleme kipinden çık
rmir
          ei
                  Tuştakımı aktarım kipinden çık
rmkx
          ke
rmln
          LF
                  Yazılımsal etiketleri kapat
                  Meta kipinden çık
rmm
          mo
                  Yer değiştirme kipindeyken ip gibi
          rP
rmp
                  Çarpıcı görünüm kipinden çık
rmso
          se
                  Altçizme kipinden çık
rmul
          ue
rmxon
          RX
                  xon/xoff akış denetimini kapat
rs1
                  Uçbirimi sağlıklı kiplere sıfırla
          r1
                  Uçbirimi sağlıklı kiplere sıfırla
rs2
          r2
                  Uçbirimi sağlıklı kiplere sıfırla
rs3
          r3
                   İmleç konumunu kaydet
SC
          sc
                   #1'den #9'a kadar görünüm kiplerini tanımla (P)
sgr
          sa
sgr0
                  Tüm görünüm kiplerini kapat
          me
smacs
                  Diğer karakter kümesi kipine gir
          as
                  Özdevinimli girintilemeyi etkinleştir
smam
          SA
                  Uçbirimi rasgele imleç hareketi için ilklendir
smcup
          ti
                  Silme kipine gir
smdc
          dm
smql
          ML
                  Yazılımsal sol girintiyi #1 yap (P)
          MR
                  Yazılımsal sağ girintiyi #1 yap (P)
smgr
smir
          i m
                  Ekleme kipine gir
smkx
                  Tuştakımı aktarım kipini başlat
          ks
smln
          LO
                  Yazılımsal etiketlemeyi etkinleştir
                  Meta kipine gir (8. biti devreye sok)
smm
          mm
                  Çarpıcı görünüm kipine gir
smso
          so
                  Altçizme kipine gir
smul
          us
```

```
SX
                  xon/xoff akış denetimini aç
smxon
thc
          ct
                  Tüm sekme duraklarını yoket
                  Durum satırının #1'inci sütununa git (P)
tsl
          ts
                  Karakterin altını çiz ve sonrasına ilerle
uc
          uc
                  İmleci #1'inci satıra taşı (P)
vpa
          CV
                  Pencere satırlarını #1-#2, sütunlarını #3-#4 olarak ayarla (P)
wind
          wi
xoffc
          XF
                  xoff karakteri
xonc
          XN
                  xon karakteri
```

1.5. Hata İletileri

Bir sorun varsa tput bazı hata iletileri gösterir. Buna ek olarak şu durum değerlerinden biri ile çıkar:

0

Normal durum; belirtilen yetenek mevcuttur.

1

Belirtilen mantıksal ya da dizge değerli yetenek mevcut değildir.

2

Kullanım hatası; tput için geçersiz argüman belirtilmiş.

3

Belirtilen uçbirim türü bilinmiyor (**TERM** ortam değişkeni ya da **-T** seçeneği ile belirtilebilir) ya da termcap veritabanı okunamıyor.

4

Belirtilen yetenek bilinen yeteneklerden biri değil.

2. tabs: Uçbirim Sekmelerinin Ayarlanması

tabs komutu uçbirimler üzerinde uzaktan ayarlanabilendonanımsal sekme duraklarını ayarlamak ya da belirtmek için kullanılır.

```
tabs [seçenekler] sekme-belirtimi
```

2.1. Seçenekler

GNU tabs komutu tarafından desteklenen seçenekler:

```
-т uçbirim–türü
```

```
--terminal=uçbirim-türü
```

Uçbirim türünü **TERM** ortam değişkenindeki değeri hiçe sayarak belirtmek için kullanılır.

-v

--version

GNU tabs sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

-h

--help

GNU tabs komut satırı kullanımını gösterir ve çıkar.

2.2. Sekme Belirtimi

GNU tabs şu türlerde sekme belirtimi kabul eder:

```
n1[,n2,...]
```

Sekme duraklarını n1, n2, ... sütunlarına ayarlar. En sol sütun numarası 1 kabul edilir. n2 ve sonrakiler +num biçiminde kendinden önce gelen sekmeye göre artış olarak belirtilebilir.

-n

Sekme duraklarını her n sütunda bir olarak ayarlar. Çoğu uçbirim için standart sekme durağı ayarı -8'e eşdeğerdir.

-kod

--code=kod

-c *kod*

Sekme durakları hazırlop belirtimlerdin biri kullanılarak ayarlanır. Eğer hazırlop belirtimin ismi GNU tabs tarafından desteklenen uzun seçeneklerden biri ile çelişirse ikinci veya üçüncü belirtim türleri kullanılabilir.

-dosyaismi

--file=dosyaismi

-F dosyaismi

dosyaismi dosyasının ilk satırını okur, satırdaki <: ve :> karakterleri arasında bulunan boşluklarla ayrılmış parametreleri bulur, bunlar arasından t ile başlayanını bulur ve onu sekme belirtimi olarak kullanır. Eğer bu adımlardan biri başarısız olursa, sekme durakları 8 sütunda bir olarak ayarlanır. Eğer dosyaismi GNU tabs tarafından desteklenen uzun seçeneklerden biri ile çelişirse ikinci veya üçüncü belirtim türleri kullanılabilir.

2.3. Hazırlop sekme belirtimleri

GNU tabs hazırlop belirtimleri de destekler:

```
а
     Assembler, IBM S/370, first format (1,10,16,36,72)
a2
     Assembler, IBM S/370, second format (1,10,16,40,72)
С
     COBOL, normal format (1,8,12,16,20,55)
с2
     COBOL, compact format (1,6,10,14,49)
с3
f
     FORTRAN (1,7,11,15,19,23)
р
     PL/I (1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61)
S
     SNOBOL (1,10,55)
u
     UNIVAC 1100 Assembler (1,12,20,44)
```

2.4. Örnekler

Bir xterm üzerinde FORTRAN yazılımları düzenlemek için tabs komutunu şöyle kullanabilirsiniz:

```
tabs -f --terminal=xterm
```

Başka bir örnek: bir FORTRAN kaynak dosyasının ilk satırı kendi sekme durakları belirtimini içerebilir:

```
C <: t1,7,11,15,19,23,72:>
```

Bu dosyayı düzenlemeye başlamadan önce, sekme duraklarını istendiği gibi ayarlamak için **tabs** komutu şöyle kullanılabilir:

```
tabs --Sample.f
```

Notlar

Belge içinde dipnotlar ve dış bağlantılar varsa, bunlarla ilgili bilgiler bulundukları sayfanın sonunda dipnot olarak verilmeyip, hepsi toplu olarak burada listelenmiş olacaktır.

```
(B7) ../../termcap/termcap.pdf

(B7) ../../termcap/termcap.pdf#termcap-"Capabilities
```

Bu dosya (termutils.pdf), belgenin XML biçiminin TEXLive ve belgeler-xsl paketlerindeki araçlar kullanılarak PDF biçimine dönüştürülmesiyle elde edilmiştir.

20 Ocak 2007