isim

ssh - OpenSSH SSH istemcisi (uzaktan oturum açma aracı)

KULLANIM

```
ssh [ -1 kullanıcı ] konakismi | kullanıcı@konakismi [ komut ]

ssh [ -afgknqstvxACNTX1246 ] [ -b bağlantı_adresi ]
    [ -c şifre_belirtimi ] [ -e önceleme_krk ] [ -i kimlik_dosyası ]
    [ -1 kullanıcı ] [ -m mac_belirtimi ] [ -o seçenek ] [ -p port ]
    [ -F yapılandırma_dosyası ] [ -L yerelport:uzakkonak:uzakkonakportu ]
    [ -R uzakport:yerelkonak:yerelkonakportu ] [ -D port ]
    konakismi | kullanıcı@konakismi [ komut ]
```

ACIKLAMA

ssh (SSH istemci) uzaktaki bir makinada komut çalıştırmak için uzaktaki makinada bir kullanıcı oturumu açmayı sağlayan bir uygulamadır. rlogin ve rsh'ın yerini alması amaçlanmıştır. ssh güvenli olmayan bir ağ üzerindeki güvenilir olmayan iki sistemin şifreli dolayısı ile güvenli iletişim kurmalarını sağlar. X11 bağlantıları ve çeşitli TCP/IP bağlantı portları da güvenli kanal üzerinden iletilebilirler.

ssh, *konakismi* ile belirtilen makinaya bağlanır ve oturum açar. Şayet kullanıcı bir *komut* belirtmiş ise, kullanıcıya oturum kabuğu yerine komutun çalıştırıldıktan sonraki çıktısı döndürülür.

Kullanıcı, uzaktaki sisteme kimliğini kanıtlamak zorundadır ve bunu kullanılan protokole bağlı olarak farklı yöntemlerle yapabilir:

SSH protokolünün 1. sürümü

İlk olarak eğer kullanıcının oturum açtığı sistemin ismi uzaktaki sistemin /etc/hosts.equiv veya /etc/ssh/shosts.equiv dosyalarında bulunuyorsa ve her iki taraftaki kullanıcı isimleri aynı ise, kullanıcın uzak sisteme erişmesine hemen izin verilir. İkinci olarak, eğer .rhosts veya .shosts dosyaları kullanıcının uzaktaki ev dizininde mevcut ise ve istemci makinanın adı ile bu makinadaki kullanıcı adı bu dosyalardan birinde var ise, yine kullanıcın erişmesine izin verilir. Güvenli olmamaması nedeni ile bu çeşit kimlik denetiminin kullanmasına normalde sunucu tarafından izin verilmez.

İkinci kimlik denetim yöntemi ise rhosts veya hosts.equiv yöntemlerinin RSA tabanlı konak kimlik denetimi ile birlikte kullanılmasıdır. Bu şu anlama gelir: eğer erişime \$HOME/.rhosts, \$HOME/.shosts, /etc/hosts.equiv veya /etc/ssh/shosts.equiv tarafından izin verilmiş ve buna ek olarak sunucu da istemci anahtarını doğrulayabiliyorsa (DOSYALAR bölümündeki/etc/ssh/ssh_known_hosts ve \$HOME/.ssh/known_hosts dosyalarının açıklamalarına bakınız), ancak o zaman oturum açılmasına izin verilir. Bu kimlik denetimi yöntemi sayesinde IP kandırmaca, DNS kandırmaca ve yönlendirme kandırmacanın sebep olduğu güvenlik açıkları engellenmiş olur.



Sistem yöneticilerine bilgi

/etc/hosts.equiv, \$HOME/.rhosts ve rlogin/rsh protokolleri genel olarak güvenli değillerdir ve güvenliğin gerektiği durumlarda kullanılmamaları gerekir.

Üçüncü kimlik kanıtlama yöntemi olarak, **ssh** RSA tabanlı kimlik denetimini destekler. Bu senaryo açık anahtarlı kriptografiye dayanır: Şifrelemenin ve şifre çözmenin farklı anahtarlarla yapıldığı ve şifre çözme anahtarını şifreleme anahtarından türetmeniz mümkün olmadığı kripto sistemleri vardır. RSA böyle bir sistemdir. Burada amaç her kullanıcının kimlik denetimi için bir çift genel ve özel anahtar

oluşturmasıdır. Sunucu genel anahtara sahip iken, özel anahtar sadece kullanıcının kendisinde bulunur. \$HOME/.ssh/authorized_keys dosyası erişim hakkı olan genel anahtarları listeler. Kullanıcı oturum açmak istediği zaman, **ssh** kimlik denetimi için hangi anahtar çiftini kullanmak istediğini sunucuya bildirir. Sunucu bu anahtarın geçerli olup olmadığına bakar, şayet geçerli ise kullanıcıya (aslında kullanıcı adına çalışan **ssh**'a) kullanıcının genel anahtarı ile şifrelenmiş bir kimlik sorgusu, rasgele bir sayı gönderir. Şifreli kimlik sorgusu sadece uygun özel anahtarı ile çözülebilir. Kullanıcının istemcisi bu kimlik sorgusunu kullanıcının özel anahtarı ile çözer, böylece uygun özel anahtarın varlığını ispatlar (özel anahtarı sunucuya göstermeden).

ssh RSA kimlik denetim protokolünü özdevinimli olarak gerçekleştirir. Kullanıcı kendi RSA anahtar çiftini ssh-keygen (1) komutunu çalıştırarak oluşturur. Bu işlem sayesinde özel anahtar \$HOME/.ssh/identity dosyasında ve genel anahtar da \$HOME/.ssh/identity.pub doyasında saklanır. Daha sonra kullanıcı identity.pub dosyasını uzak makinenin kullanıcının ev dizinideki \$HOME/.ssh/authorized_keys dosyasına kopyalamalıdır. authorized_keys dosyası geleneksel \$HOME/.rhosts dosyasına karşılık gelir ve her satırı bir anahtar içerir (satırlar çok uzun olabilmektedir). Sonuçta kullanıcı parola girmeden oturum açmaya hak kazanmaktadır. RSA kimlik denetimi rhosts kimlik denetimine göre daha güvenlidir.

RSA kimlik denetiminin en uygun kullanımı bir kimlik denetimi ajanı ile sağlanabilir. Daha fazla bilgi için ssh-agent (1) 'a bakınız.

Şayet bahsedilen kimlik denetimi yöntemleri hata verirler ise, bu sefer **ssh** kullanıcıya parola sorar. Parola ana makineye denetim için gönderilir. Fakat bütün iletişim şifrelendiği için parola ağı dinlemekte olan biri tarafından görülemez.

SSH protokolünün 2. sürümü

Kullanıcı protokolün 2. sürümünü kullanarak bağlantı kurduğunda benzer kimlik denetimi yöntemleri kullanılır. **PreferredAuthentications** (tercih edilen kimlik kanıtlamaları) için öntanımlı değerler kullanılarak, istemci öncelikle konak tabanlı kimlik denetimi ile uzaktaki makineye erişmeye çalışır; bu yöntemin başarısız olması durumunda, genel anahtarlı kimlik denetimi yöntemi denenir, bu yöntemin de başarısız olması durumunda son olarak klavye etkileşimli ve parolalı kimlik denetimi yöntemine başvurulur.

Genel anahtar yöntemi, bir önceki bölümde anlatılan RSA kimlik denetimi ile benzerdir ve RSA veya DSA algoritmalarının kullanılmasına izin verir: İstemci oturum tanıtıcısını özel anahtarı (\$HOME/.ssh/id_dsa veya \$HOME/.ssh/id_rsa) ile imzalar ve sonucu sunucuya gönderir. Sunucu, bu imza ile eşleşen genel anahtarın \$HOME/.ssh/authorized_keys dosyasında olup olmadığına bakar. Hem anahtarın listede bulunması hem de imzanın doğru olması durumunda istemciye erişim izni verilir. Oturum tanıtıcı sadece sunucu ve istemci tarafından bilinen ortak Diffie—Hellman değerinden türetilir.

Şayet genel anahtarlı kimlik denetimi başarısız olursa ya da desteklenmiyorsa, kullanıcının kimliğini ispatlamak için kullanıcının parolası şifrelenerek sunucuya gönderilebilir.

ssh bunlara ek olarak konak tabanlı ve kimlik sorma/yanıt verme kimlik denetimi yöntemlerini de destekler.

Protokol 2 gizlilik ve bütünlük ilkeleri için ek mekanizmalar sağlar. Gizlilik için veri trafiği 3DES, Blowfish, CAST128 veya Arcfour algoritmaları ile şifrelenir ve bütünlük ilkesi için ise hmac–md5 ya da hmac–sha1 algoritmaları kullanılır. Protokol 1'in bağlantının bütünlüğünü kesinlikle garanti eden bir mekanizmaya gereksinimi olduğu unutulmamalıdır.

Oturum ve Uzaktan Yürütme

Sunucu, kullanıcının kimliğini onayladığı takdirde ya kullanıcının belirttiği komutu yürütür ya da sistemde oturum açar ve uzak sistemde kullanıcının normal bir kabuğa erişmesini sağlar. Uzakta çalıştırılacak komut ya da kabukla gerçekleştirilen bütün iletişim şifrelenir.

Kullanıcı, sözde uçbirim (normal oturum) sağlanması durumunda aşağıdaki önceleme karakterlerini kullanabilir.

Şayet bir uçbirim sağlanmazsa, oturum saydam olur ve ikili veri güvenilir şekilde aktarılabilir. Birçok sistemde önceleme karakterini "none" şeklinde ayarlamak tty kullanılsa bile oturumu saydam kılar.

Uzak sistemdeki komut ya da kabuk sonlandığında oturum sonlanır ve bütünl X11 ve TCP/IP bağlantıları kapatılır. Erişilen makinada çalıştırılan uygulamanın çıkış durumu **ssh**'ın çıkış durumu olarak döndürülür.

Önceleme Karakterleri

Sözde uçbirim istenmesi durumunda ssh birçok işlevi bir önceleme karakteri aracılığı ile desteker.

Tek bir yaklaşık işareti (tilde) ~~ şeklinde ya da yaklaşık işaretini aşağıda belirtilen karakterlerin haricindeki bir karakterin takip etmesi şeklinde gönderilebilir. Önceleme karakterinin önceleme karakteri olarak yorumlanabilmesi karakterden hemen sonra bir satırsonu karakteri gelmelidir. Önceleme karakteri yapılandırma dosyasındaki EscapeChar yapılandırma seçeneği ile ya da komut satırında –e seçeneği ile değiştirilebilir.

Desteklenen öncelemler (öntanımlının '~' olduğu kabulüyle) şunlardır:

. Bağlantıyı kes

~ ^ 7.

ssh'ı artalanda çalıştır

~#

İletilen bağlantıları listele

چ ~

İletilen bağlantının ya da X11 oturumlarının sonlandırılmasını beklerken <code>ssh</code>'ı artalanda çalıştır

~?

Önceleme karakterlerinin listesini göster

~B

Uzak sisteme sonlandırma iletisi gönder (sadece uzak sistemin de desteklemesi durumunda SSH protokolünün 2. sürümü için geçerlidir)

~C

Komut satırı aç (sadece -L ve -R seçeneklerini kullanarak port iletimi eklemek için yararlıdır)

 $^{\sim}$ R

Bağlantının anahtarlarının yenilenmesini iste (sadece uzak sistemin de desteklemesi durumunda SSH protokolünün 2. sürümü için geçerlidir)

X11 ve TCP İletimi

Şayet **ForwardX11** değişkeni "yes" şeklinde ayarlı ise (ya da aşağıdaki **–X** ve **–x** seçeneklerinin tanımlarına bakınız) ve kullanıcı X11 (DISPLAY çevre değişkeni atanmış ise) kullanıyorsa, X11 görüntüye olan bağlantı özdevinimli biçimde uzaktaki sisteme iletilir. Bu sayede kabuktan (ya da komut ile) çalıştırılan herhangi bir X11 programı şifreli kanal boyunca iletilir ve yerel sistemin gerçek X sunucusu ile bağlantısı gerçekleştirilmiş olur. Kullanıcı DISPLAY değişkenini el ile ayarlamamalıdır. X11 bağlantılarının iletilmesi komut satırında ya da yapılandırma dosyaları aracalığı ile ayarlanabilir.

ssh tarafından ayarlanan DISPLAY değeri (sıfırdan büyük bir sayı) sunucu sistemi işaret eder. Bu normaldir ve sebebi de ssh'nın bağlantıları şifreli kanal üzerinden iletmek için sunucu sistemde 'vekil' X sunucusu oluşturmasıdır.

ssh yine sunucu makinede özdevinimli biçimde Xauthority verisini ayarlar. Bu amaçla rasgele yetkilendime çerezi üretilip sunucuda 'Xauthority' dosyasında saklanır ve iletilen bağlantıların bu çerezi taşıyıp taşımadıkları kontrol edilir ve bağlantı açıldığında bu çerez gerçek çerez ile değiştirilir. Gerçek kimlik denetimi çerezi sunucu sisteme hiçbir zaman gönderilmez (ve hiçbir çerez düz metin olarak gönderilmez).

Şayet **ForwardAgent** değişkeni "yes" şeklinde ayarlandı ise (aşağıda açıklanan **–A** ve **–a** seçeneklerine bakınız) ve kullanıcı kimlik denetimi ajanı kullanılıyorsa, ajana olan bağlantı özdevinimli biçimde uzak tarafa iletilir.

Keyfi TCP/IP bağlantılarının güvenli kanal üzerinden iletimi ya komut satırında ya da yapılandırma dosyasında belirtilebilir. TCP/IP iletimi uygulamalarına örnek olarak elektronik para çantasına güvenli bağlantı ya da güvenlik duvarı üzerinden iletişim verilebilir.

Sunucu kimlik denetimi

ssh kullanılmış olan bütün ana sistemleri içeren bir veritabanını özdevinimli olarak oluşturur ve denetler. Ana sistem anahtarları kullanıcının ev dizinindeki \$HOME/.ssh/known_hosts dosyasında tutulur. Buna ek olarak /etc/ssh/ssh_known_hosts dosyasına da bilinen sistemleri kontrol için özdevinimli olarak başvurulur.

Yeni sistemler özdevinimli olarak kullacının dosyasına eklenir. Şayet bir sistemin kimliği değişirse, **ssh** bu konuda uyarır ve truva atlarının kullanıcın parolasını çalmasını engellemek için parola kimlik denetimini edilgenleştirir. Bu mekanizmanın diğer bir amacı şifrelemeyi es geçebilen araya girme saldırılarına engel olmaktır. **StrictHostKeyChecking** seçeneği anahtarı bilinmeyen ya da değişmiş olan sistemlerde oturum açmayı engellemek için kullanılabilir.

Seçenekler şunlardır:

- -1
 ssh'yı sadece protokolün 1. sürümünü kullanmaya zorlar.
- -2
 ssh'yı sadece protokolün 2. sürümünü kullanmaya zorlar.
- -4
 ssh'yı sadece IPv4 adreslerini kullanmaya zorlar.
- -6 ssh'yı sadece IPv6 adreslerini kullanmaya zorlar.
- –a Kimlik denetimi ajanı bağlantı iletimini iptal eder.
- -A Kimlik denetimi ajanı bağlantı iletimini etkinleştirir. Bu ayrıca yapılandırma dosyasında da her bir konak için ayrı ayrı belirtilebilir.

Bu seçenek etkinleştirilirken dikkat edilmelidir. Uzak konaktaki (ajanın Unix-alan soketi için) dosya izinlerini atlayabilen kullanıcılar iletilen bağlantılar sayesinde yerel ajana erişebilirler. Saldırgan, ajandan anahtarları alamaz ancak ajanda yüklü olan kimlikleri kullanarak kimlik denetimini geçmeyi başarabilir.

-b bağlantı_adresi

Çoklu arayüzü olan ya da takma isimli adresler kullanan sistemlerde iletişimin yapılacağı arayüzü belirler.

-c blowfish | 3des | des

Oturumu şifrelemekte kullanılacak şifreyi seçer. Öntanımlı değer **3des**'dir. Güvenli olduğuna inanılır. **3des** (üçlü–des) şifreleme–şifre çözme–şifreleme üçlüsünü 3 farklı anahtarla gerçekleştirir. **blowfish** hızlı bir blok şifresidir; çok güvenilirdir ve **3des**'ten çok daha hızlıdır. **des** ise **3des** şifrelemeyi desteklemeyen eski protokol 1 gerçeklemeleri ile işbirliktelik adına desteklenir. Şifreleme ile ilgili zayıflıklarından dolayı **des**'in kullanılmaması önemle tavsiye edilir.

-c şifre_belirtimi

Ek olarak, protokol 2'de tercih sırasını belirtmek için virgülle ayrılmış şifreleme listesi verilebilir. Daha fazla bilgi için yapılandıma dosyaındaki **Ciphers** (Şifreler) satırına bakınız.

-C

Bütün verilerin (stdin, stdout, stderr, X11 verileri ve TCP/IP bağlantı verileri) sıkıştırılmasını sağlar. Sıkıştırma algoritması gzip (1) 'in kullandığı ile aynıdır. CompressionLevel (Sıkıştırma Seviyesi) seçeneği protokolün 1. sürümü için "seviye" yi belirler. Modem hatları ve diğer yavaş bağlantılar için sıkıştırma kullanılmalıdır, ancak hızlı ağlar için bu sadece yavaşlamaya neden olacaktır. Öntanımlı değer yapılandırma dosyalarında her konak için ayrı ayrı belirtilebilir. (Compression [Sıkıştırma] seçeneğine bakınız).

-D port

Yerel "özdevimli" uygulama seviyesinde port iletimini belirtir. Yerel tarafta portu dinlemek üzere bir soket ayrılır. Bu port ile ne zaman bir bağlantı kurulsa, bağlantı güvenli kanal üzerinden iletilir ve uzak sistemde nereye bağlanılacağı uygulama protokolü kullanılarak belirlenir. Şu anda SOCKS4 ve SOCKS5 protokolleri desteklenmektedir. ssh bir SOCKS sunucusu olarak davranır. Sadece yetkili kullanıcı (root) ayrıcalıklı portları iletebilir. Özdevimli port iletimleri yapılandırma dosyasında da belirtilebilir.

-e *krk* | ^*krk* | none

pty'li bir oturum için önceleme karakterini ayarlar (öntanımlı: '~'). Önceleme karakteri sadece bir satırının başında ise tanınabilir. Önceleme karakterini nokta ('.') takip ederse bağlantı sonlandırılır; control–Z takip ederse bağlantı askıya alınır; '~' takip ederse önceleme karakteri bir kez gönderilir. Karakteri "none" seklinde ayarlamak öncelemleri iptal eder ve oturumu tamamen saydam yapar.

-f

Komut yürütülmeden hemen önce **ssh**'nın arkaplanda çalışmasını sağlar. Bu **ssh**'nın kullanıcı ya da anahtar parolası sorması gerektiği ancak kullanıcının bu işlemin arkaplanda yapılmasını istediği durumlarda yararlıdır. Bu seçenek **-n** seçeneğinin de uygulanmasını sağlar. X11 programları uzak konakta çalıştırırken komutun şöyle çağrılması tavsiye edilir: **ssh -f konakismi xterm**.

-F yapılandırma_dosyası

Kullanıcının kendine özgü yapılandırma dosyasını belirtmek içindir. Şayet komut satırında bir yapılandırma_dosyası verilirse, sistemin yapılandırma dosyası (/etc/ssh/ssh_config) görmezden gelinir. \$HOME/.ssh/config dosyası kullanıcının öntanımlı yapılandırma dosyasıdır.

-g

Uzak konakların iletilen yerel portlara bağlanmasına izin verir.

-i kimlik_dosyası

RSA ya da DSA kimlik doğrulamaları için kullanılacak olan kimlik dosyasını (dolayısıyla gizli anahtarı) belirtir. Protokolün 1. sürümü için varsayılan dosya \$HOME/.ssh/identity dosyasıdır. \$HOME/.ssh/id_rsa ve \$HOME/.ssh/id_dsa ise protokolün 2. sürümü için öntanımlı dosyalardır. Kimlik dosyaları her bir konak için ayrı ayrı yapılandırma dosyasında da belirtilebilir. -i seçeneğinin birden fazla kullanılması mümkündür (ve yapılandırma dosyalarında birden fazla kimlik tanımlamak da).

-I akıllıkart_aygıtı

Kullanılacak olan akıllıkart aygıtını belirtir. Belirtilen aygıt kullanıcının RSA gizli anahtarının bulunduğu akıllıkart ile iletişim için kullanılan aygıt olmalıdır.

 $-\mathbf{k}$

Kerberos biletlerinin ve AFS dizgeciklerinin iletimini iptal eder. Bu ayrıca yapılandırma dosyasında her konak için ayrı ayrı belirtilebilir.

-1 kullanıcı_ismi

Uzak sistemde oturum açmak için kullanılacak kullanıcı adını belirtir. Bu yine yapılandırma dosyasında her bir konak için ayrı ayrı belirtilebilir.

-L yerelport:uzakkonak:uzakkonakportu

Belirtilen yerel portun uzak konaktaki porta iletilmesi için kullanılır. Bunu sağlamak için yerel sistemde bir soket *yerelport* portunu dinlemeye başlar ve bu porta bağlantı isteği geldiğinde, bağlantı güvenli kanaldan iletilerek *uzakkonak* üzerindeki *uzakkonakportu*na bir bağlantı gerçekleştirilir. Port iletimi, yapılandırma dosyasında da belirtilebilir. Sadece yetkili kullanıcı (root) ayrıcaklı portları iletebilir. IPv6 adresler için farklı bir sözdizimi kullanılır: *yerelport/uzakkonak/uzakkonakportu*.

-m mac belirtimi

Protokolün 2. sürümünde ayrıca tercih sırasına göre virgüllerle ayrılmış MAC (message authentication code – ileti kimlik denetimi kodu) algoritmaları belirtilebilir. Daha fazla bilgi için **MACs** anahtar sözcüğüne bakınız.

-n

/dev/null'u standart girdiye yöneltir (yani standart girdiden okuma yapılması engellenir). ssh artalanda çalışıyorsa bu seçenek kullanılmak zorundadır. Uzak sistemde X11 programları çalıştırılırken bu seçenek çok kullanılır. Örneğin, ssh -n shadows.cs.hut.fi emacs & komutu shadows.cs.hut.fi konağında emacs uygulamasını başlatacaktır ve X11 bağlantısı özdevinimli olarak şifreli kanal üzerinden iletilecektir. ssh artalana yerleştirilecektir. (Ancak ssh'nın kullanıcı ya da anahtar parolası gerektirmesi durumunda bu çalışmayacaktır; ayrıca -f seçeneğine de bakınız.)

-N

Bir uzak komut çalıştırmaz. Bu sadece port iletimi için yararlıdır (sadece protokolün 2. sürümünde).

-o seçenek

Yapılandırma dosyasındaki biçime uygun seçenekler belirtmek için kullanılabilir. Kendisine özel komut satırı seçeneği olmayan yapılandırma seçeneklerini belirtmek için kullanılabilir. Aşağıda sıralanan seçeneklere ait tüm ayrıntılar ve alabilecekleri olası değerler için **ssh_config(5)**'e başvurunuz.

```
AddressFamily (Adres Ailesi)
BatchMode (Toplu İş Kipi)
BindAddress (Bağlantı Adresi)
ChallengeResponseAuthentication (Kimlik Sorma/Yanıtlama Yöntemi)
CheckHostIP (Konak IP Denetimi)
Cipher (Şifre)
```

```
Ciphers (Şifreler)
ClearAllForwardings (Bütün İletimleri Temizle)
Compression (Sıkıştırma)
CompressionLevel (Sıkıştırma Seviyesi)
ConnectionAttempts (Bağlantı Denemeleri)
ConnectionTimeout (Bağlantı Zaman Aşımı)
DynamicForward (Özdevimli İletim)
EscapeChar (Önceleme Karakteri)
ForwardAgent (İletim Ajanı)
ForwardX11 (X11 İletimi)
ForwardX11Trusted (Güvenilir X11 İletimi)
GatewayPorts (Ağ Geçidi Portları)
GlobalKnownHostsFile (Genel Bilinen Konaklar Dosyası)
GSSAPIAuthentication (GSSAPI Kimlik Denetimi)
GSSAPIDelegateCredentials (GSSAPI Yetkilendirme Tanıtımları)
Host (Konak)
HostbasedAuthentication (Konak Tabanlı Kimlik Denetimi)
HostKeyAlgorithms (Konak Anahtarı Algoritmaları)
HostKeyAlias (Konak Anahtarı Takma Adları)
HostName (Konak Adı)
IdentityFile (Kimlik Dosyası)
LocalForward (Yerel İletim)
LogLevel (Günlükleme Düzeyi)
MACs (İleti Kimlik Denetimi Kodları)
NoHostAuthenticationForLocalhost (Yerel Konak İçin Kimlik Denetimi Yapma)
NumberOfPasswordPrompts (Parola İsteme Adedi)
PasswordAuthentication (Parolalı Kimlik Denetimi)
Port
PreferredAuthentications (Tercih Edilen Kimlik Denetimi Yöntemleri)
Protocol (Protokol)
ProxyCommand (Vekil Komutu)
PubkeyAuthentication (Genel Anahtarlı Kimlik Denetimi)
RemoteForward (Uzak İletim)
RhostsRSAAuthentication (RSA tabanlı Rhosts Kimlik Denetimi)
RSAAuthentication (RSA Kimlik Denetimi)
ServerAliveInterval (Sunucu Canlılık Aralığı)
ServerAliveCountMax (Canlı Sunucu En Çok Mesaj Sayısı)
SmartcardDevice (Akıllı Kart Aygıtı)
StrictHostKeyChecking (Mutlak Konak Anahtarı Denetimi)
TCPKeepAlive (TCP Canlı Tutma)
UsePrivilegedPort (Ayrıcalıklı Port Kullan)
User (Kullanıcı)
UserKnownHostsFile (Kullanıcının Bilinen Konakları Dosyası)
VerifyHostKeyDNS (Uzak Konak Anahtarının Doğruluğunun DNS ile Sağlanması)
XAuthLocation (XAuth'un Tam Yolu)
```

-p *port*

Uzak konaktaki bağlantı portu. Yapılandırma dosyasında her bir konak için ayrı ayrı belirtilebilir.

-q

Sessizlik kipi. Bütün uyarı ve tanı iletilerinin gizlenmesini sağlar. Sadece onarılamaz hatalar gösterilir. Şayet ikinci bir –q verilirse onarılamaz hatalar da gösterilmez.

-R uzakport:yerelkonak:yerelkonakportu

Belirtilen uzak portun yerel konaktaki porta iletilmesi için kullanılır. Bunu sağlamak için uzak sistemde bir soket *uzakport* portunu dinlemeye başlar ve bu porta bağlantı isteği geldiğinde, bağlantı

güvenli kanaldan iletilerek *yerelkonak* üzerindeki *yerelkonakportu*na bir bağlantı gerçekleştirilir. Port iletimi, yapılandırma dosyasında da belirtilebilir. Sadece yetkili kullanıcı (root) ayrıcaklı portları iletebilir. IPv6 adresler için farklı bir sözdizimi kullanılır: *uzakport/yerelkonak/yerelkonakportu*.

-s

Uzak konakta bir altsistemi çağırmak amacıyla kullanılabilir. Altsistemler, diğer uygulamaların (örn. sftp) güvenli taşınmasını sağlayan SSH2 protokolünün bir özelliğidir. Altsistem uzak komut olarak belirtilir.

-t

Sözde-tty ayırmayı zorlar. Bu uzak sistemde ekran tabanlı herhangi bir uygulamaların çalıştırılmasında kullanılabilir. Örnek olarak menü hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde bu çok yararlı olabilir. Çok sayıda -t seçeneği ssh'nın yerel tty'si olmasa bile bir tty ayrılmasını sağlar.

 $-\mathbf{T}$

Sözde-tty ayırmayı iptal eder.

 $-\mathbf{v}$

Ayrıntı kipi. **ssh**'nın çalışması esnasındaki hata ayıklama iletilerinin gösterilmesini sağlar. Bağlantı, kimlik denetimi ve yapılandırma sorunlarındaki hataları ayıklamada bu seçenek çok faydalıdır. Çok sayıda **-v** seçeneği ayrıntı seviyesini artırır. En fazla üç tane olabilir.

-V

Sürüm numarasını gösterir ve çıkar.

-x

X11 iletimini iptal eder.

-x

X11 iletimini etkinleştirir. Bu her bir konak için ayrı ayrı yapılandırma dosyasında belirtilebilir.

Bu seçenek etkinleştirilirken dikkat edilmelidir. Uzak sistemdeki dosya izinlerini atlayabilen kullanıcılar (kullanıcının X yetkilendirme veritabanı için) iletilen bağlantılar sayesinde yerel X11 görüntüye erişebilirler. Saldırgan, tuş vuruşlarını izlenmek gibi etkinliklerde bulunabilir.

-Y

Güvenilir X11 iletimini etkinleştirir.

YAPILANDIRMA DOSYALARI

ssh yapılandırma verilerini her kullanıcıya özel ayrı birer yapılandırma dosyasından ve de sistemin yapılandırma dosyasından alabilir. Dosya biçimi ve yapılandırma seçenekleri ssh_config(5)'de açıklanmaktadır.

ORTAM DEĞİSKENLERİ

ssh normalde aşağıdaki çevre değişkenlerini ayarlar:

DISPLAY

DISPLAY değişkeni X11 sunucusunun konumunu gösterir. ssh bu değişkene özdevinimli biçimde "konak_adı:n" biçiminde değer atar. Burada konak_adı kabuğun çalıştığı sistemi işaret ederken n de n >= 1 şartını sağlayan bir tamsayıya karşılık gelir. ssh bu özel değeri X11 bağlantılarını güvenli kanal üzerinden iletmede kullanır. Kullanıcı DISPLAY değişkenini doğrudan kendisi ayarlamamalıdır, çünkü bu X11 bağlantılarını güvensiz hale getirir (ve ayrıca kullanıcının gerekli olan yetkilendirme çerezlerini el ile kopyalamasını gerektirir).

HOME

Kullanıcının ev dizininin yolu bu değişkene atanır.

LOGNAME

USER değişkeni ile aynıdır; bu değişkeni kullanan sistemlerle uyumluluk için tanımlanır.

MAIL

Kullanıcının posta kutusunun yolu bu değişkene atanır.

PATH

ssh derlenirken belirtilen gibi öntanımlı PATH'a ayarlanır.

SSH_ASKPASS

Şayet **ssh** bir anahtar parolası gerektiriyorsa, bunu mevcut uçbirimden okur (eğer uçbirimden çalıştırılıyorsa). Diğer taraftan **ssh** bir uçbirimden çalıştırılmıyor fakat DISPLAY ve SSH_ASKPASS değişkenleri ayarlanmış iseler, **ssh**, SSH_ASKPASS tarafından belirtilen uygulamayı çalıştırır ve anahtar parolayı okumak için bir X11 penceresi açar. Bu özellikle **ssh** bir .Xsession ya da ilgili betik tarafından çağırılıyorsa yararlıdır. (Burada dikkat edilmesi gereken bu yöntemin çalışması için bazı sistemlerde girdilerin /dev/null'dan yönlendirilmesi gerektiğidir.)

SSH AUTH SOCK

Ajanla iletişimde kullanılacak Unix–alan soketinin yolunu belirtir.

SSH CONNECTION

Bağlantının kurulduğu istemci ve sunucuyu belirtir. Değişken boşluk ile birbirinden ayrılmış 4 değerden oluşur: istemci ip-adresi, istemci portu, sunucu ip-adresi ve sunucu portu.

SSH_ORIGINAL_COMMAND

Zorunlu bir komutun çalıştırılması durumunda özgün komut satırını içerir. Bu özgün argümanların özütlenmesinde kullanılabilir.

SSH_TTY

Yürürlükteki kabuk ya da komutla ilişkili olan tty'nin adı (aygıt yolu) bu değişkene atanır. Yürürlükteki oturum tty'ye sahip değilse, bu değişkene bir atama yapılmaz.

TZ

Zaman Dilimi değişkeni; o anki zaman dilimini işaret etmesi için ayarlanır (şayet artalan süreci başlatıldığında ayarlandı ise). Yani, artalan süreci yeni bağlantılara bu değeri aktarır.

USER

Oturum açan kullanıcı adı olarak ayarlanır.

Ayrıca **ssh**, \$HOME/.ssh/environment dosyasını okur ve eğer bu dosya mevcut ise ve de kullanıcılar değişkenlerini değiştirme hakkına sahip iseler "DEĞİŞKEN=değer" biçimindeki satırları ortama ekler. Daha fazla bilgi için, **sshd_config(5)** 'deki **PermitUserEnvironment** (Kullanıcı Ortamına İzin Ver) seçeneğine bakınız.

ILGİLİ DOSYALAR

\$HOME/.ssh/known_hosts

Kullanıcının oturum açtığı /etc/ssh/ssh_known_hosts dosyasında kayıtlı olmayan bütün konakların anahtarlarını kaydeder. Bakınız, sshd (8).

\$HOME/.ssh/identity, \$HOME/.ssh/id_dsa, \$HOME/.ssh/id_rsa

Kullanıcının kimlik denetim kimliğini içerirler. Sırasıyla protokol 1 RSA, protokol 2 DSA ve protokol 2 RSA'ye karşılık gelirler. Bu dosyalar duyarlı veri içerirler ve bu sebeple kimlik sahibi haricindekilerin erişim hakkı olmamalıdır. Şayet özel anahtar dosyası diğer kullanıcıların erişimine açıksa, ssh'nın bu dosyayı kullanmayı reddedeceğini unutmayın. Gizli anahtarı oluştururken bir anahtar parolası belirtilebilir ve anahtar parolası bu dosyanın duyarlı kısmını 3DES algoritması ile şifrelemede kullanılır.

SHOME/.ssh/identity.pub, \$HOME/.ssh/id_dsa.pub, \$HOME/.ssh/id_rsa.pub Kimlik denetiminde kullanılacak genel anahtarı içerirler (kimlik dosyasının okunabilir biçimdeki genele açık olan kısmı). \$HOME/.ssh/identity.pub'un içeriği kullanıcının protokol sürüm 1 RSA kimlik denetimini kullanmak istediği bütün sistemlerdeki \$HOME/.ssh/authorized_keys dosyasına eklenmelidir. \$HOME/.ssh/id_dsa.pub ve \$HOME/.ssh/id_rsa.pub dosyalarının içerikleri kullanıcının protokol sürüm 2 DSA/RSA kimlik denetimini kullanmak istediği bütün sistemlerdeki \$HOME/.ssh/authorized_keys dosyasına eklenmelidir. Bu dosyalar duyarlı değillerdir ve herkes tarafından okunabilirler (fakat gerekmemektedir). Bu dosyalar hiçbir zaman özdevinimli biçimde kullanılmamalıdır ve kullanılmaları da gerekmez. Bu dosyalar sadece kullanıcının rahatlığı için oluşturulur.

\$HOME/.ssh/config

Kullanıcıya özel yapılandırma dosyası. Dosyanın biçimi ve yapılandırma seçenekleri **ssh_config(5)**'de açıklanmaktadır.

\$HOME/.ssh/authorized_keys

Ev dizini sahibinin oturum açması için kullanılan açık anahtarları (RSA/DSA) listeler. Dosya biçimi sshd (8) kılavuz sayfasında açıklanmaktadır. En basit biçimiyle dosya .pub kimlik dosyaları ile aynı biçimdedir. Bu dosya çok duyarlı değildir, ancak tavsiye edilen izinler kullanıcı için okuma/yazma hakları ve diğer kullanıcılar için ise erişim hakkının olmamasıdır.

/etc/ssh/ssh_known_hosts

Bilinen konakların anahtarlarını listeleyen sistem dosyası. Bu dosya sistem yöneticisi tarafından hazırlanmalıdır ve örgütleşimdeki bütün konakların genel anahtarları dosyaya eklenmelidir. Dosya izinleri herkes tarafından okunabilecek şekilde ayarlanmalıdır. Dosya her satırda belirtilecek şekilde genel anahtarları şu biçimde içerir (alanlar birbirinden boşluk ile ayrılırlar): sistem adı, açık anahtar ve yorum alanı (zorunlu değil). Şayet aynı makina için farklı isimler kullanılırsa, bütün bu isimler virgülle ayrılacak şekilde listelenmelidir. Biçim hakkında detaylı bilgiyi sshd (8) kılavuz sayfasında bulabilirsiniz.

Kurallı sistem adı (isim sunucularından dönene ad) istemci için oturum açılırken denetimde **sshd**(8) tarafından kullanılır; diğer isimlere de gerek vardır çünkü **ssh**, anahtarı denetlemeden önce kullanıcının belirttiği ismi kurallı isme çevirmez. Bunun nedeni isim sunucularına erişebilen birinin sistem kimlik denetimini yanıltma olasılığıdır.

/etc/ssh/ssh_config

Sistem yapılandırma dosyası. Dosyanın biçimi ve yapılandırma seçenekleri **ssh_config(5)**'de açıklanmaktadır.

/etc/ssh/ssh_host_key, /etc/ssh/ssh_host_dsa_key, /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
Bu üç dosya sistem anahtarlarının özel kısmını içerirler ve RhostsRSAAuthentication ve
HostbasedAuthentication için kullanılırlar. Şayet RhostsRSAAuthentication yöntemi protokolün 1. sürümü için kullanılıyor ise, ssh root yetkileriyle (setuid root) çalışmalıdır,
zira sistem anahtarı sadece root tarafından okunabilir. Protokolün 2. sürümü için ise, ssh,
HostbasedAuthentication için sistem anahtarlarına erişimde ssh-keysign (8)'ı kullanır.
Bu sayede bu kimlik denetimi yöntemi kullanıldığında ssh'nın root yetkileriyle çalışması zorunluluğu
ortadan kalkar. Öntanımlı olarak, ssh root yetkileriyle çalışmaz.

\$HOME/.rhosts

Bu dosya .rhosts kimlik denetiminde erişim izni olan konak/kullanıcı çiftlerini listeler. (Dikkat: Bu dosya ayrıca rlogin ve rsh tarafından da kullanıldığından kullanımı güvenli değildir.) Dosyanın her satırında birbirinden boşluk ile ayrılmış bir konak adı (isim sunucuları tarafından sağlanan kurallı ad biçiminde) ve bu konakta geçerli kullanıcı adı bulunur. Bazı makinalarda bu dosyanın erişim haklarının herkes tarafından okunacak şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir (şayet kullanıcının ana dizini NFS bölümünde ise; çünkü sshd (8) bu dosyayı root olarak okur). Ayrıca bu dosyanın sahibi kullanıcı olmalı ve hiçbir kimsenin bu dosyaya yazma hakkı bulunmamalıdır. Birçok makina için tavsiye edilen erişim yetkileri, kullanıcı için okuma/yazma hakkı ve diğerleri için ise erişimin olmamasıdır.

sshd(8) öntanımlı olarak .rhosts kimlik kanıtlama yönteminden önce RSA konak kimlik denetimini gerektirecek şekilde kurulur. Şayet sunucu makinanın /etc/ssh/ssh_known_hosts dosyasında istemcinin konak anahtarı bulunmuyorsa, bu anahtar \$HOME/.ssh/known_hosts dosyasında bulunabilir. Bunu yapmanın en basit yolu sunucu konağa ssh ile oturum açtıktan sonra istemciye ssh kullanarak bağlanmaktır. Böylece konak anahtarı kendiliğinden \$HOME/.ssh/known_hosts dosyasına eklenir.

\$HOME/.shosts

Aynı .rhosts'un kullanıldığı şekilde kullanılır. Bu dosyanın bulunmasının amacı .rhosts kimlik denetiminin sadece ssh ile kullanılmasını, rlogin ya da rsh(1) ile kullanılmamasını sağlamaktır.

/etc/hosts.equiv

Bu dosya .rhosts kimlik denetiminde kullanılır. Her satırda kurallı sistem adlarını içerecek şekilde düzenlenir (Biçim hakkında ayrıntılı bilgi sshd (8) kılavuz sayfasında bulunabilir). Şayet istemci konak bu dosyada bulunuyorsa, istemci ve sunucu kullanıcı adları aynı olması şartı ile erişime izin verilir. Ayrıca RSA sistem kimlik denetimi normalde gereklidir. Bu dosyaya sadece root yazabilmelidir.

/etc/ssh/shosts.equiv

Aynı /etc/hosts.equiv gibi işlem görür. ssh kullanarak erişimin sağlandığı ancak rsh/rlogin'in kullanılmaması gerektiği durumlarda faydalıdır.

/etc/ssh/sshrc

Bu dosyadaki komutlar kullanıcı oturum açtığında kullanıcının kabuğu (ya da komut) çalıştırılmadan hemen önce **ssh** tarafından çalıştırılır. Daha arıntılı bilgi için **sshd (8)** kılavuz sayfasına bakınız.

\$HOME/.ssh/rc

Bu dosyadaki komutlar kullanıcı oturum açtığında kullanıcının kabuğu (ya da komut) çalıştırılmadan hemen önce **ssh** tarafından çalıştırılır. Daha arıntılı bilgi için **sshd (8)** kılavuz sayfasına bakınız.

\$HOME/.ssh/environment

Ortam değişkenlerinin ek tanımlarını içerir. Yukarıdaki *ORTAM DEĞİŞKENLERİ* (sayfa: 8) bölümüne bakınız.

ÇIKIŞ DURUMU

ssh uzak komutun çıkış durumu ile ya da hata olmuş ise 255 ile sonlanır.

ILGILI BELGELER

```
gzip(1), rsh(1), scp(1), sftp(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-keygen(1),
telnet(1), hosts.equiv(5), ssh_config(5), sshd_config(5), ssh-keysign(8),
sshd(8).
```

T. Ylonen, T. Kivinen, M. Saarinen, T. Rinne, ve S. Lehtinen, SSH Protocol Architecture (SSH Protokol Mimarisi), draft—ietf—secsh—architecture—12.txt, Ocak 2002 (halen geliştiriliyor).

YAZARLAR

OpenSSH, Tatu Ylonen'in özgün ve özgür ssh 1.2.12 sürümünün bir türevidir. Aaron Campbell, Bob Beck, Markus Friedl, Niels Provos, Theo de Raadt ve Dug Song birçok yazılım hatasını ortadan kaldırmışlar, yeni özellikler eklemişler ve OpenSSH'ı oluşturmuşlardır. Markus Friedl SSH protokolünün 1.5 ve 2.0 sürümü desteği için katkıda bulunmuştur.

CEVIREN

Emin İslam Tatlı <eminislam (at) web.de>, Ağustos 2004

YASAL UYARI

Bu çevirinin telif hakkı yukarıda belirtilen çevirmen(ler)e aittir. Özgün belgenin telif hakkı ve lisans bilgileri varsa ve belge içinde belirtilmemişse belge sonunda belirtilmiş olacaktır. Bu çevirinin lisansı, özgün belge için belirtilmiş bir lisans varsa ve bu lisans çevirinin de aynı lisansa sahip olmasını gerektiriyorsa onunla aynıdır, yoksa GNU GPL lisansı ve her iki durumda da ek olarak aşağıdaki koşullar geçerlidir. GNU GPL lisansı http://www.gnu.org/licenses/gpl.html adresinden edinilebilir.

BU BELGE ÜCRETSIZ OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, BELGENİN İÇERDİĞİ BİLGİLERİN VEYA KODLARIN NİTELİKLERİ İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR BELGELERİ "OLDUĞU GİBİ", AŞİKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. BELGELERİN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİKTEN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

ILGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE BELGEYİ DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BELGENİN İÇERDİĞİ BİLGİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA BİLGİNİN BAŞKA BİLGİLERLE UYUMSUZ OLMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

Özgün belgedeki telif hakkı beyanı

-*- nroff -*-

Author: Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>
Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland All rights reserved

As far as I am concerned, the code I have written for this software can be used freely for any purpose. Any derived versions of this software must be clearly marked as such, and if the derived work is incompatible with the protocol description in the RFC file, it must be called by a name other than "ssh" or "Secure Shell".

Copyright (c) 1999,2000 Markus Friedl. All rights reserved.

Copyright (c) 1999 Aaron Campbell. All rights reserved. Copyright (c) 1999 Theo de Raadt. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

BSD 25 Eylül 1999 ssh(1)

Bu dosya (man1-ssh.pdf), belgenin XML biçiminin TEXLive ve belgeler-xsl paketlerindeki araçlar kullanılarak PDF biçimine dönüştürülmesiyle elde edilmiştir.

19 Ocak 2007