# Linux ile Sembolik Makina Dili Kullanımı

Yazan: **Phillip**  Çeviren:

<phillip (at) ussrback.com>

Fehmi Noyan İSİ <fnoyanisi (at) yahoo.com>

8 Ocak 2001

#### Özet

Bu belgede Linux altında sembolik makina dili kullanımını anlatılacaktır. Intel ve AT&T sözdizimi arasında bir karşılaştırma, sistem çağrılarını kullanım yolları ve GCC ile satıriçi sembolik makina diline giriş bilgileri bu belgeye dahil edilen konulardır.

Bu belgenin özgün sürümünü http://www.linuxassembly.org/articles/linasm.html adresinde bulabilirsiniz.

## Konu Başlıkları

1.	<b>. Giriş</b>	3
2.	. Intel ve AT&T Sözdizimi	3
	2.1. Önekler	3
	2.2. Terimlerin Yönü	3
	2.3. Bellek Terimleri	3
	2.4. Sonekler	1
3.	. Sistem Çağrıları	1
	3.1. Altıdan Az Argüman Alan Sistem Çağrıları	1
	3.2. Beşten Fazla Argüman Alan Sistem Çağrıları	5
	3.3. Soket Sistem Çağrıları	3
4.	. Komut Satırı Argümanları	)
5.	. GCC Satıriçi Sembolik Makina Dili	)
6.	<b>. Derleme</b>	3
7.	<b>. Bağlantılar</b>	3
Δ	Örnek Kodlar	5

## Yasal Açıklamalar

Bu belgenin, *Linux ile Sembolik Makina Dili Kullanımı*, 1.0 sürümünün **telif hakkı** © **2003** *Fehmi Noyan İSİ* ye ve özgün belgenin **telif hakkı** © **2003** *Phillip*<phillip (at) ussrback.com>'e aittir. Bu belgeyi, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış bulunan GNU Genel Kamu Lisansının 2. ya da daha sonraki sürümünün koşullarına bağlı kalarak kopyalayabilir, dağıtabilir ve/veya değiştirebilirsiniz. Bu Lisansın özgün kopyasını http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html adresinde bulabilirsiniz.

BU BELGE "ÜCRETSIZ" OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, İÇERDİĞİ BİLGİLER İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR BELGEYİ "OLDUĞU GİBİ", AŞİKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞİTMAKTADIRLAR. BİLGİNİN KALİTESİ İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. HERHANGİ BİR HATALI BİLGİDEN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE BELGEYİ DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BİLGİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA BİLGİLERİN BAŞKA BİLGİLERLE UYUMSUZ OLMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

Tüm telif hakları aksi özellikle belirtilmediği sürece sahibine aittir. Belge içinde geçen herhangi bir terim, bir ticari isim ya da kuruma itibar kazandırma olarak algılanmamalıdır. Bir ürün ya da markanın kullanılmış olması ona onay verildiği anlamında görülmemelidir.

## 1. Giriş

Bu belge (özellikle satıriçi sembolik makina dili konusunda) programlama alanındaki eksikliklerden dolayı hazırlanmıştır ve şunu belirtmeliyim ki bu belge size bir çekirdek kodu yazma becerisi kazandırmak için yazılmamıştır, çünkü bu konuda zaten yeteri kadar belge mevcuttur.

Bu belgenin çeşitli kısımlarını deneyimlerimden yararlanarak yazdım ve bu sebepten herhangi bir hata bulunması olasıdır. Eğer herhangi bir bölümde böyle bir hataya rastlarsanız bana e–posta yolu bildirmek ve konu hakkında beni bilgilendirmek için tereddüt etmeyin.

Bu belgeden yaralanabilmek için temel bir x86 sembolik makina dili ve C bilgisi gereklidir.

## 2. Intel ve AT&T Sözdizimi

Intel ve AT&T Sembolik Makina Dili sözdizimleri görünüşte birbirlerinden çok farklıdırlar ve bu durum ilk başta Intel sözdizimi kullanıp daha sonra AT&T sözdizimi ile karşılaşan ya da önce AT&T daha sonra Intel sözdizimi kullanan birisi için karışıklık yaratmaktadır. Sözü fazla uzatmadan temellere başlayalım.

## 2.1. Önekler

Intel sözdiziminde yazmaçların ve sabit değerlerin önekleri yoktur. Buna karşın AT&T sözdiziminde yazmaçlar bir '%' ve sabit değerler de bir '\$' öneki alırlar. Intel sözdiziminde hexadecimal (onaltılık) veya binary (ikilik) sistemdeki sabit değerler sırasıyla 'h' ve 'b' öneki alırlar. Eğer ilk hexadecimal basamak bir harf ise değer bir '0' öneki alır. Örnek:

```
Intel Sözdizimi

-----

mov eax,1

mov ebx,0ffh

int 80h

AT&T Sözdizimi

-----

movl $1,%eax

movl $0xff,%ebx

int $0x80
```

### 2.2. Terimlerin Yönü

Intel sözdizimindeki terimlerin yönü AT&T sözdizimindekinin tersidir. Intel sözdiziminde ilk terim hedef (destination) ve ikinci terim kaynak (source) olur, buna karşın AT&T sözdiziminde ilk terim kaynak ve ikinci terim hedeftir. Bu durumda AT&T sözdiziminin yararı açıktır. Soldan sağa okuruz, soldan sağa yazarız, öyleyse soldan sağa olan sözdizimi zaten doğal olandır. Örnek:

Intel Sözdizimi	AT&T Sözdizimi		
	komut kaynak, hedef		
mov eax, [ecx]	movl (%ecx),%eax		

## 2.3. Bellek Terimleri

Yukarıda da görüldüğü gibi bellek terimleri de farklıdır. Intel sözdiziminde temel yazmaç [ ve ] karakaterleri arasına yazılırken buna karşın AT&T sözdiziminde ( ve ) karakterleri arasına yazılır. Örnek:

Intel Sözdizimi	AT&T Sözdizimi		
mov eax, [ebx]	movl (%ebx),%eax		
mov eax,[ebx+3]	movl (%ebx), %eax movl 3(%ebx), %eax		

Karmaşık işlemler gerektiren yönergelerde AT&T sözdiziminin Intel sözdizimine göre anlaşılması daha güçtür. Bu tür işlemler için Intel sözdizimi

```
segreg: [base+index*scale+disp]
```

#### şeklindedir. AT&T sözdizimi ise

%segreg:disp(base,index,scale)

#### şeklindedir.

index, scale, disp ve segreg isteğe bağlıdır ve istenirse kullanılmayabilir. scale tanımlı değilse ve index tanımlı ise, scale 1 kabul edilir. segreg yönergeye ve uygulamanın gerçek kipte mi yoksa korumalı kipte mi çalıştığına bağlıdır. Gerçek kipte komuta bağlı olmasına karşın, korumalı kipte kullanımı gerekli değildir. Kullanılan sabit değer, AT&T'de scale veya disp için kulanıldığında \$ öneki kullanılmaz. Örnek:

Intel Sözdizimi		AT&T Sözdizimi	
komut	foo, segreg: [base+index*scale+disp]	komut	%segreg:disp(base,index,scale),foo
mov	eax,[ebx+20h]	movl	0x20(%ebx),%eax
add	eax,[ebx+ecx*2h]	addl	(%ebx,%ecx,0x2),%eax
lea	eax,[ebx+ecx]	leal	(%ebx,%ecx),%eax
sub	eax,[ebx+ecx*4h-20h]	subl	-0x20(%ebx,%ecx,0x4),%eax

## Gördüğünüz gibi AT&T'nin anlaşılması güçtür.

```
[base+index*scale+disp]
```

kalıbı,

disp (base, index, scale)

kalıbına göre daha anlamlı bir görünüm sağlar.

### 2.4. Sonekler

Sizin de fark ettiğiniz gibi AT&T sözdiziminde komutların sonekleri vardır. Bu sonekler kullanılan terimin boyutunu verir. Uzun için (long: 32 bit) 1, sözcük için (word: 16 bit) w ve bayt (byte: 8 bit) için b kullanılır. Intel sözdiziminde bellek terimleri için benzer yönergeler kullanılır, örneğin byte ptr, word ptr, dword ptr. Tabii ki dword, long'a karşılık gelmektedir. Bu işlem C dilindeki tür dönüştürmeye benzemektedir, fakat kullanılan yazmaçların kapasitesi varsayılan tür genişliği olarak düşünüldüğü zaman gerekli olmamaktadır. Örnek:

Intel Sözdizimi	AT&T Sözdizimi		
mov al,bl	movb %bl,%al		
mov ax,bx	movw %bx,%ax		
mov eax, ebx	movl %ebx, %eax		
mov eax, dword ptr [ebx]	movl (%ebx),%eax		



### BURADAN SONRAKİ TÜM ÖRNEKLER AT&T SÖZDİZİMİNDE OLACAKTIR

# 3. Sistem Çağrıları

Bu bölümde linux sistem çağrılarının sembolik makina dilinde kullanımını kısaca anlatılacaktır. Sistem çağrıları, /usr/man/man2 dizini altında bulunan kılavuz dosyalarındaki bütün işlevleri içerir. Ayrıca /usr/include/sys/syscall.h başlık dosyasında da listelenmişlerdir. Bu işlevlerin büyük bir listesi http://www.linuxassembly.org/syscall.html adresinde bulunabilir. Bu işlevler Linux int \$0x80 ile de çalıştırılabilir.

# 3.1. Altıdan Az Argüman Alan Sistem Çağrıları

Tüm sistem çağrıları için sistem çağrı numarası **%eax** içine atılır. Altıdan az argüman alan sistem çağrıları için argümanlar sırasıyla **%ebx**, **%edx**, **%edx**, **%edi** yazmaçlarına atılır. Sistem çağrısından dönen değer **%eax** içerisinde saklanır.

Sistem çağrı numarasına /usr/include/sys/syscall.h başlık dosyasından bakılabilir. Macrolar SYS\_sistem\_çağrısının\_adı şeklinde ifade edilir, örneğin SYS\_exit, SYS\_close, vb.

#### Örnek 1. Hello world

```
/* write.s */
.data
  hello:
    .string "hello world\n"
.text
    .globl _start
_start:
  movl $SYS_write, %eax // SYS_write = 4
  movl $STDOUT, %ebx // fd = fileno(stdio)
  movl $hello, %ecx // buf = str
  movl $12, %edx // count = 0x6
  int $0x80

movl $SYS_exit
```

### write(2) man sayfasına göre, write işlevi

```
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count)
```

şeklinde belirtilir.

Bundan dolayı fd **%ebx** içerisine, buf **%ecx** çerisine, buf **%edx** içerisine ve SYS\_write da **%eax** içerisine atılır. Bu işlem sistem çağrısının çalıştırılması için bir int \$0x80 yönergesi tarafından takip edilir. Sistem çağrısından geri dönen değer **%eax** içerisinde saklanır.

Aynı işlem beş argümandan az argümanı bulunan sistem çağrılarına uygulanabilir. Sadece kullanılmayan yazmaçlara dokunmayın. **open** veya **fcnt1** gibi isteğe bağlı fazladan argüman bulunduran sistem çağrıları kendileri atama yaparlar.

## 3.2. Beşten Fazla Argüman Alan Sistem Çağrıları

Argüman sayısı beşten fazla olan sistem çağrılarında da yine sistem çağrı numarası **%eax** içerisine saklanır fakat argümalar bellekte tutulur ve ilk argümanı gösteren bir gösterici **%ebx**'e atılır.

Eğer yığıtı kullanıyorsanız parametreler yığıtın içerisine geriye doğru **push** edilmelidir, örneğin son parametreden ilkine doğru. Daha sonra yığıt gösterici **%ebx** taban yazmacı içerisine kopyalanmalıdır. Aksi taktirde parametreleri ayrılmış bir bellek alanına kopyalayın ve ilk parametrenin adresini **%ebx** içerisine koyun.

#### Örnek 2. sistem çağrısı mmap

```
/* mmap.s */
.data
  fd:
    .long 0
  fdlen:
    .long 0
```

```
mappedptr:
   .long 0
.text
.globl _start
_start:
 subl $24,%esp
// open(file, O_RDONLY);
 movl $SYS_open, %eax
 int $0x80
 test %eax,%eax
                       // dönen değer < 0 ise çık
 js exit
                       // fd'i sakla
 movl %eax,fd
// lseek(fd,0,SEEK_END);
 movl %eax, %ebx
 xorl %ecx, %ecx
                       // göreli bellek konumunu sıfır yap
 movl $SEEK_END, %edx
 movl $SYS_lseek, %eax
 int $0x80
 movl %eax, fdlen
                       // dosya uzunluğunu sakla
 xorl %edx, %edx
// mmap(NULL, fdlen, PROT_READ, MAP_SHARED, fd, 0);
 movl %edx, (%esp)
 movl %eax, 4(%esp)
 movl $PROT_READ, 8 (%esp)
 movl $MAP_SHARED, 12 (%esp)
 movl fd, %eax
 movl %eax, 16(%esp)
 movl %edx,20(%esp)
 movl $SYS_mmap, %eax
 movl %esp, %ebx
 int $0x80
 movl %eax,mappedptr // göstericiyi sakla
// write(STDOUT, mappedptr, fdlen);
 movl $STDOUT, %ebx
 movl %eax, %ecx
 movl fdlen, %edx
 movl $SYS_write, %eax
 int $0x80
// munmap(mappedptr, fdlen);
 movl mappedptr, %ebx
 movl fdlen, %ecx
 movl $SYS_munmap, %eax
int $0x80
```

## Örnek 3. mmap()'i C içerisinde kullanmak

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/mman.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#define STDOUT 1
void
main(void)
 char file[] = "mmap.s";
 char *mappedptr;
 int fd, filelen;
 fd = fopen(file, O_RDONLY);
 filelen = lseek(fd, 0, SEEK_END);
 mappedptr = mmap(NULL, filelen, PROT_READ, MAP_SHARED, fd, 0);
 write(STDOUT, mappedptr, filelen);
 munmap(mappedptr, filelen);
  close(fd);
```

### mmap() parametrelerinin bellekte dizilişleri:

%esp	%esp+4	%esp+8	%esp+12	%esp+16	%esp+20
0000000	filelen	00000001	00000001	fd	00000000

### ASM Karşılığı:

```
$ cat mmap.s
.include "defines.h"
.data
  file:
    .string "mmap.s"
  fd:
    .long 0
  filelen:
    .long 0
  mappedptr:
    .long 0
.globl main
```

```
main:
 push %ebp
 movl %esp, %ebp
 subl $24, %esp
// open($file, $0_RDONLY);
                        // fd kaydediliyor
 movl $fd, %ebx
 movl %eax, (%ebx)
// lseek($fd,0,$SEEK END);
 movl $filelen, %ebx // dosya uzunluğu kaydediliyor
 movl %eax, (%ebx)
 xorl %edx, %edx
// mmap(NULL, $filelen, PROT_READ, MAP_SHARED, $fd, 0);
 movl %edx, (%esp)
 movl %eax, 4 (%esp)
                         // dosya uzunluğu hala %eax içerisinde
 movl $PROT READ, 8 (%esp)
 movl $MAP_SHARED,12(%esp)
 movl $fd, %ebx
                         // dosya tanımlayıcısı yükleniyor
 movl (%ebx), %eax
 movl %eax,16(%esp)
 movl %edx,20(%esp)
 movl $SYS_mmap, %eax
 movl %esp, %ebx
 int $0x80
 movl $mappedptr, %ebx // ptr kaydediliyor
 movl %eax, (%ebx)
// write($stdout, $mappedptr, $filelen);
// munmap($mappedptr, $filelen);
// close($fd);
 movl %ebp, %esp
 popl %ebp
  ret
$
```



### Bilgi

Yukarıdaki kaynak kodu sistem çağrısı mmap (sayfa: 5) örneğindeki kaynak kodundan farklıdır. Yukarıda bulunan kaynak kodu diğer sistem çağrılarını, bu bölümün konusu olmadıkları için, göstermemektedir. Yukarıdaki kod sadece mmap.s dosyasını açar, oysa sistem çağrısı mmap (sayfa: 5) kaynak kodu komut satırı parametrelerini okumaktadır. mmap örneği dosya uzunluğunu okumak için de lseek'i kullanmaktadır.

## 3.3. Soket Sistem Çağrıları

Soket sistem çağrıları, **%eax** içerisine giden, sadece bir sistem çağrı numarası kullanır: **SYS\_socketcall**. Soket işlevleri /usr/include/linux/net.h başlık dosyası içerisinde bulunan ve **%ebx**'e kaydedilen bir altişlev numarası yolu ile tanımlanır. Sistem çağrı argümanını gösteren bir gösterici **%ecx** içerisinde saklanır. Soket sistem çağrıları da int \$0x80 çağırılarak çalıştırılabilir.

```
/* socket.s */
.text
.globl _start
_start:
sub $12,%esp
// socket (AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
 movl $AF_INET, (%esp)
 movl $SOCK_STREAM, 4(%esp)
 movl $IPPROTO_TCP,8(%esp)
 movl $SYS_socketcall, %eax
 movl $SYS_socketcall_socket, %ebx
 movl %esp, %ecx
 int $0x80
 movl $SYS_exit, %eax
 xorl %ebx, %ebx
  int $0x80
  ret
```

# 4. Komut Satırı Argümanları

Linux çalışabilir dosyalarında komut satırı parametreleri yığıt üzerinde dizilirler. argc ilk olarak gelir ve bir boş gösterici tarafından takip edilen, komut satırındaki dizgeleri gösteren göstericilerin oluşturduğu bir dizi tarafından izlenir (\*\*argv). Daha sonra çevreye ait göstericilerin tutulduğu bir dizi gelir (\*\*envp). Bunlar sembolik makina dili altında kolayca elde edilir ve bu örnek kod ile de gösterilmiştir.

#### Örnek 4. args.s

```
/* args.s */
.text
.globl _start
_start:
 popl %ecx
                         // argc
lewp:
 popl %ecx
                         // argv
 test %ecx, %ecx
  jΖ
      exit
 movl %ecx, %ebx
 xorl %edx, %edx
strlen:
 movb (%ebx), %al
 inc %edx
 inc %ebx
 test %al,%al
 jnz strlen
 movb $10,-1(%ebx)
```

```
// write(1, argv[i], strlen(argv[i]));
movl $SYS_write, %eax
movl $STDOUT, %ebx
int $0x80

jmp lewp

exit:
movl $SYS_exit, %eax
xorl %ebx, %ebx
int $0x80

ret
```

## 5. GCC Satıriçi Sembolik Makina Dili

GCC satıriçi sembolik makina dili hakındaki bu bölüm sadece x86 uygulamalarını kapsayacaktır. Terimler diğer işlemcilerde farklılık göstereceklerdir. Başvurulabilecek diğer belgeler bu belgenin *sonundadır* (sayfa: 13).

GCC içerisinde temel sembolik makina dili sözdizimi oldukça açıktır. Temel sözdizimi ile aşağıdaki gibidir:

Sembolik makina dili için girdi ve çıktı olarak kullanılacak bilgilerin tanımlanması ile daha etkili bir kullanım mümkündür. Özel bir giriş/çıkış/değişiklik alanı zorunlu değildir. Kullanım şekli:

```
__asm__("asm_deyimleri" : çıkış : giriş : değişiklik);
```

giriş ve çıkış alanları terim belirteçleri ile gösterilir ve parantez içinde gösterilen C değişkeni onu takip eder. çıkış teriminden önce, onun bir çıkış terimi olduğunu belirtmek için = kullanılmalıdır. Birden çok çıkış, giriş ve değişiklik yazmacı bulunabilir. Her bir "değer" virgül (',') ile birbirinden ayrılmalıdır ve toplamda 10'dan fazla değer girilmemelidir. Terim dizgesi ya yazmacın tam adını ya da kısaltmasını içermelidir.

## Kısaltma Tablosu

Kısaltma	Yazmaç
a	%eax %ax %al
b	%ebx %bx %bl
С	%ecx %cx %cl
d	%edx %dx %dl
S	%esi %si
D	%edi %di
m	bellek (memory)

#### Örnek 5.

```
__asm__("test %%eax,%%eax", : /* çıktı yok */ : "a"(foo));
```

#### veya

```
__asm__("test %%eax,%%eax", : /* çıktı yok */ : "eax"(foo));

__asm__'den sonra __volatile__ komutunu kullanabilirsiniz:

" bir __asm__ komutunun silinmesini, taşınmasını ve birleştirilmesini __asm__ den sonra __volatile__ yazarak önleyebilirsiniz."
```

#### Örnek 6.

(Konsol komut satırından info gcc "C Extensions" "Extended Asm" yazarak erişilen "Assembler Instructions with C Expression Operands" sayfasından alınmıştır.)

```
$ cat inline1.c
#include <stdio.h>
int
main (void)
 int foo = 10, bar = 15;
  __asm__ __volatile__
    ("addl %%ebxx,%%eax"
      : "=eax" (foo)
                                                 // çıktı
      : "eax"(foo), "ebx"(bar)
                                                 // girdi
      : "eax"
                                                 // değişiklik
    );
 printf("foo + bar = %d\n", foo);
  return 0;
$
```

Yazmaçların % yerine %% ile öneklendirildiğini fark etmişsinizdir. Giriş/çıkış/değişiklik alanları kullanıldığında bu zorunludur çünkü genişletilmiş alanlara sahip yazmaçların kullanılması da olasıdır. Bunu daha sonra kısaca açıklayacağım.

"eax" yazmak veya "ax", "a1" gibi özel bir yazmaç tanımlamak yerine sadece "a" yazabilirsiniz. Bu tüm genel amaçlı yazmaçlar için geçerlidir (*Kısaltma tablosuna* (sayfa: 10) bakınız). Bu kullanım kod yazımında her zaman kullanışlı olmadığı için GCC size yazmaç kısaltmaları sağlar. Maksimum 10 (%0–%9) tane kısaltma olduğundan sadece 10 girdi/çıktı tanımlayabilirsiniz.

```
: /* çıktı yok */
    : "a"((long)eax), "b"((short)bx), "c"((char)cl));
   __asm__("nop; nop; nop");
  return 0;
$ gcc -o inline2 inline2.c
$ gdb ./inline2
GNU qdb 4.18
Copyright 1998 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-pc-linux-gnulibc1"...
(no debugging symbols found) ...
(qdb) disassemble main
Dump of assembler code for function main:
... start: inline asm ...
0x8048427: nop
0x8048428: nop
0x8048429: nop
0x804842a: mov 0xfffffffc(%ebp), %eax
0x804842d: mov 0xfffffffa(%ebp),%bx
0x8048431: mov 0xfffffff9(%ebp),%cl
0x8048434: test %eax, %eax
0x8048436: test %bx, %bx
0x8048439: test %cl,%cl
0x804843b: nop
0x804843c: nop
0x804843d: nop
... end: inline asm ...
End of assembler dump.
$
```

Gördüğünüz gibi, üretilen satıriçi sembolik makina dili kodu girdi bölümünde belirtilen değişkenlerin değerlerini yazmaçlara atar ve sonra gerçek kodu üretir. Derleyici, terim boylarını değişkenlerin boylarından yararlanarak otomatik olarak bulur ve böylece \$0, \$1 ve \$2 kısaltmaları ile gösterilen yazmaçlar değerlerini alır. (Yazmaç kısaltmalarını kullanırken komut kısmında terim boyutunu belirtmek derleme sırasında hatalara neden olabilir).

Kısaltmalar terim belirteçlerinde de kullanılabilir. Bu işlem, yazılımcının 10'dan fazla girdi/çıktı tanımlaması yapmasına izin vermez. Bu işlemin aklıma gelen tek kullanım biçimi, terim belirteci olarak "q" kullanılan durumlardır. Terim belirteci olarak "q" kullanıldığı zaman derleyici kendisi a, b, c veya d'den uygun olanı seçer. Eğer yazmaç ataması "q" ile yapılmışsa hangi yazmacın kullanıldığını tahmin edemeyiz ve değişiklik alanıda belirtemeyiz, bu sebepten sadece yazmaç ile ilgili rakam yazılır. Örnek

```
$ cat inline3.c
#include <stdio.h>

int
main(void)
{
  long eax=1, ebx=2;
  __asm__ __volatile__ (
    "add %0,%2"
```

```
: "=b"((long)ebx)
: "a"((long)eax), "q"(ebx)
: "2"
);

printf("ebx = %x\n", ebx);

return 0;
}
```

## 6. Derleme

Sembolik Makina Dili yazılımlarını derlemek normal C programlarını derlemeye çok benzer. Eğer yazılımınız "Liste 1"deki gibi ise normal bir C programı gibi derleyebilirsiniz. Eğer main yerine \_start kullanmışsanız, "Liste 2"deki gibi, derleme işlemi birazcık değişecektir:

```
Liste 1
                                                             Liste 2
                                           $ cat write.s
$ cat write.s
.data
                                            .data
                                           hw:
  .string "hello world\n"
                                              .string "hello world\n"
.text
                                            .text
.globl main
                                           .qlobl _start
main:
                                            _start:
 movl $SYS_write, %eax
                                             movl $SYS_write, %eax
  movl $1, %ebx
                                             movl $1, %ebx
 movl $hw, %ecx
                                             movl $hw, %ecx
 movl $12, %edx
                                             movl $12, %edx
 int $0x80
                                             int $0x80
  movl $SYS_exit, %eax
                                             movl $SYS_exit, %eax
  xorl %ebx, %ebx
                                             xorl %ebx, %ebx
  int $0x80
                                             int $0x80
  ret
$ gcc -o write write.s
                                           $ gcc -c write.s
$ wc -c ./write
                                           $ ld -s -o write write.o
  4790 ./write
                                           $ wc -c ./write
$ strip ./write
                                              408./write
$ wc -c ./write
  2556 ./write
```

-s parametresi isteğe bağlıdır ve sadece boyutu kısaltılmış çalışabilir bir ELF dosyası yaratır. Ayrıca bu yöntem (Liste 2'deki),derleyicinin, normalde olduğu gibi, fazladan giriş ve çıkış deyimleri eklemediği için, daha küçük çalışabilir dosyalar üretir.

# 7. Bağlantılar

- http://www.linuxassembly.org/
- GNU Assembler Manual<sup>(B9)</sup>
- GNU C Compiler Manual<sup>(B10)</sup>
- GNU Debugger Manual<sup>(B11)</sup>

- Constraints for asm Operands<sup>(B12)</sup>
- AT&T Syntax Reference<sup>(B13)</sup>

## A. Örnek Kodlar

### Örnek 7. defines.h

```
/* defines.h */
SYS_exit
                     = 1
SYS_fork
                    = 2
SYS_write
                    = 4
SYS_open
                    = 5
SYS_close
                    = 6
SYS_execve
                    = 11
                    = 19
SYS_lseek
SYS_dup2
                    = 63
SYS_mmap
                   = 90
SYS_munmap
                   = 91
SYS_socketcall = 102
SYS_socketcall_socket = 1
SYS_socketcall_bind = 2
SYS\_socketcall\_listen = 4
SYS_socketcall_accept = 5
                    = 2
SEEK_END
PROT_READ
                    = 1
MAP_SHARED
                    = 2
AF_INET
                    = 1
SOCK_STREAM
IPPROTO_TCP
                     = 6
STDOUT
                     = 1
```

### Örnek 8. daemon.s

```
/* daemon.s */
BIND\_PORT = 0xff00 // 255
.data
SOCK:
 .long 0x0
LEN:
 .long 0x10
SHELL:
 .string "/bin/sh"
.text
.globl _start
_start:
subl $0x20,%esp
// socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
 movl $SYS_socketcall, %eax
 movl $SYS_socketcall_socket, %ebx
 movl $AF_INET,(%esp)
 movl $SOCK_STREAM, 0x4(%esp)
 movl $IPPROTO_TCP, 0x8(%esp)
```

```
movl %esp, %ecx
 int $0x80
// save sockfd
 movl %eax, SOCK
 xorl %edx, %edx
// bind(%eax, %esp+0xc, 0x10);
 movw $AF_INET, 0xc(%esp)
 movw $BIND_PORT, 0xe(%esp)
 movl %edx, 0x10(%esp)
 movl %eax, (%esp)
 leal 0xc(%esp), %ebx
 movl %ebx, 0x4(%esp)
 movl $0x10,0x8(%esp)
 movl $SYS_socketcall, %eax
 movl $SYS_socketcall_bind, %ebx
 int $0x80
 movl SOCK, %eax
// listen(%eax, 0x1);
 movl %eax, (%esp)
 movl $0x1,0x4(%esp)
 movl $SYS_socketcall, %eax
 movl $SYS_socketcall_listen, %ebx
 int $0x80
 movl SOCK, %eax
// accept(%eax, %esp+0xc, LEN);
 movl %eax, (%esp)
 leal 0xc(%esp),%ebx
 movl %ebx,0x4(%esp)
 movl $LEN, 0x8(%esp)
 movl $SYS_socketcall, %eax
 movl $SYS_socketcall_accept, %ebx
 int $0x80
// for(i=2;i>-1;;i--) dup2(%eax,i)
 movl $0x2, %ecx
DUP2LOOP:
 pushl %eax
 movl %eax, %ebx
 mov $SYS_dup2, %eax
 int
       $0x80
 dec
       %ecx
 popl %eax
 jns DUP2LOOP
// execve(SHELL, { SHELL, NULL }, NULL );
 movl $SYS_execve, %eax
 movl $SHELL, %ebx
 movl %ebx, (%esp)
 movl %edx, 0x4(%esp)
 movl %esp, %ecx
int $0x80
```

```
// _exit(0)
  movl $SYS_exit, %eax
  movl %edx, %ebx
  int $0x80

ret
```

## **Notlar**

- a) Belge içinde dipnotlar ve dış bağlantılar varsa, bunlarla ilgili bilgiler bulundukları sayfanın sonunda dipnot olarak verilmeyip, hepsi toplu olarak burada listelenmiş olacaktır.
- b) Konsol görüntüsünü temsil eden sarı zeminli alanlarda metin genişliğine siğmayan satırların siğmayan kısmı ¬ karakteri kullanılarak bir alt satıra indirilmiştir. Sarı zeminli alanlarda ¬ karakteri ile başlayan satırlar bir önceki satırın devamı olarak ele alınmalıdır.

```
(B13) http://www.gnu.org/software/binutils/manual/gas-"2.9.1/as.html
(B13) http://www.gnu.org/software/binutils/manual/gas-"2.9.1/html_mono/as.html#SEC196
```

Bu dosya (asm–syntax.pdf), belgenin XML biçiminin TEXLive ve belgeler-xsl paketlerindeki araçlar kullanılarak PDF biçimine dönüştürülmesiyle elde edilmiştir.

6 Şubat 2007