## **isim**

stty – uçbirim hat ayarlarını basar ve değiştirir

#### **KULLANIM**

```
stty [-F aygtt] [--file=aygtt] [ayarlar]
stty [-F aygtt] [--file=aygtt] [-a|--all]
stty [-F aygtt] [--file=aygtt] [-g|--save]
```

### **AÇIKLAMA**

Uçbirim karakteristiklerin basar ve değiştirir.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

## -a --all

Tüm ayarları okunabilir biçimde gösterir.

-g --save

Tüm ayarları stty-okuyabilir biçimde gösterir

-F --file=aygut

Standart girdi yerine belirtilen *aygıt*ı açar ve kullanır.

### --help

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

### --version

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

ayarlarıdan önceki seçimlik '-' anlamı ters çevirir. \* karakteri POSIX olmayan ayarları gösterir. Hangi ayarların kullanılabileceği sisteme göre değişir.

### Özel karakterler:

```
* dsusp krkt
```

krkt okuma sırasında dur (SIGSTOP) sinyali gönderecektir.

eof krkt

*krkt* dosya sonu karakteri olacak (girdiyi sonlandırır)

eol krkt

krkt satır sonu karakteri olacak

\* eol2 krkt

satır sonu için diğer bir krkt olacaktır

erase krkt

krkt yazılan son karakteri silecektir

intr *krkt* 

krkt bir kesme (SIGINT) sinyali gönderecektir

kill krkt

krkt bulunulan satırı silecektir

\* lnext krkt

krkt izleyen özel karakterin yorumlanmasını engelleyecektir

quit krkt

krkt bir çıkış (SIGQUIT) sinyali gönderecektir

\* rprnt krkt

krkt bulunulan satırı yeniden yazacaktır

start *krkt* 

krkt durdurulduktan sonra çıktıyı yeniden başlatacaktır

stop krkt

krkt çıktıyı durduracaktır

susp krkt

krkt bir uçbirim dur (SIGSTOP) sinyali gönderecektir

\* swtch krkt

krkt başka bir kabuk katmanına geçecektir

\* werase krkt

krkt son sözcüğü silecektir

# Özel ayarlar:

	N	girdi/çıktı hızlarını N bit/s olarak ayarlar
*	cols N	çekirdeğe uçbirimi N sütunluk olarak bildirir
*	columns N	cols N ile aynı
	ispeed N	girdi hızını N olarak ayarlar
*	line N	hat disiplinini N yapar
	min N	-icanon ile okumanın tamamlanması için gereken en az
		karakter sayısını N yapar
	ospeed N	çıktı hızını N olarak ayarlar
*	rows N	çekirdeğe uçbirimi N satırlık olarak bildirir
*	size	çekirdeğe uygun satır ve sütun sayısını gösterir
	speed	hat hızını gösterir
	time N	-icanon ile okuma zaman aşımını N/10 saniyeye ayarlar

# Denetim ayarları:

	[-]clocal	modem denetim sinyallerini geçersiz kılar
	[-]cread	girdi alımına izin verir
*	[-]crtscts	RTS/CTS uzlaşmasını etkinleştirir
	csN	karakter bit sayısını N olarak ayarlar,
		[N, 58 bit arasında]
	[-]cstopb	her karakter için iki durma biti kullanılır
		('-' ile bir)
	[-]hup	son işlem tty'yi kapatırken kapatma
		(SIGHUP) sinyali gönderilir
	[-]hupcl	[-]hup ile aynı
	[-]parenb	çıktı için eşlik biti üretilir,
		girdi için eşlik biti beklenir
	[-]parodd	tek eşlik biti kullanılır ('-' ile çift)

## Girdi ayarları:

kırma karakterleri kesme sinyali üretir [-]brkint [-licrnl satırbaşı karakterini alt satıra geçme karakteri olarak yorumlar kırma karakterlerini yoksayar [-]ignbrk [-]igncr satırbaşı karakterlerini yoksayar eşlik hataları olan karakterleri yoksayar [-]ignpar \* [-]imaxbel girdi tamponu taştığında uyarı sesi üretir [-]inlcr alt satıra geçme karakterini satırbaşı karakteri olarak yorumlar girdi eşlik denetimini etkinleştirir [-]inpck girdi karakterlerinin yüksek (8.) bitini temizler [-]istrip \* [-]iuclc büyük harfleri küçük harf olarak yorumlar \* [-]ixany sadece başla karakteri değil herhangi bir karakter girdiyi başlatır başla/dur karakterlerinin gönderimini etkinleştirir [-]ixoff [-]ixon XON/XOFF akış denetimini etkinleştirir [-]parmrk eşlik hatalarını imler (255-0-karakter sıralamasıyla) [-]ixoff ile aynı [-]tandem

## Çıktı ayarları:

\* bsN geri silme tarzı gecikme, N [0..1] arasında \* crN satır başı tarzı gecikme, N [0..3] arasında \* ffN sayfa başı tarzı gecikme, N [0..1] arasında alt satıra geçiş tarzı gecikme, N [0..1] arasında \* nlN \* [-]ocrnl satır başını alt satıra geçiş olarak yorumlar \* [-]ofdel O karakteri yerine dolgu için silme karakterini kullanır \* [-]ofill gecikmeler için zamanlama yapmak yerine dolgu karakterlerini kullanır \* [-]olcuc küçük harfleri büyük harf olarak yorumlar \* [-]onlcr alt satıra geçişi satır başı olarak yorumlar \* [-]onlret alt satıra geçiş karakteri satır başı yapar satır başı karakterini ilk karakter olarak basmaz \* [-]onocr [-]opost işlem sonrası çıktı \* tabN yatay sekme tarzı gecikme, N [0..3] arasında tab0 ile aynı \* tabs \* -tabs tab3 ile aynı \* vtN düşey sekme tarzı gecikme, N [0..1] arasında

## Yerel ayarlar:

[-]crterase	silme karakterlerini gerisilme-boşluk-gerisilme
	olarak yansılar
* crtkill	satırları echoprt ve echoe ayarlarına
	uygun olarak siler
* -crtkill	satırları echoctl ve echok ayarlarına
	uygun olarak siler
* [-]ctlecho	denetim karakterlerini şapkalı gösterim

('^c') ile yansılar girdi karakterlerini yansılar [-]echo [-]ctlecho ile aynı \* [-]echoctl [-]crterase ile aynı [-]echoe karakteri sildikten sonra bir alt satıra [-]echok geçiş yansılar \* [-]echoke [-]crtkill ile [-]echonl diğer karakterler yansılanmamış olsa bile alt satıra geçişi yansılar \* [-]echoprt geriye doğru silinmiş karakterleri '\' ve '/' arasında yansılar karakter, satır, sözcük silmeleri ve satır [-]icanon yenileme özel karakterlerini etkinleştirir [-]iexten POSIX olmayan özel karakterleri etkinleştirir [-]isiq kesme, çıkış ve dondurma özel karakterlerini etkinleştirir [-]noflsh kesme ve çıkış özel karakterlerinden sonra güncellemeyi geçersiz kılar \* [-]prterase [-]echoprt ile aynı terminale yazmaya çalışan artalandaki işleri \* [-]tostop durdurur icanon ile, büyük harfleri '\' ile önceleyerek \* [-]xcase gösterir

# Birleşik ayarlar:

\* [-]LCASE [-]lcase ile aynı cbreak -icanon ile aynı -cbreak icanon ile aynı brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig cooked icanon eof ve eol karakterlerinin öntanımlı değerleri ile aynı -cooked raw ile aynı echoe echoctl echoke ile aynı crt dec echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u ile aynı [-]ixany ile aynı \* [-]decctlq karakter ve satır silme karakterlerinin öntanımlı ek değerleriyle aynı parenb -parodd cs7 ile aynı evenp -evenp -parenb cs8 ile aynı \* [-]lcase xcase iuclc olcuc ile aynı litout -parenb -istrip -opost cs8 ile aynı -litout parenb istrip opost cs7 ile aynı nl -icrnl -onlcr ile aynı -nl icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret ile aynı oddp parenb parodd cs7 ile aynı -parenb cs8 ile aynı -oddp [-]evenp ile aynı [-]parity pass8 -parenb -istrip cs8 ile aynı

```
-pass8 parenb istrip cs7 ile aynı

raw -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr
-igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel
-opost -isig -icanon -xcase min 1 time 0 ile aynı

raw cooked ile aynı

sane cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl
-ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr
-onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh
-xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, tüm özel
karakterlerin öntanımlı değerleriyle aynı.
```

Standart girdiye bağlı olan tty hattını yönetir. Argümansız çalıştırıldığında iletişim hızını, hat disiplinini, stty sane ayarından farklı ayarları gösterir. Ayarlarda krkt yazıldığı gibi ya da ^c, 0x37, 0177 ya da 127 olarak gösterilmiş bir karakter olabilir. ^— veya undef değerleri bu özel karakteri geçersiz kılar

### **YAZAN**

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

#### **GERIBILDIRIM**

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

## **TELİF HAKKI**

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.

Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">http://www.gnu.org/licenses/gpl.html</a> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

### **ILGILI BELGELER**

stty komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve stty yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

```
info coreutils stty
```

### ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

#### YASAL UYARI

Bu çevirinin telif hakkı yukarıda belirtilen çevirmen(ler)e aittir. Özgün belgenin telif hakkı ve lisans bilgileri varsa ve belge içinde belirtilmemişse belge sonunda belirtilmiş olacaktır. Bu çevirinin lisansı, özgün belge için belirtilmiş bir lisans varsa ve bu lisans çevirinin de aynı lisansa sahip olmasını gerektiriyorsa onunla aynıdır, yoksa GNU GPL lisansı ve her iki durumda da ek olarak aşağıdaki koşullar geçerlidir. GNU GPL lisansı <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">http://www.gnu.org/licenses/gpl.html</a> adresinden edinilebilir.

BU BELGE ÜCRETSİZ OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, BELGENİN İÇERDİĞİ BİLGİLERİN VEYA KODLARIN NİTELİKLERİ İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR BELGELERİ "OLDUĞU GİBİ", AŞİKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. BELGELERİN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİKTEN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS. TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

ILGILİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE BELGEYİ DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BELGENİN İÇERDİĞİ BİLGİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA BİLGİNİN BAŞKA BİLGİLERLE UYUMSUZ OLMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

coreutils 6.5 Kasım 2006 stty(1)

Bu dosya (man1-stty.pdf), belgenin XML biçiminin TEXLive ve belgeler-xsl paketlerindeki araçlar kullanılarak PDF biçimine dönüştürülmesiyle elde edilmiştir.

19 Ocak 2007