Arhitectura sistemelor de calcul – Laboratorul 3

I. Siruri de caractere

Sirurile de caractere sunt tablouri unidimensionale unde toate elementele ocupa 1 byte (comparative cu tablourile dimensionale de numere intregi – elemente de tipul .word – unde fiecare ocupa 4 bytes).

Importanta este observatia ca, pentru sirurile de caractere, nu avem nevoie de dimensiunea lor, pentru ca stim ca se termina cu '\0' (cu byte-ul avand valoarea 0).

Pentru a prelua un caracter de la o adresa de memorie, vom utiliza instructiunea **lb \$reg, mem** (incarcam in registrul **\$reg** caracterul aflat la byte-ul indicat de **mem**). In acest caz, contorul care sare locatiile de memorie se deplaseaza cu 1, si nu cu 4.

Pentru a afisa caractere pe ecran (PRINT BYTE), vom utiliza codul de sistem 11. Cand sistemul este apelat cu syscall, gaseste in \$v0 codul 11 si printeaza caracterul incarcat in registrul \$a0. Urmatorul program afiseaza un caracter declarat in zona de memorie:

```
.data
ch: .byte 'a'
.text
main:

lb $a0, ch  # incarcam in $a0 byte-ul din memorie
li $v0, 11  # apelam codul sistem 11 (PRINT BYTE)
syscall # apelam sistemul

li $v0, 10
syscall
```

O parcurgere a sirului de caractere va fi urmatoarea (efectul va fi similar functiei strlen, in contorul care sare locatiile de memorie vom avea, in final, lungimea sirului):

```
.data
        str: .asciiz "Sir de caractere"
                                         # sirul de caractere se declara cu .asciiz
.text
main:
        li $t0, 0
                                          #$t0 sare din 1 in 1 pe locatiile de memorie
        lb $t1, str($t0)
                                         #$t1 este byte-ul curent din sir (la $t0 distanta de str)
loop:
        begz $t1, exit
                                         # daca $t1 (byte-ul curent) este 0, atunci se merge la exit
        addi $t0, 1
                                          # altfel sarim pe urmatoarea locatie din memorie
        Ib $t1, str($t0)
                                         # accesam elementul
        j loop
                                         # si revenim la inceputul structurii repetitive
exit:
                                          # la iesire, afisam pe ecran $t0 = dimensiunea sirului
        move $a0, $t0
                                          # incarcam in $a0 pe $t0
        li $v0, 1
                                          # ii dam lui $v0 codul pentru PRINT INT
```

```
syscal # apelam sistemul
li $v0, 10
syscall
```

Exercitiu: sa se afiseze, pe ecran, sirul de caractere fara spatii. De exemplu, dandu-se in memorie "Sir de caractere" sa se afiseze la output "Sirdecaractere".

Solutie:

```
.data
        str: .asciiz "Sir de caractere"
                                                  # declar sirul de caractere
        sp:.byte''
                                                  # declar un byte de spatiu
.text
main:
        li $t0, 0
                                                  # $t0 sare pe locatiile din memorie
        Ib $t1, str($t0)
                                                  #$t1 este byte-ul curent din sirul de caractere
        lb $t2, sp
                                                  #$t2 este byte-ul de spatiu
loop:
        begz $t1, exit
                                                  # daca am ajuns pe byte-ul 0, se opreste executia
        bne $t1, $t2, afisare
                                                  # daca byte-ul curent ($t1) != spatiul ($t2), afisam
cont:
                                                  # nu uitam, dupa afisare, sa revenim in cadrul loop-ului
                                                  # daca nu se respecta conditia ca $t1 != $t2, se intra
                                                  # automat la eticheta cont
                                                  # (daca nu se face salt, executia continua
                                                  # (cu linia urmatoare)
        addi $t0, 1
                                                  # sarim o locatie de memorie
        lb $t1, str($t0)
                                                  # si accesam elementul din locatie
        j loop
                                                  # si revenim la inceputul loop-ului
afisare:
        move $a0, $t1
                                                  # la afisare, incarcam in $a0 byte-ul curent, din $t1
        li $v0, 11
                                                  # dam codul de sistem 11 (PRINT BYTE)
        syscall
                                                  # apelam sistemul
        j cont
                                                  # revenim in loop pentru a trece la urmatorul byte
exit:
        li $v0, 10
        syscall
```

Exercitii propuse:

- 1. Sa se determine numarul de cuvinte dintr-un sir de caractere (stiind ca separatorii sunt doar spatiile).
- 2. Sa se determine cuvintele de lungime maxima. (se determina lungimea maxima a unui cuvant, apoi se afiseaza pe ecran cuvintele, cate unul pe linie)
- 3. Dat fiind un sir de caractere, sa se salveze intr-un alt sir de caractere doar elementele situate pe pozitii pare (indexarea se face de la 0). Sir de caractere -> Srd aatr

II. Proceduri MIPS

(laborator documentat dupa fisierele din arhiva dl. Dragulici)

In implementarea si utilizarea subrutinelor sunt folositi mai ales registrii \$a0 - \$a3 (pentru transmiterea parametrilor actuali), \$v0, \$v1 (pentru transmiterea valorii returnate, in cazul functiilor), \$sp (pentru gestionarea stivei - pointeaza in permanenta varful stivei), \$fp (pointeaza in stiva cadrul apelului curent de subrutina), \$ra (contine adresa de intoarcere din apelul curent de subrutina).

Registrul PC contine mereu adresa instructiunii care urmeaza sa se execute; el este consultat/modificat indirect de instr. ca "jal", "jr", etc.

Stiva este o zona de memorie folosita pentru stocarea de valori temporare; in particular ea este folosita la gestionarea apelurilor de subrutina (pentru stocarea temporara a unor valori legate de aceste apeluri). Stiva este gestionata in maniera FIFO, datele fiind incarcate/descarcate la un acelasi capat, numit varful stivei.

Stiva creste spre adrese mici si scade spre adrese mari, iar registrul \$sp are drept rol sa retina in permanenta adresa varfului stivei (a octetului din varful stivei). Astfel, putem incarca (push) un word din \$t0 in stiva cu secventa:

```
subu $sp, 4
sw $t0, 0($sp)
```

si putem descarca (pop) word-ul din varful stivei in \$t0 cu secventa:

```
lw $t0, 0($sp)
addu $sp, 4
```

Comenzi importante: apelul unei proceduri se face prin instructiunea **jal eticheta** (unde eticheta este numele procedurii)

```
jal eticheta
```

```
# salt si legatura;
# efectueaza: $ra <- adr. instr. urm. si apoi salt la eticheta;
# adica: $ra <- PC + 4; PC <- eticheta;
```

Revenirea dintr-o procedura se face prin instructiunea **jr \$ra** (jump to register, unde registrul la care ne intoarcem este \$ra = return address).

```
jr rs
# salt la registru;
# efectueaza: salt la adresa din rs;
# adica: PC <- rs;
```

Modul efectiv de lucru cu procedurile:

- 1. Vom utiliza registrii \$sp, \$fp si \$s0-\$s7, cu specificatiile \$sp = stack pointer, va pointa intotdeauna varful stivei; \$fp = frame pointer, va pointa in cadrul de apel acolo unde il fixam (ca o conventie, il vom fixa intotdeauna sa pointeze incepand de la argumentele functiei); \$s0-\$s7 sunt numiti registri salvati, ei vor fi restaurati intotdeauna la finalizarea procedurii, inainte de jr \$ra. Registrii \$s vor avea semnificatia variabilelor locale din functii.
- 2. Inainte sa facem un apel catre o procedura prin **jal eticheta**, vom incarca, in stiva, parametrii procedurii, **in ordine inversa** (din cauza stivei). Daca avem de scris functia f(int x, int y), ordinea de incarcare este y, apoi x.
- 3. In procedura, intotdeauna vom aloca loc pentru \$fp, comportamentul de baza fiind urmatorul:
 - i se salveaza lui \$fp valoarea actuala pe stiva; (este posibil ca \$fp sa aiba o valoare la intrarea in procedura, sa presupunem ca \$fp = 9. Trebuie ca, la finalul procedurii, indiferent de ce prelucrari am avut cu \$fp, sa ii redam valoarea 9, astfel ca, salvam pe stiva valoarea lui initiala); aceasta este o conventie de C si nu o putem incalca;
 - \$fp pointeaza cadrul de apel (va pointa argumentele pe care le dam, astfel incat primul argument sa fie O(\$fp), al doilea 4(\$fp) etc.).
- 4. In procedura, daca avem variabile locale, **intotdeauna** le vom retine in registrii \$s si **intotdeauna** le vom restaura valorile. Este analog ideii de mai sus, privind \$fp: daca avem nevoie de \$s0, initial \$s0 poate contine o valoare calculata in alta parte de program. Noi utilizam \$s0 asa cum vrem local, dar la iesirea din procedura, trebuie sa ii dam valoarea pe care a avut-o inainte. Un scenariu este cel al apelurilor imbricate: vreau in procedura **pozitie_maxim(int *v, int n)** sa apelez procedura **maxim(int *v, int n)**. \$s0-\$s7 sunt registri care sunt utilizati ca variabile locale, inainte sa apelez maxim din **pozitie_maxim**, posibil sa am in \$s0 o anumita valoare (indexul curent, de exemplu). In **maxim**, posibil ca in \$s0 sa calculez altceva (sa am adresa de inceput a vectorului). Nu vreau ca in **pozitie_maxim** sa ma intereseze cu ce scop este utilizat \$s0 in alta procedura pe care eu o apelez, vreau doar ca, la revenirea din procedura **maxim**, eu sa am in \$s0 aceeasi informatie pe care o aveam inainte de apel.
- 5. Registrii care intorc rezultate de functii sunt \$v0 si \$v1, dar putem, de fapt, sa intoarcem oricate valori, prin stiva, si in general vom utiliza a doua varianta.

Pe scurt: incarc in stiva argumentele, apelez procedura, salvez pe stiva valorile vechi pentru \$fp si registrii \$s, scriu cod MIPS obisnuit, iar inainte de revenirea din procedura (jr \$ra), nu uit sa restaurez \$fp si registrii \$s.

Mod de reprezentare a stivei: vom scrie, pe parcursul intregului program, modul in care arata stiva. Conventia de scriere va fi de a inlantui elementele de la stanga la dreapta (stanga fiind varful stivei), intre paranteze rotunde. Elementele care nu sunt intre paranteze, sunt pointerii (in general \$sp si \$fp, dar va fi cazul uneori sa scriem proceduri pentru vectori, si atunci vom pointa si valorile acestora).

Exemplu de utilizare a stivei:

Instructiune	Stiva	Observatii
	\$sp:	initial, \$sp pointeaza o zona goala de memorie
subu \$sp, 4	\$sp:()	se aloca un spatiu in stiva, acum se pointeaza o zona goala de memorie de dimensiunea unui word (4 bytes)
sw \$t0, 0(\$sp)	\$sp:(\$t0)	\$sp pointeaza o zona de memorie care contine valoarea din registrul \$t0
subu \$sp, 4	\$sp:()(\$t0)	\$sp pointeaza o zona de memorie care contine 2 elemente pe 4 bytes, prima zona este goala, a doua il contine pe \$t0
sw \$t1, 0(\$sp)	\$sp:(\$t1)(\$t0)	analog mai sus important: putem accesta \$t1 ca fiind 0(\$sp) si pe \$t2 ca fiind 4(\$sp)
subu \$sp, 4	\$sp:()(\$t1)(\$t0)	· · · ·
sw \$fp, 0(\$sp)	\$sp:(\$fp v)(\$t1)(\$t0)	\$fp v inseamna valoarea veche a lui \$fp: \$fp se va modifica fata de valoarea cu care a intrat in procedura, asa ca ii salvam valoarea veche pe stiva pentru a o putea restaura
addi \$fp, \$sp, 4	\$sp:(\$fp v)\$fp:(\$t1)(\$t0)	\$fp pointeaza la o distanta de 4 bytes fata de \$sp, adica pointeaza zona (\$t1)(\$t0) Acest pas este foarte important pentru ca, acum ca stiva a crescut, \$t1 este raportat la 4(\$sp), iar \$t0 este raportat la 8(\$sp). Cu cat se adauga elemente in stiva, \$t1 si \$t0 se vor raporta mereu la adrese diferite fata de \$sp, dar se vor raporta MEREU constant fata de \$fp: \$t1 va fi mereu 0(\$fp), iar \$t0 va fi mereu 4(\$fp). Stiva va tot creste pe masura ce avem nevoie de variabile locale.
subu \$sp, 4	\$sp:()(\$fp v)\$fp:(\$t1)(\$t0)	
sw \$s0, 0(\$sp)	\$sp:(\$s0 v)(\$fp v)\$fp:(\$t1)(\$t0)	Am adaugat o variabila locala pe care o salvam pe stiva (ii salvam valoarea veche). Din nou, observam ca acum, \$t1 este la 8(\$sp), iar \$t0 la 12(\$sp), dar au ramas constante fata de \$fp (\$t1 la 0(\$fp) si \$t0 la 4(\$fp)). In program, \$s0 va fi raportat si el la \$fp, si anume va fi -4(\$fp).
lw \$s0, -8(\$fp)	\$sp:(\$s0 v)(\$fp v)\$fp:(\$t1)(\$t0)	Presupunem ca am terminat programul, si vrem sa restauram valorile. Restaurarea lor se face relativ la \$fp, iar \$s0 primeste valoarea lui veche, care era salvata in stiva la -8(\$fp)
addu \$sp, 4	\$sp:(\$fp v)\$fp:(\$t1)(\$t0)	Daca subu \$sp, 4 aloca spatiu in stiva (pentru push), cu addu \$sp, 4 simulam un pop
lw \$fp, -4(\$fp)	\$sp:(\$fp v)\$fp:(\$t1)(\$t0)	Avem grija sa restauram si \$fp-ul! El trebuie restaurat ultimul, pentru ca el gestioneaza locul elementelor in cadrul de apel.
addu \$sp, 4	\$sp:(\$t1)(\$t0)	Stiva a reajuns la configuratia de baza, si putem reveni in cadrul locului de apel prin jr \$ra .

Exemplu: suma a doua numere utilizand proceduri, cu return in \$v0.

1. Ne definim programul ca pana acum, gandind ca avem de scris o procedura:

.data

x: .word 10 y: .word 15

.text

aici va fi scrisa procedura

main:

Iw \$t0, y# in incarc pe y in \$t0subu \$sp, 4# aloc spatiu pe stivasw \$t0, 0(\$sp)# il salvez pe y in stiva

Iw \$t0, x# il incarc pe x in \$t0subu \$sp, 4# aloc spatiu pe stivasw \$t0, 0(\$sp)# il salvez pe x in stiva

Observatie: am incarcat mai intai y, apoi x, pentru ca mereu vom # incarca argumentele in ordine inversa. Daca vrem suma(x, y)

atunci ordinea va fi sa il incarcam pe y, apoi pe x (pentru ca y va fi primul # pus in stiva, deci va fi al doilea de la stanga la dreapta dupa incarcarea

lui x

jal suma # jal suma apeleaza procedura

(e un jump normal, doar ca retine in \$ra unde trebuie sa revina

la finalizarea procedurii)

addu \$sp, 8 # cand revenim din procedura, dezalocam spatiul din stiva

addu \$sp, 8 = de doua ori addu \$sp, 4, adica facem pop

celor doua elemente de tip word

move \$a0, \$v0

li \$v0, 1 syscall

li \$v0, 10 syscall # afisam pe ecran rezultatul, el este in \$v0 retinut

```
Implementam procedura:
suma:
                                 # in acest punct, stiva este $sp:(x)(y)
        subu $sp, 4
                                 \# \$sp:()(x)(y)
        sw $fp, 0($sp)
                                 \# \$sp:(\$fp \ v)(x)(y)
        addi $fp, $sp, 4
                                 # $sp:($fp v)$fp:(x)(y)
        subu $sp, 4
                                 # $sp:()($fp v)$fp:(x)(y)
        sw $s0, 0($sp)
                                 # $sp:($s0)($fp v)$fp:(x)(y)
                                 \# $sp:()($s0)($fp v)$fp:(x)(y)
        subu $sp, 4
        sw $s1, 0($sp)
                                 # $sp:($s1)($s0)($fp v)$fp:(x)(y)
        Iw $s0, 0($fp)
                                 # se incarca in $s0 valoarea lui x
        lw $s1, 4($fp)
                                 # se incarca in $s1 valoarea lui y
        add $v0, $s0, $s1
                                 # in $v0 se efectueaza suma
        sw $s1, -12($fp)
                                 # restauram $s1 (care este la -12($fp))
        sw $s0, -8($fp)
                                 # restauram $s0
        sw $fp, -4($fp)
                                 # restauram $fp
                                 # pentru ca am adaugat trei elemente, facem pop cu 3 elemente
        addu $sp, 12
                                 # adica addu $sp, 3*4 care este addu $sp, 12
       jr $ra
                                 # revenim in cadrul programului principal
Programul final este:
.data
        x: .word 10
        y: .word 15
.text
suma:
        subu $sp, 4
        sw $fp, 0($sp)
        addi $fp, $sp, 4
        subu $sp, 4
```

sw \$s0, 0(\$sp) subu \$sp, 4 sw \$s1, 0(\$sp) lw \$s0, 0(\$fp) lw \$s1, 4(\$fp) add \$v0, \$s0, \$s1 sw \$s1, -12(\$fp) sw \$s0, -8(\$fp) sw \$fp, -4(\$fp) addu \$sp, 12

jr \$ra

lw \$t0, y subu \$sp, 4

main:

```
sw $t0, O($sp)

lw $t0, x
subu $sp, 4
sw $t0, O($sp)

jal suma

addu $sp, 8

move $a0, $v0

li $v0, 1
syscall

li $v0, 10
syscall
```

Exercitii:

1. Sa se implementeze functia newline.

```
Solutie:
```

```
.data
nl: .byte '\n'
.text
```

newline:

```
Ib $a0, nl# incarcam in $a0 byte-ul nlli $v0, 11# ii dam lui $v0 codul sistem pentru PRINT BYTEsyscall# apelam sistemuljr $ra# revenim in punctul de dupa care s-a facut apelul
```

main:

jal newline # se apeleaza procedura newline

li \$v0, 10 syscall

Observatie: aceasta a fost o procedura pentru care nu a fost necesara utilizarea stivei.

- 2. Sa se scrie o procedura care intoarce prin \$v0 valorile 1 sau 0, dupa cum argumentul x, numar intreg incarcat in stiva, este par sau nu (functia even).
- 3. Sa se scrie o procedura care intoarce prin \$v0 valorile -1, 0 sau 1, dupa cum numarul x, incarcat ca argument prin stiva, este negativ, 0 sau pozitiv (functia sgn).
- 4. Sa se implementeze functia calcul(x, y, z) care evalueaza expresia

$$calcul(x, y, z) := \sum_{i=0}^{x+1} \left[(y-i) \left(z + \left[\frac{i}{3} \right] \right) + 1 \right], x, y, z \in \mathbb{N}^*$$