STIVA-Introducere

In MIPS exista o mare bucata de memorie rezervata unui singur registru. Acesta parte din memorie poate fi folosita ca un vector, utilizatorul poate naviga prin ea cu un indice in ce parte doreste. Totusi, conform conventiei, nu putem folosi acest spatiu ca un vector ci ca o stiva. In continuare se va prezenta cum putem accesa stiva, cum putem rezerva loc pe stiva, incarca variabile in aceasta, citi din ea si cum putem elibera loc rezervat .

STIVA-Alocare

In poza de mai jos putem observa toti registri principali dintr-un procesor.

Registers	Copro	oc 1	Coproc 0	
Name		Number		Value
\$zero		0		0x00000000
\$at		1		0x00000000
\$v0		2		0x00000000
\$v1		3		0x00000000
\$a0		4		0x00000000
\$al		5		0x00000000
\$a2			6	0x00000000
\$a3		7		0x00000000
\$t0		8		0x00000000
\$t1			9	0x00000000
\$t2			10	0x00000000
\$t3			11	0x00000000
\$t4			12	0x00000000
\$t5			13	0x00000000
\$t6			14	0x00000000
\$t7			15	0x00000000
\$30			16	0x00000000
\$sl			17	0x00000000
\$s2			18	0x00000000
\$33			19	0x00000000
\$84			20	0x00000000
\$85			21	0x00000000
\$86			22	0x00000000
\$87			23	0x00000000
\$t8			24	0x00000000
\$t9			25	0x00000000
\$k0			26	0x00000000
\$kl			27	0x00000000
\$gp			28	0x10008000
\$sp			29	0x7fffeffc
\$fp			30	0x00000000
\$ra			31	0x00000000
рс				0x00400000
hi				0x00000000
10				0x00000000

Stiva, sau mai precis, adresa ultimei valori din stiva, se afla in registrul \$sp.

Se observa ca adresa din \$sp este 7fffeffc, ceea ce insemna ca stiva are inaltimea de 2 147 483 647 octeti (deoarece 2 147 483 647 in hexazecimal este 7fffeffc).

La inceputul programului valoarea din \$sp reprezinta inaltimea maxima, deci nu voi putea sa ma duc la adresa \$sp+1 deoarece aceasta nu exista, cum nu voi putea sa incarc nici in adresa actuala a lui \$sp. Pentru a putea incarca variabile pe stiva, mai intai, va trebui sa scad din \$sp numarul de octeti de care am nevoie. Prin actiunea de scadere al lui \$sp se muta pointerul spre fundul stivei si astfel ajung la o adrasa la care pot incarca variabile, numesc aceasta scadere "alocare de spatiu pe stiva". De mentionat este ca nu conteaza valorile ce se afla pe spatiu alocat, prin conventie, acestea nu mai sunt folositoare si se considera drept valori reziduale.

Programul de mai jos aloca 8 octeti pe stiva:

```
.data
1
2
 3
   .text
 4
    main:
 5
    #aloc 8 octeti pe stiva
 6
7
    subi $sp,$sp,8
8
   #exit
9
10
   li $v0, 10
11 syscall
```

Dupa rularea programului \$sp a devenit 7fffeff4, 8 octeti au fost eliberati si sunt gata pentru a fi utilizati.

STIVA- Incarcare de valori

Pentru a incarca valori in stiva sintaxa este identica cu cea de incarcare intr-un, folosind adresa lui sp drept adresa initiala(v[0]). Desi s-ar putea utiliza valori negative precum v[-1], prin conventie, acestea nu se accepta, se pot folosi numai valorile din stiva alocate adica pot incarca de la adrese mai mari sau egale cu sp.

In programul de mai jos se exemplifica incarcarea unui word(numar intreg pe 4 octeti) citit din memorie in stiva

```
1 .data
 2 n: .word 1
 3 .text
 4 main:
 5 #citesc valoarea din memorie
   lw $t0,n
 6
 7
 8 #aloc 4 octeti pe stiva
 9
   subi $sp,$sp,4
10
   #incarc n pe stiva
11
   sw $t0,0($sp) # sp[0]=n
12
13
14
   #exit
15 li $v0, 10
16
   syscall
```

OBSERVATIE : Pointerul \$sp se schimba cand aloc spatiu pe stiva, de aceea offsetul trebuie si el ajustat mereu cand se aloca spatiu pe stiva

Exemplu:

```
1 .data
 2 n: .word 1
 3 m: .word 2
   .text
 5 main:
 6 #citesc valorile din memorie
 7 lw $t0,n
 8 lw $t1,m
9
10 #aloc 4 octeti pe stiva
11 subi $sp,$sp,4
12
13 #incarc n pe stiva
14 sw $t0,0($sp) # sp[0]=n
15
16 #aloc alti 4 octeti pe stiva
17 subi $sp,$sp,4
18 #ATENTIE, dupa aceasta comanda numarul n se gaseste la adresa sp[1]
19
20 #incarc m pe stiva
21 sw $t1,0($sp) # sp[0]=m , sp[1]=n
22 #chiar daca n a fost incarcat la adresa sp[0] cand am mai alocat 4 octeti
23 #aceasta valoare a devenit sp[1]
```

Totusi, pentru a evita acesta problema programul se poate rescrie astfel incat tot spatiul necesar este alocat la inceput:

```
1 .data
2 n: .word 1
3 m: .word 2
4 .text
5 main:
 6 #citesc valorile din memorie
7 lw $t0,n
   lw $t1,m
9
10 #aloc pentru ambele variabile spatiu
11 subi $sp,$sp,8
12
13 #incarc n si m pe stiva
14 sw $t0,0($sp) # sp[0]=n
15 sw $t1,4($sp) # sp[1]=m
16 #la final voi avea sp[0]=n, sp[1]=m
```

STIVA-Citire din sitva

Citire din stiva este indentica cu citirea din vector. De asemenea trebuie sa tinem cont din nou de offset, daca mai alocam inca un numar n de octeti pe stiva, pentru a ajunge la valoarea ce inainte era tinuta minte la adreasa sp[k], va trebui sa mergem la adresa sp[k+n].

Exemplu citire 1:

```
1 .data
 2 n: .word 1
 3 m: .word 2
 4 .text
 5 main:
 6 #citesc valorile din memorie
 7
   lw $t0,n
   lw $t1,m
8
9
10 subi $sp,$sp,4
   sw $t0,0($sp)
11
12
13 #citesc n de pe stiva
14 lw $t1,0($sp)
```

Exemplu citire 2:

```
1
   .data
 2 n: .word 1
 3 m: .word 2
 4 .text
 5 main:
 6 lw $t0,n
 7
   lw $t1,m
 8
 9
   subi $sp,$sp,8
10 sw $t0,0($sp)
11 sw $t1,4($sp)
12
13 #citesc n si m de pe stiva
14 lw $t3,0($sp) #t3=sp[0]
15 lw $t3,4($sp) #t4=sp[1]
16
```

STIVA-Eliberare de memorie

Asemanator alocarii de memorie, eliberarea de memorie reprezinta marirea pointerului \$sp pana la adresa sa originala.

Daca o adresa de memorie unde am stocat un numar se elibereaza, conform conventiei, numarul acela se transfoma intr-o valoare reziduala.

Alocarea si dezalocarea pot avea loc oriude si de oricate ori intr-un program dar, conform conventiei, orice spatiu alocat intr-o functie va fi eliberat tot in aceasta (daca am alocat 4 octeti in main trebuie sa eliberez 4 octeti tot in main), totusi aceasta conventie se mai poate incalca pentru usurarea programului.

Exemplul:

```
.data
   .text
 3
   main:
 4
   subi $sp,$sp,8# aloc loc pe stiva
 5
 6
 7
   #... lucrez cu cei 8 octeti alocati pe stiva ...
 8
 9
   addi $sp,$sp,8 # eliberez stiva
10
11
   #exit
   li $v0, 10
12
13
    syscall
```

STIVA-Functii cu transmitere de parametri prin stiva

In continuare vom explica rolul registrului \$fp,salvarea si restaurarea variabilelor pe stiva ,folosirea stivei in cazul transmiterii parametrilor catre o functie si a intoarceri rezultatelor prin stiva .

STIVA – Salvarea si restaurarea elementelor pe stiva

In programare stiva este folosita la apeluri de functii pentru a conserva valoarile ce se transmit in antetul acesteia

Exemplu: fie programul urmator in C

Pentru programul prezentat functia func are trivialul scop de a marii cu 5 cele 2 numere pe care le primeste. Totusi, dupa apelul functiei func, la intoarcerea in main, valorile lui a si b vor ramane cele de dinaintea apelarii (2 si 3), valorile din functie (7 si 8) fiind uitate. Pentru a putea simula un astfel de fenomen in MIPS vom salva valorile lui a si b in stiva, vom apela functia si, la intoarcerea in main, vom incarca(restaura) din stiva in registrul lui a si registrul lui b valorile lor initiale, de dinainte de apel, astfel:

```
1
    .data
 2
    .text
 3 main:
   #initilizez cei 2 registri cu 2 si 3
 4
 5
   li $t0,2
   li $t1,3
 6
 7
 8
    subi $sp,$sp,8 # aloc spatiu pe stiva
    sw $t0,0($sp) # salvez valoarea lui $t0 pe stiva
 9
    sw $t1,4($sp) #bsalvez valoarea lui $t1 pe stiva
10
11
12
    jal func #apelez functia func
13
   lw $t0,0($sp) # restaurez valoarea lui $t0 din stiva
14
15
    lw $t1,4($sp) # restaurez valoarea lui $t1 din stiva
16
    addi $sp,$sp,8 # eliberez stiva
17
18
   #exit
19
   li $v0, 10
20
   syscall
21
22
   func:
23
   addi $t0,$t0,5 # alterez valoarea lui $t0
24
   addi $t1,$t0,5# alterz valoarea lui $t1
25 jr $ra # ma intorc in main
```

STIVA-Intoarcerea rezulatatelor prin stiva

Stiva poate fi folosita si pentru a intoarce rezultate din functie . Fie urmatorul program in C: int suma(int a,int b) { int c=a+b; return c; } int main() { int a=2,b=3; a=suma(a,b); return 0;

}

In programul de mai sus functia suma intoarce o valoarea in variabila "a". In MIPS, pentru a intoarce o valoare se va folosi tot stiva doar ca de data aceasta vom altera adresa din \$sp unde este salvata valoarea lui "a" astfel incat la restaurare vom avea valoarea returnata din suma in "a" astfel:

```
1 .data
 2 .text
 3 main:
 4 #initilizez cei 2 registri cu 2 si 3
 5 li $t0,2
 6 li $t1,3
 7
 8 subi $sp,$sp,8 # aloc spatiu pe stiva
 9 sw $t0,0($sp) # salvez valoarea lui $t0 pe stiva
   sw $t1,4($sp) #bsalvez valoarea lui $t1 pe stiva
10
11
12 jal func #apelez functia func
13
14 lw $t0,0($sp) # returnez din functie noua valoare a lui $t0
15 lw $t1,4($sp) # restaurez valoarea lui $t1 din stiva
16 addi $sp,$sp,8 # eliberez stiva
17
18 #exit
19 li $v0, 10
20 syscall
21
22 func:
23 add $t2,$t0,$t1 # adun cele 2 numere intr-un registru oarecare
24 sw $t2,0($sp) # salvez valoarea ce trebuie returnata in locul unde era valoarea lui "t0"
25 jr $ra # ma intorc in main
```

Totusi, acesta este un caz particular, in cazul general functia main() ar arata astfel:

```
int main()
{
     int a=2,b=3,c;
     c=suma(a,b);
     return 0;
```

}

In cazul acesta vom aloca o noua pozitie pe stiva in care vom salva valoarea returnata astfel:

```
1 .data
2 .text
3 main:
 4 #initilizez cei 2 registri cu 2 si 3
 5 li $t0,2
 6 li $t1,3
 8 subi $sp,$sp,12 # aloc spatiu pe stiva pentru 3 word-uri
9 sw $t0,0($sp) # salvez valoarea lui $t0 pe stiva
10 sw $t1,4($sp) #bsalvez valoarea lui $t1 pe stiva
11
12 jal func #apelez functia func
13
14 lw $t0,0($sp) # restaurez valoarea lui $t0 din stiva
15 lw $t1,4($sp) # restaurez valoarea lui $t1 din stiva
16 lw $s0,8($sp) # returnez valoarea functiei "func"
17 addi $sp,$sp,12 # eliberez stiva
18
19 li $v0, 10
20 syscall
21
22 func:
23 add $t2,$t0,$t1 # adun cele 2 numere intr-un registru oarecare
24 sw $t2,8($sp) # salvez valoarea ce trebuie returnata in locul unde era valoarea lui "t0"
25 jr $ra # ma intorc in main
```

STIVA- registrul \$fp

Presupunem urmatorul scenariu: o functie ce poate apela in interiorul ei un numar de functii necunoscut. Pentru un astfel de program folosirea \$sp-ului este inutila deoarece nu se stie cati octeti s-au alocat, deci nu putem determina offset-ul. Pentru rezolvarea unei astfel de probleme exista registrul \$fp ce , prin conventie, va tine minte adresa \$sp-ului de la apelul functie, astfel valorile din functie se vor gasi fie imediat deasupra valorii fp-ului(fp[0],fp[1],fp[2]...), fie imediat dedesupt (fp[-1], fp[-2], fp[-3]...) alegerea fiind la indemana programatorului.

OBSERVATIE: Conform conventiei \$fp-ul este obligatoriu de salvat inainte de apeluri, restaurant la terminarea apelului si folosit in interiorul functiei in locul \$sp-ului.

```
Fie urmatoarea functie in C:

int incrementare(int n)
{

    return n++;
}

int main()
{

    int n=1,m;

    m=incrementare(n);
    return 0;
```

}

Echivalentul sau in MIPS, respectand toate conventiile este:

```
1 .data
 2 .text
 3 main:
 4 li $t0,1 # initializez $t0
 5
 6 subi $sp,$sp,12 # aloc spatiu pe stiva pentru t0,fp, si valoarea returnata de functie
 7 sw $t0,0($sp) # salvez valoarea lui $t0 pe stiva
 8 sw $fp,4($sp) # salvez valoarea lui $fp pe stiva
 9 move $fp, $sp # ii dau lui $fp valoarea lui $sp pentru a lucra cu el in functie
10
11 jal increment #apelez functia func
12
13 lw $t0,0($sp) # restaurez valoarea lui $t0 din stiva
14 lw $fp,4($sp) # restaurez valoarea lui $t1 din stiva
15 lw $s0,8($sp) # returnez valoarea functiei "func"
16 addi $sp,$sp,12 # eliberez stiva
17
18 li $v0, 10
19 syscall
20
21 increment:
22 addi $t1,$t0,1 # t1=t0+1
23 sw $t1,8($fp) # fp[2]=t1
24 jr $ra # ma intorc in main
25
```