Structural Testing (2)

Linear Code Sequence and Jump (LCSAJ) Coverage

Un LCSAJ este o cale (execuție) a unui program formată dintr-o secvență de cod (Linear Code Sequence) urmată de un salt (Jump) al controlului programului.

Un LCSAJ este definit ca un triplet (X, Y, Z), unde

- X este startul secvenței lineare
- Y este sfarsitul secvenței liniare
- Z este linia de cod unde este transferat controlul dupa sfârșitul secvenței liniare

Exemplu:

```
(calculul x^y, x > 0, y \ge 0)
```

```
1 begin
2
      int x, y, z;
3
     read(x, y);
4
      z = 1;
5
      while (y > 0) {
         z = z*x;
6
7
         y = y - 1;
8
9
      write(z);
10 end
```

LCSAJ	Start	End	Jump to
1	1	8	5
2	5	8	5
3	5	5	9
4	1	5	9
5	9	9	Exit

Considerăm T =
$$\{t1, t2\}$$
, unde $t1 = (x = 3, y = 0)$, $t2 = (x = 3, y = 2)$
 $t1: (1, 5, 9) \rightarrow (9, 9, exit)$
 $t2: (1, 8, 5) \rightarrow (5, 8, 5) \rightarrow (5, 5, 9) \rightarrow (9, 9, exit)$

T acoperă toate cele 5 LCSAJ

Un set de teste care realizează o acoperire la nivel de decizie nu realizează în mod necesar o acoperire la nivel de LCSAJ

Exemplu:

```
1 begin
     int x, y, z;
3
     read(x, y);
4
     p = 0;
     if (x < 0)
5
6
        p = x;
7
     if (y < 0)
8
        p = p + 1;
9
10
        p = p + 2;
11 end
```

LCSAJ	Start	End	Jump to
1	1	9	exit
2	1	5	7
3	7	9	exit
4	7	7	10
5	1	7	10
6	10	10	Exit

Considerăm T =
$$\{t1, t2\}$$
, unde $t1 = (x = -1, y = -1)$, $t2 = (x = 0, y = 0)$

Pentru t1 ambele condiții sunt satisfăcute, t1: (1, 9, exit)

Pentru t2 ambele condiții sunt false, t2 : $(1, 5, 7) \rightarrow (7, 7, 10) \rightarrow (10, 10, exit)$

Cele două LCSAJ rămase pot fi parcurse de t3 = (x = -1, y = 0) si t4 = (x = 0, y = -1),

$$t3: (1, 7, 10) \rightarrow (10, 10, exit)$$

$$t4: (1, 5, 7) \rightarrow (7, 9, exit)$$