Arhitectura sistemelor de calcul – Laboratorul 2

I. Suportul laboratorului 1

1. Registrii MIPS

Denumire simbolica	Numar	Utilizare
\$zero	\$0	Constanta 0
\$at	\$1	Rezervat
\$v0-\$v1	\$2-\$3	Registri-rezultate si coduri pentru sistem
\$a0-\$a3	\$4-\$7	Registri-argument
\$t0-\$t9	\$8-\$15, \$24-\$25	Registri temporari
\$s0-\$s7	\$16-\$23	Registri salvati
\$k0-\$k1	\$26-\$27	Registri kernel
\$gp	\$28	Global data pointer
\$sp	\$29	Stack pointer
\$fp	\$30	Frame pointer
\$ra	\$31	Return address

2. Tipurile de date

MIPS este un procesor pe 32 de biti (4 bytes), care suporta urmatoarele tipuri principale de date: (toate tipurile au un punct in fata!)


Tipul de date	Descriere	
.word	este un tip de date pe 4 bytes care ne ajuta sa stocam valori intregi	
.byte	este un tip de date pe 1 byte, pe care il vom utiliza in principiu pentru a stoca valori booleene si caractere	
.asciiz	este un tip de date pe care il vom utiliza pentru a stoca siruri de caractere finalizate cu \0	
.ascii	este un tip de date care ajuta la stocarea sirurilor de caractere nefinalizate cu \0, nu este recomandat spre a fi utilizat	
.space dim	este un tip de date care ne ajuta sa definim o zona libera in memorie de dimensiunea dim octeti; este utila atunci cand nu stim dinainte valoarea in memorie (ca in majoritatea scenariilor), ci vrem sa o completam in urma executiei unui program.	

Declararea de variabila se face cu sintaxa nume: tip valoare

Exemple: x: .word 5 sum: .space 4
y: .byte 'a' ch_res: .space 1

str: .asciiz "Mesaj text"

3. Operatiile load si store



Operatie	Forma de utilizare	Descriere	
lw (load word)	lw \$reg, mem	incarca in registrul \$reg valoarea word din memorie; daca exista x declarant in memorie de tipul x:.word 5, atunci il putem incarca in registrul temporar \$t0 astfel: lw \$t0, x	
lb (load byte)	lb \$reg, mem	incarca in registrul \$reg valoarea byte din memorie; avand y un byte in memorie y: .byte 'a', il incarcam prin lb \$t1, y (de exemplu)	
la (load address)	la \$reg, mem	incarca in registrul \$reg adresa din memorie pe care o referim, utilizam in special cand lucram cu siruri de caractere; daca aveam str: .asciiz "Mesaj", il incarcam in \$t2 prin la \$t2, str	
li (load immediate)	li \$reg, const	incarca in registrul \$reg o valoare constanta, de exemplu li \$t3, 4 (am incarcat constanta 4 in registrul \$t3)	
sw (store word)	sw \$reg, mem	salveaza in memorie valoarea din \$reg; daca \$t0 contine un rezultat pe care vrem sa il salvam in memorie in spatial pe care l-am denumit sum: .space 4, folosim sw \$t0, sum (salvam din \$t0 in sum)	
sb (store byte)	sb \$reg, mem	analog sw, dar salveaza un byte in loc de un word; de exemplu, sw \$t1, ch_res	
move	move \$regd, \$regs	muta din registrul \$regs in registrul \$regd (prin copiere); de exemplu move \$t0, \$v0 inseamna (symbolic) atribuirea \$t0 = \$v0	

4. Instructiuni aritmetice

Operatie	Operanzi	Descriere
abs	des, src	des = abs(src)
add(u)	des, src1, src2	des = src1 + src2
and	des, src1, src2	des = src1 & src2
div(u)	src, reg	Se efectueaza src / reg, se stocheaza in lo
		catul si in hi restul impartirii
		mflo \$t0 # restul
		mfhi \$t1 # catul
div(u)	des, src1, src2	des = src1 / src2
mul	des, src1, src2	des = src1 * src2
neg(u)	des, src	des = -src
nor	des, src1, src2	des = ~(src1 src2)
not	des, src	des = ~(src)
or	des, src1, src2	des = src1 src2

rem(u)	des, src1, src2	des = src1 % src2
sll	des, src1, src2	des = src1 << src2
srl	des, src1, src2	des = src1 >> src2
sub(u)	des, src1, src2	des = src1 – src2
xor	des, src1, src2	des = src1 ^ src2

5. Coduri uzuale pentru apelurile sistem

Cod pentru apelul sistem	Functionalitate	Mod de utilizare	
1	PRINT INT	se incarca in \$a0 valoarea de afisat;	
		se incarca in \$v0 codul 1 (li \$v0, 1);	
		syscall	
4	PRINT STRING	se incarca in \$a0 adresa stringului de afisat;	
		se incarca in \$v0, codul 4 (li \$v0, 4);	
		syscall	
5	READ INT	se incarca in \$v0 codul 5 (li \$v0, 5);	
		syscall	
		acum, \$v0 contine valoarea citita, care se muta in alt	
		registru (in general registru \$t), adica se poate face un	
		move \$t0, \$v0	
10	EXIT	se incarca in \$v0, codul 10 (li \$v0, 10);	
		syscall	

6. Instructiuni de comparare

Operatie	Operanzi	Descriere
seq	des, src1, src2	des = 1 daca src1 == src2, altfel des = 0
sne	des, src1, src2	des = 1 daca src1 != src2, altfel des = 0
sge(u)	des, src1, src2	des = 1 daca src1 >= src2, altfel des = 0
sgt(u)	des, src1, src2	des = 1 daca src1 > src2, altfel des = 0
sle(u)	des, src1, src2	des = 1 daca src1 <= src2, altfel des = 0
slt(u)	des, src1, src2	des = 1 daca src1 < src2, altfel 0

7. Salturi conditionate

Operatie	Operanzi	Descriere
beq	src1, src2, et	if src1 == src2 then goto et else continue
bne	src1, src2, et	if src1 != src2 then goto et else continue
bge(u)	src1, src2, et	if src1 >= src2 then goto et else continue
bgt(u)	src1, src2, et	if src1 > src2 then goto et else continue
ble(u)	src1, src2, et	if src1 <= src2 then goto et else continue
blt(u)	src1, src2, et	if src1 < src2 then goto et else continue

8. Saltul neconditionat

Este instructiunea simbolizata prin "j" (jump): j et.

9. Structura unui program MIPS

```
Vom simula instructiunea for din C:
```

for (i = 0; i < n; i++)

```
// prelucrare
astfel:
Iw $t0, n
                                        # presupunem ca n este deja cunoscut in memorie
li $t1, 0
                                        # initializam contorul cu 0, $t1 va fi pe post de i
loop:
                                        # eticheta de ciclare la care vom reveni
        beq $t1, $t0, exit
                                        #$t1 == $t0 inseamna ca i == n, deci nu se respecta i < n si iesim
        # prelucrare
        addi $t1, $t1, 1
                                        # nu uitam de i++, adica $t1 = $t1 + 1
                                        # revenim la eticheta loop
        j loop
exit:
                                        # nu uitam sa implementam eticheta exit
        # cod care urmeaza dupa loop
```

Demo: sa se afiseze toti divizorii unui numar citit de la tastatura.

Putem schita in C/C++ bucata principala de cod care ne intereseaza:

```
for (i = 1; i \le n; ++i)
        if (n \% i == 0)
              cout << i << " ";
}
In MIPS:
.data
        n: .space 4
                                                  # inca nu l-am citit si nu ii stiu valoarea, dar stiu ca
                                                  # va ocupa 4 bytes in memorie
                                                  # declaram un spatiu pentru afisare
        sp: .asciiz
.text
main:
        li $v0, 5
                                                  # codul apelului sistem corespunzator lui READ INT
                                                  # informez sistemul ca vreau sa se uite in $v0
        syscall
        move $t0, $v0
                                                  # imi mut continutul din $v0 in $t0
                                                  # salvez intregul citit in memorie (nu este obligatoriu
        sw $t0, n
                                                  # nici sa declar n in memorie, nici sa il salvez)
        li $t1, 1
                                                  #$t1 este pe post de "i"
loop:
        bgt $t1, $t0, exit
                                                  # nu se mai respecta i <= n
        rem $t2, $t0, $t1
                                                  # $t2 va fi $t0 % $t1 adica n % i
        beq $t2, $0, afisare
                                                  # daca restul este 0, il afisam
continue:
                                                  # marcam o eticheta pentru a sti unde
                                                  # sa revenim dupa afisare
                                                  # $t1 = $t1 + 1, adica i++
        addi $t1, $t1, 1
        j loop
                                                  # ciclam
afisare:
        move $a0, $t1
                                                  # incarcam in $a0 divizorul, adica pe $t1
        li $v0, 1
                                                  # codul apelului sistem corespunzator lui PRINT INT
                                                  # informez sistemul ca vreau sa se uite in $v0
        syscall
                                                  # incarcam in $a0 adresa stringului de spatiu
        la $a0, sp
        li $v0, 4
                                                  # codul apelului sistem corespunzator lui PRINT STRING
        syscall
        j continue
                                                  # revin in ciclu fix inainte de incrementarea contorului
exit:
        li $v0, 10
                                                  # codul apelului sistem corespunzator lui EXIT
        syscall
```

II. Tablouri unidimensionale

Subiectul laboratorului 2 este in jurul tablourilor unidimensionale de date – vectorii.

1. Modul de declarare

Daca stim de dinainte valorile, precizam doar tipul de date si valorile pe care le contine:

```
v: .word 1, 3, 2, 5, 6, 9, 2
```

Daca nu stim de dinainte valorile, precizam cat spatiu trebuie sa ocupe in memorie, relativ la numarul de elemente (calculam numarul de elemente * dimensiunea tipului de date). De exemplu, pentru intregi, tipul de date ocupa 4 bytes, deci daca vrem 10 elemente, avem nevoie de .space 40 (10 elemente * 4 bytes).

w1: .space 40 # vector care stocheaza 10 elemente intregi sau 40 bytes

w2: .space 10 # vector care stocheaza 10 bytes


(nu stocheaza intregi pentru ca 10 nu este multiplu de 4)

2. Modul de accesare

Memoria este reprezentata liniar, si consideram urmatorul exemplu:

v: .word 3, 5, 1, 2 # v este un vector de intregi n: .word 4 # n este 4, lungimea vectorului

Daca incarcam adresele *la \$t0, v* si *la \$t1, n*, atunci:



Urmarind schema, observam ca putem accesa al treilea element din vector, de exemplu, cu instructiunea lw \$t2, 8(\$t0) (primul element este la adresa 0, apoi cresc adresele din 4 in 4).

Problema: varianta de mai sus nu ne permite sa parcurgem elementele vectorului intr-o structura repetitiva, deoarece varianta de adresare are forma **const(\$reg)** si **nu \$reg(\$reg)**, adica nu pot sa ma folosesc de un registru care creste cu 4 la fiecare iteratie pentru a accesa **\$reg_care_creste(\$reg_adresa)**.

Solutie: Mai exista o varianta de adresare, de forma **adresa(\$reg)**, care ne permite sa crestem valoarea cu 4 la fiecare iteratie a valorii din \$reg. Atunci, daca **v** este vectorul nostru, iar **\$t0** contorul care creste, putem accesa elementele cu **v(\$t0)**.

Demo: sa se afiseze valorile unui vector pe ecran.

```
.data
        v: .word 3, 4, 1, 2, 5
        n: .word 5
        sp: .asciiz " "
.text
main:
        lw $t0, n
                                 # in $t0 retinem dimensiunea
        li $t1, 0
                                 # $t1 este contorul obisnuit
        li $t2, 0
                                #$t2 creste din 4 in 4
loop:
        bge $t1, $t0, exit
                                 # conditia de iesire cand i >= n
        Iw $a0, v($t2)
                                 # incarcam in $a0 elementul curent
                                 # aici v($t2) e similar cu v[i] din C
                                 # codul de PRINT INT
        li $v0, 1
        syscall
        la $a0, sp
                                 # incarcam in $a0 adresa spatiului de afisat
        li $v0, 4
                                 # codul de PRINT STRING
        syscall
        addi $t2, $t2, 4
                                 #$t2 creste din 4 in 4 pentru a accesa memoria
        addi $t1, $t1, 1
                                 # $t1 se incrementeaza standard
       j loop
                                 # revenim la loop
exit:
        li $v0, 10
                                 # codul de EXIT
        syscall
```

Exercitiu propus: sa se determine elementul maxim si numarul de aparitii al acestuia intr-un vector dat in memorie. De exemplu, pentru

```
v: .word 15, 239, 34, 998, 342, 998, 324, 998, 24, 13
n: .word 10
```


se va afisa pe ecran Maximul este 998 cu numarul de aparitii 3

3. Citirea elementelor intr-un vector

Daca registrul **\$t0** contine valoarea citita de la tastatura, atunci se poate salva in vector cu **sw \$t0**, **v(\$t1)** unde **\$t1** creste din 4 in 4. Urmatorul program arata modul in care se citesc elementele vectorului de la tastatura si afisarea lor pe ecran:

```
.data
                                # pot retine 3 intregi sau 12 variabile byte
        v: .space 12
                                 # n = 3, deci lucrez cu 3 intregi
        n: .word 3
        sp: .asciiz " "
.text
main:
        lw $t0, n
                                # $t0 = n
        li $t1, 0
                                # $t1 este contorul obisnuit
        li $t2, 0
                                #$t2 creste din 4 in 4
loop_read:
        bge $t1, $t0, afisare
                                # daca i >= n se merge la afisarea vectorului
        li $v0, 5
                                 # READ INT
        syscall
        move $t3, $v0
                                 # obtinem elementul in $t3
        sw $t3, v($t2)
                                 # il salvam in vector
        addi $t1, $t1, 1
                                # incrementam contorul
        addi $t2, $t2, 4
                                 # crestem cu 4 indexul care acceseaza memoria
       j loop_read
afisare:
                                # reinitializam $t1
        li $t1, 0
        li $t2, 0
                                # reinitializam $t2
loop_write:
        bge $t1, $t0, exit
                                # daca i >= n se merge la exit
                                 # incarcam in $a0 elementul curent
        lw $a0, v($t2)
        li $v0, 1
                                 # PRINT INT
        syscall
        la $a0, sp
                                # se incarca in $a0 spatiul
        li $v0, 4
                                # PRINT STRING
        syscall
        addi $t1, $t1, 1
                                # incrementam contorul
                                 # crestem cu 4 indexul care acceseaza memoria
        addi $t2, $t2, 4
       j loop_write
exit:
        li $v0, 10
        syscall
```

Observatie: pentru a testa programul, introduceti valorile cate una pe linie. Exemplu:



Daca nu cunoastem de la inceput numarul de elemente din vector, putem sa ii alocam spatiu mai mult (mai mult decat consideram ca ar fi suficient) si sa citim n-ul de la tastatura. In general, declaram .space 400 (adica ceea ce ii corespunde lui v[100]).

Exercitiu: se citesc de la tastatura n (n > 0) si un vector de intregi de dimensiune n. Sa se verifice daca elementele sunt in ordine crescatoare. In caz afirmativ, sa se afiseze pe ecran *Elementele sunt in ordine crescatoare*, in caz contrar sa se afiseze *Elementele nu sunt in ordine crescatoare*; primul index gresit este 2 daca incepand de la elementul de pe pozitia 2 (numerotarea este de la 0) apar greseli de ordonare.

Pentru vectorul v: .word 3, 4, 1, 2, 3 s-ar afisa mesajul conform caruia de la indexul 2 valorile nu mai sunt in ordine crescatoare.

III. Formatul intern R

Instructiunile pe care le utilizam in cadrul procesorului MIPS sunt reprezentate intern folosind 3 standarde, si anume formatele interne R, I si J. Operatii reprezentative sunt:

- Pentru formatul R: add, sub, and, or, sll etc.
- Pentru formatul I: lw, sw, beq etc.
- Pentru formatul J: j.

Instructiunile sunt stocate pe 32 de biti (4 bytes), iar registrii se reprezinta in instructiuni pe 5 biti. Formatul intern R are urmatoarea reprezentare:

Formatul R

31 30 29 28 27 26	25 24 23 22 21	20 19 18 17 16	15 14 13 12 11	10 9 8 7 6	5 4 3 2 1 0
ор	rs	rt	rd	shamt	func
					, ()
		$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$
6 biti	5 biti	5 biti	5 biti	5 biti	6 biti

unde:

op = operatia de baza care, in cazul intructiunilor in format R, este mereu 000000;

rs = registru sursa – registrul care contine primul argument (numarul lui, vezi primul tabel);

rt = registru sursa – registrul care contine al doilea argument (din nou, numarul lui);

rd = registru destinatie – registrul in care se stocheaza rezultatul obtinut in urma operatiei;

shamt = shift amount – folosit la operatiile care utilizeaza shiftare. (sll, slr)

func = functie – combinata cu op indica operatia care se aplica.

Valorile pentru func sunt date, nu trebuie invatate!

Exemplu: sa se reprezinte scrierea interna pentru operatia add \$t0, \$t1, \$t2. (= add \$8, \$9, \$10)

Componenta	Valoare	Reprezentare interna	
ор	0 pe 6 biti	000000	
rs	\$t1 = \$9	01001 (9 in binar pe 5 biti)	
rt	\$t1 = \$10	01010 (10 in binar pe 5 biti)	
rd	\$t0 = \$8	01000 (8 in binar pe 5 biti)	
shamt 0 pe 5 biti (nu se face shiftare)		00000	
func	100000 (este dat, e functia de adunare)	100000	

Atunci, instructiunea add \$t0, \$t1, \$t2 se reprezinta in binar ca

000000 01001 01010 01000 00000 100000

Prelucram sirul in grupe de cate 4

0000 0001 0010 1010 0100 0000 0010 0000 (instructiunea cod masina binar)

Si transcriem in hexa: 0x012A4020 (instructiunea cod masina hexa)

Exercitiu: sa se calculeze instructiunea cod masina binar si hexa pentru operatia *sll \$t0, \$t3, 2*. Observatii utile:

- op este 000000 pentru ca formatul este R;
- func este 000000 in cazul sll (shift left logical);
- se face shiftare cu 2, deci se completeaza si campul shamt;
- \$t0 este registrul destinatie, \$t3 este registrul sursa **rt**, dar nu avem registrul sursa **rs**, asa ca va fi completat cu **00000**.

Exercitiu: sa se calculeze instructiunea cod masina binar si hexa pentru operatia *sub \$s0, \$s0, \$s1* stiind ca func este 100010.