

ASUS ROG Flow X13(2021) QV301QE にLinux(Mint20.2)をインストールする

Linux, Mint, pulseaudio

いつも使っているLenovoのラップトップがいつ壊れてもおかしくない状態になったので、ASUSのROG Flow X13 GV301QE(①13.4in-タッチパネルディスプレイWUXGA 120Hz、②16G-MEM、③512G-SSD、④Ryzen 5900、⑤NVIDIA GeForce RTX3050Ti)、⑥吸気口:背面、⑦ペンの対応:MPP2(Microsoft Pen Protocol 2.0)を調達した。

いつもだとWindowsを消去してしまうのだが、Windows Subsystem for Linux 2(WSL2)を試したいのと、年質状を作ることを考えて、Window/Linuxのデュアルブート構成にした。

Windowsでは、「Armoury Crate」ではPerformanceモードより、Windowsモードを選ぶとよい?

Windowsだと、USBの外付けSSDなどが頻繁に切断・再接続されて使い物にならないと思ったら、Performanceモードにしたいたことと関係あるかもしれない。「Armoury Crate」でWindowsモードにしたら問題がおきなくなりました。

このPCは添付された電源アダプターでしか100W給電できないので注意

他の電源では60Wまでとなるようで、Windowsではケーブル接続時に次のメッセージが表示されます.



また, 「Armoury Crate」でTurboモードにしようとする選べませんといわれます.

非公式のAsusPC用アプリ?もあるっぽい

https://asus-linux.org/ [https://asus-linux.org/]

```
1 Linuxのインストール準備

1-1 Windowsで「BitLocker」の無
2 BIOSの設定変更と、USBでLinuxの起動
3 Linuxのインストール
4 Win10/Linuxの起動の切り替え方法
5 Linux環境の整理
2 BIOCS の記憶変更と、USBでLinuxの影響
3 Linuxのインストール
4 Winfoltumの記憶の対象が表現の研究
5 Linuxでメステム機能の研究
5 Linuxでメステム機能の研究
5 Linuxでメステム機能の研究
5 VWDVアクイアントのディルをマウントできるようにする
5 VWDDVドライバの影響。
5 WDDVドライバの影響。
5 WDDVドライの影響。
5 WDDVドライバの影響。
5 WDDVドライバの影響。
5 WDDVドライの影響。
5 WDDVドライバの影響。
5 WDDVドライの影響。
5 WDDVドライの影響。
6 種なトラアルシューティレグ
6 種がトラストのデンアン・ス中間 MDTでの影響が表現であるが表現がまたがある。
6 種なトラブルシューティレグ
6 種がトラストのデンアン・ス中間 MDTでの影響を対象が表現であるが表現では、それでも
6 種がトラストのディン・スークを表現であるが表現では、変形できたが、では同様であるが表現を表しているためでは同様であるが表現を表しているためでは同様であるが表現を表している。
6 種がトラストのディン・スークを表現を表現であるが表現であるが表現であるが表現が表しているためで表現なるとに
6 4 MDCX ディン・10 MSF ディンを表現を表しないのでは同様であるが表現なるとに
6 4 MUCK ディン・10 MSF ディンを表現を表しないのでは同様であるが表現なるとは、多にないのでは同様であるが表現なるとは、多にないのでは同様であるが表現なるとは、多にないのでは同様であるが表現なるとは、またが表現なるとは、またが表現なるとは、またが表現ないのでは同様であるが表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であるとディンを表現を表現ないのでは同様であるとディンを表現を表現ないのでは同様であるとディンを表現を表現ないのでは同様である。
7 トライル・10 MSF ディンを表現を表現を表現ないのでは同様であるとディンを表現を表現ないのでは同様であるとディンを表現を表現ないのでは同様であるとディンを表現を表現ないのでは同様であると表現を表現ないのでは同様であると表現が表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現ないのでは同様であると表現な
                8 日本語の入力と表示の改善
9 VirtualBoxを公式サイトから導入
10 その他
                                                     | 10-61 本体 | 10-62 plistingを入れる | 10-63 miniticeの文字化716近 | 10-64 miniticeの文字化716近 | 10-64 miniticeの文字化716近 | 10-64 miniticeの文字化716近 | 10-64 miniticeの文字化716近 | 10-7 tgifの導入、GhostScript (Ryumin/GothicBBB/CMUフォント) の設定 | 10-84 ①ヒンキンの導入 | 10-84 ①ヒンキンの導入 | 10-84 ②TEXILE シディの導入 | 10-84 ③ GhostScript でRyumin/GotchiBBBはヒラギノを使うように変更 | 10-9 volves/rene/flames/dur/fl/fi/mpressive/sournalpp
            | 14-1 | Thunderbirdが異様に重いんですけど・・・ | 11-4-1 | Thunderbirdで巨大なファイルをメールで送りたいんですけど・・・・ | 12 | ★★★ Mint20.3 にアップグレードする ★★★
```

```
124 20.2→20.3の方法

12.41 デスクトップをクラシックなテーマにする

122 marco-1.26が落ちないようにする

123 気になった所

124 道加で導入(配布用の仮想マシン)
13 Tips
                                    13-1 Terminatorのテーマを増やしたい
13-1 Terminatorのテーマを増やしたい
13-2 TeXStudicの最新版を使いたい
13-3 antigenをつかってxshのカスタマイズを楽にする
13-3 Antigenをつかってxshのカスタマイズを楽にする
13-4 NvidiaF-jタイグ使用時にblender (flatpak 版) が起動しない
13-5 Prospect Mail (OutlookをLinuxデスクトップアプリとして使えるようにするelectronアプリ
13-6 logicool (ロジクール) のUnifyingを使う
13-6 logicool (ロジクール) のUnifyingを使う
13-7 閉BlueToolのでファイルに送するには (失敗時の原因のしらべ方)
13-8 指数認証を行う (・・・一応動くが不安定な感じ、おすすめできない)
13-8 指数認証を行う (・・・一応動くが不安定な感じ、おすすめできない)
13-8 1 logicularや画面ロックで指数容疑が有効にしたいとき (←認証精度が悪いので奨められない)
13-9 ASUSのUSB外付けティスプレイを使う
13-0 ASUSのUSB外付けティスプレイを使う
```

Linuxのインストール準備

このPCの場合、最初にWindowsでBitLocker」というのを無効化してから、セキュアブートを無効にする必要があった。

Windowsで「BitLocker」の無効化

nl0を起動したら,「スタートポタン」を右クリックし,「設定」→「**プライバシーとセキュリテ**ィ」に進む a. 左側の「**デバイスの暗导化」**を選び,更に「<mark>オフ</mark>」にするをクリックすると,暗号化解除がはじまる(30分くらいかかるかもしれない.進捗状況も表示されないのでとても怖い). b. Windowsをシャットダウンする 1. Win10を起動したら、

BIOSの設定変更と, USBでLinuxの起動

```
1. F2 を押しながら、電源ON
```

Linuxのインストール

- Linuxデスクトップのインストーラアイコンをクリックし、言語やキーボード選択などを行う。
 「Windows Boot Managerがインストールされています」と表示されたら、「Linux Minte Windows Boot Manager とは別にインストール」を選択する。
 パーティションを切り分ける画面に成るので、Linuxで使う領域をWindowsから削り取る。
 Windowsに150GB(初期状態で50GB分は利用中)、Linux側に340GB削り当てた。
 - h. 後はそのまま普通にインストールすれば終了

Win10/Linuxの起動の切り替え方法

PCの電源をいれるとGrubの画面になって、Linux/Windowsが選べるようになっていた.これは楽でいい.

Linux環境の整備

inxiでシステム構成の確認

```
$ sudo inxi -Fxzm
 3 Soud INIX - FAZAM
System: Kernel: 5.14.9 x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: MATE 1.26.0
Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
                    ...
Laptop System: ASUSTeK product: ROG Flow X13 GV301QE_GV301QE v: 1.0
.l: <filter>
        Type: L
serial:
      Mobo: ASUSTEK model: GV301QE v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends LLC. v: GV301QE.407 date: 05/31/2021
Battery:
ID-1: BATO charge: 4.5 Wh condition: 55.6/62.0 Wh (90%)
model: ASUSTeA ASUS Battery status: Charging
Device-1: hid-0018:04F3:2C82.0001-battery model: ELAN9008:00 04F3:2C82
charge: N/A status: N/A
Momorur
    Device-1: DIMM O size: 8 GiB speed: 4266 MT/s type: LPDDRA
Device-2: DIMM O size: 8 GiB speed: 4266 MT/s type: LPDDRA
CPU: TOPOLOGY: 8-Core model: AMD Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3 12 cache: 4096 KiB flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4, 1 sse4, 2 sse4a ssse3 sses bogganigs: 105400 / Inax: 1207.03300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1134 2: 1133 : 1135 4: 1135 5: 1135 6: 1135 7: 1257 6: 1257 9: 1149 10: 1197 11: 1196 12: 1191 11: 1191 12: 1194 13: 1297 14: 1178 15: 1201 16: 1297
     Graphics:
Device-1: NVIDIA vendor: ASUSTEK driver: nvidia v: 470.103.01
bus ID: 01:00.0
     bus ID: 01:00.0
Device-2: AMD vendor: ASUSTEK driver: andgpu v: kernel bus ID: 04:00.0
Display: server: X.Org. 1.20.13
driver: andgpuy.ati, nodesetting, nouveau, nvidia unloaded: fbdev, vesa
resolution: 1920:1200-120N2
OpenGL: render: NVDIIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 470.103.01 direct render: Ves
v: 4.6.0 NVIDIA 470.103.01 direct render: Yes 
Audio:
Device-1: AMD driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 04:00.1
Device-2: AMD Raven(Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor 
vendor: ASUSTeK driver: N/A bus ID: 04:00.5
Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTEK driver: snd_hda_intel 
v: kernel bus ID: 04:00.6
Sound Server: ALSA v: KS.14.9
Network:
     ...
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel port: e000
bus ID: 02:00.0
      Dus ID: 02:00.0

IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
IF-ID-1: docker0 state: down mac: <filter>
IF-ID-2: ppp0 state: unknown speed: N/A durines:
                                                                                                         duplex: N/A mac: N/A
     Nrives:
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 217.56 GiB (45.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital
model: PC SN530 SDBPTPZ-512G-1002 size: 476.94 GiB
     artition:
ID-1: / size: 310.52 GiB used: 217.52 GiB (70.1%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p7
Sensors:
System Temperatures: cpu: 63.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): cpu: 3600
GPU: device: nvidia screen: :0.0 temp: 56 C device: amdgpu temp: 57 C
Info:
```

Processes: 412 Uptime: 33m Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38 システムのアップグレード,基本ツールの導入, Grubの設定

- 1. 「ソフトウェアソース」を起動し、近くのミラーサイト(JAIST)に設定
- sudo apt-get update
 sudo apt-get dist-upgrade
- 4. sudo apt-get install zsh vim openssh-server terminator git
 5. sudo vi /etc/default/grub

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=

- 6. sudo apt-get install grub2-theme-min
 - ↑ grub2の画面に背景を付けたい時
- sudo update-grub

VPNクライアントの導入

\$ sudo apt-get install openfortivpn \$ cd /tmp
\$ suget https://apt.iteas.at/iteas/pool/main/o/openfortigui/openfortigui_0.9.9-1_amd64_focal.deb
\$ sudo dpkg -i openfortigui_0.9.9-1_amd64_focal.deb

sshサーバ上のファイルをマウントできるようにする

\$ sudo apt-get install sshfs \$ sudo vi /etc/fuse.conf #user_allow_other を user_allow_other に書き換える

NVIDIAドライバの導入・動作確認

Mintの標準パッケージ(ドライババージョンによってはログインしようとするとmarcoが落ちるバグが・・・)

```
nvidia-driver-470は動くが、nvidia-driver-495以降はXサーバのバグ?に引っかかって、ログインしようとするとmarcoが落ちて、ログインマネージャ画面に戻されてしまう。
         1. https://ubuntu-mate.community/l/can-anyone-here-upgrade-to-nvidia-driver-510-without-login-problems/25147 [https://ubuntu-mate.community/l/can-anyone-here-upgrade-to-nvidia-driver-510-without-login-problems/25147 [https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/nvidia-graphics-drivers-510/+bug/1960621 [https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/nvidia-graphics-drivers-510/+bug/1960621/comments/15 [https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/nvidia-graphics-drivers-510/+bug/1960621/comments/15]
                                                                                                                                                                                                                                   pgrade-to-nvidia-driver-510-without-login-problems/25147]


    回避方法①

              (コンソールログインして)
$ sudo prime-select on-demand
(ここで on-demandでなくnvidiaとするとログインできない)
               $ sudo service lightdm restart
あとはGUIでログインする

    回避方法②・・・ marcoをやめてmetacityにする

              $ gsettings get com.linuxmint.desktop mate-window-manager
              'marco-composite'
$ gsettings set com.linuxmint.desktop mate-window-manager 'metacity-composite
          • 回避方法③・・・ nvidia-driver-470に戻す
              (コンソールログインして)
$ sudo apt-get purge "*nvidia*"
$ sudo apt-get install nvidia-driver-470
      1. 「ドライバマネージャ」を立ち上げて、nvidia-driver-XXXを選んで、再起動するだけでよかった.
                a. あるいは
                  $ sudo ubuntu-drivers list mvidia-driver-450-server, (kernel modules provided by Linux-modules-nvidia-450-server-generic-hwe-20.04) mvidia-driver-470-server, (kernel modules provided by Linux-modules-nvidia-470-server-generic-hwe-20.04) mvidia-driver-418-server-generic-hwe-20.04) mvidia-driver-418-server-generic-hwe-20.04) mvidia-driver-470, (kernel modules provided by Linux-modules-nvidia-470-generic-hwe-20.04) mvidia-driver-510, (kernel modules provided by Linux-modules-nvidia-510-generic-hwe-20.04) $ sudo apt-get install nvidia-prine-applet nvidia-driver-470
      2. GPUの動作確認のために以下を導入
      3. sudo apt-get install supertuxkart astromenace a. SuperTuxKartは最初はCPUしか使われてなかったが、何故かGPUを使うようになった. よかったよかった.
 Ubuntu PPA(そもそも,PPAでnvidiaドライバをいれるのはトラブルのもとになるので非推奨)
 Kernel-5.14系にしたときに、NvidiaDriverも470.74以降にしたほうがいよいかなと思った、PPAには470.74があがっているようだったので、PPAからいれてみた.
 https://9to5linux.com/nvidia-470-74-graphics-driver-brings-support-for-linux-kernel-5-14-firefox-improvements [https://9to5linux.com/avidia-470-74-graphics-driver-brings-support-for-linux-kernel-5-14-firefox-improvements]
$ sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa $ sudo apt-get update $ subuntu-drivers devices $ subuntu-drivers devices $ subuntu-drivers devices $ systymetres/pci0000:000:001.1/0000:01:00.0 = modalias : pci:v00001006000002580sv00001043s00000148cb03s02100 vendor :NIVIDIA Corporation driver : nvidia-driver-400 -server - distro non-free driver : nvidia-driver-470 - third-party non-free recommended driver : nvidia-driver-470 - distro non-free driver : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin $ sudo apt install nvidia-driver-470 $ sudo apt install nvidia-driver-470 $ sudo apt install nvidia-driver-470
 ちなみにPPAをやめるときは.
$ sudo add-apt-repository --remove ppa:graphics-drivers/ppa
$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graphics-drivers-ppa-focal.list (うまく消えないときは手動で)
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get purge nvidia-driver-470
うまく消せないときは
$ sudo apt-get purge "*nvidia*"
 バッテリを満充電にはしない(充電の上限を80%にする)
$ cat /sys/class/power_supply/BATO/status
Charing/ Not charging/ Discharging などが表示される
 $ cat /sys/class/power_supply/BATO/model_name
ASUS Battery
 $ cat /sys/class/power_supply/BATO/capacity
49 (パッテリ残量)
 $ cat /sys/class/power_supply/BATO/charge_control_end_threshold 100 (充電の上限,60%,80%,100%から選択)
 $ sudo crontab -e
@reboot /bin/sleep 10; /bin/echo 80 > /sys/class/power_supply/BATO/charge_control_end_threshold
 重要なトラブルシューティング
 学内ネットワークだとネットワーク接続が接続・切断が頻繁に発生する
 ローミング (アクセスポイントの動的切り替え) に伴う問題?BSSIDを固定すると問題が起きなくなるが・・・ (毎回、設定するのは面倒).
 【端末1】
$ sudo journalctl -f
 (いろいろなイベントが見れて便利)
 【端末2】
$ dmesg -w
【端末3】...現在のBSSIDの表示
$ watch -n 0.1 "iwconfig wlp6s0 | sed -n 's/.*Access Point: \([0-9\:A-F]\{17\}\).*/\1/p'"
 Warning
 未解決・・・.
 外付けSSDのプリフリーズ対策
```

外付けのSSDをTypeCケーブルで接続すると、ときおり接続が切れる. そこで以下のようにして様子を見ることにした. 参考 http://karizyuu.com/pc-frieze-howto/ [http://karizyuu.com/pc-frieze-howto/]



USB-SSDのプチフリーズは、PCの設定で「パフォーマンスモード」をやめたら落ち着きました.

slackや、EdgeでDokuwikiの編集画面での日本語入力がおかしくなるようなら、fcitx→ibusにするとよい

勝手に改行されたりする場合は、 $fcitx \rightarrow ibus$ に切り替えるとうまくいくようになりました.

\$ sudo apt-get install ibus-mozc \$ mintlocale-im

で、日本語を ibus にして、再ログイン後

で,入力メソッドとして「日本語Moze」を追加する必要があります。また,句読点についてはibus/fcitx関係なく以下で設定する必要があります。

• ibusのトレイアイコンの「あ/A」の色はデフォルトでは青っぽい色(#415099)で見にくいので適宜変更するとよい.

\$ gsettings set org.freedesktop.ibus.panel xkb-icon-rgba '#F17049' (オレンジ色)

• ibus-setupでは、プロパティパネル→「自動的に隠す」にしておくと、入力箇所に小さなウィンドウが現れて入力モードが把握しやすい、ただし、デフォルトでは10秒経過しないと消えないので少々イライラする。ということで以下のように0.35秒

\$ gsettings set org.freedesktop.ibus.panel auto-hide-timeout 350 (これはibusを再起動しないと反映されないので注意)

BIOSを4.07 → 4.09 (BIOS GV3010E.409 01/27/2022)にしたらLinuxが起動しなくなった・・・起動はするようにはなったが深刻なことに

いつの間にか,BIOS 4.11 が出ていて,それに変更することで新しいカーネルでも起動するようになりましたー!(2022, 6/13)

BIOSをアップデートした際に、無効にしてあったSecureBootが再び有効になったようで、

error: /boot/vmlinuz-5.xx.xx has invalid signature. error: you need to load the kernel first

となった.これにはすぐに気がついたのでSecureBootを切ったところ,今度はBoot時にLinuxを選んでも真っ黒な画面になり,すぐにrebootがかかるようになった.どうやらカーネルをRAMにロードする所(最初の最初)で引っかかっているように思われ

これは流石にやばいとおもっていろいろ試した所。"acpj=off"を起動オプションに付けたらLinuxが起動し("dis ucode ldr"というのもあるようだが、それは付けなくても大丈夫だった)。

とりあえずログインするとなんだかカクカクする.CPUの負荷が高くておかしいと思い dmesg -w で確認すると,nvidiaのモジュールが見つからないというログがどしどし出力されているようだった.どうもnvidiaのビデオまわりのトラブルのようだった。ので,primeの設定でAMDプロファイルに切り替えてリブートするとカクつきが収まった.

\$ sudo /etc/default/grub
... acpi=off

\$ sudo update-grub2

\$ sudo prime-select intel \$ sudo reboot

\$ sudo inxi -M

Type: Laptop Mobo: ASUSTeK model: GV301QE v: 1.0 serial: 6515MC02I8 UEFI: American Megatrends LLC. v: GV301QE.409 date: 01/27/2022

"acpi=off"だと起動はするようになったものの,**タッチバッドが効かない**し,**シャットダウン時に電源が切れなくなった**. しかも**シングルコアプロセッサとして動作する模様**. ファームウェア4.07に戻そうにもASUSのページにあるのは4.08と4.09だけ・・・.これは暫く辛い・・・.

4.08にしても症状は変わらず...

同じように困っている人 \rightarrow https://www.reddit.com/r/FlowX13/comments/198b7g/help_with_bios_rollback/ [https://www.reddit.com/r/FlowX13/comments/198b7g/help_with_bios_rollback/]

試したこと: grub → systemd-boot にしてみた ...変わらないので元に戻した

ブートローダをsystemd-bootにしたら

systemd-boot にする

\$ bootctl install (/boot/efi/loader/loader.conf が生成される)

\$ vi /boot/efi/loader/loader.conf
timeout 10
default mint

\$ blkid (mintが入っているパーティションIDを調べる)

\$ vi /boot/efi/loader/entries/mint.conf
title mint

3 VI /DOOL/EI/LOGARY PRIFITS/MINIT.CONI Little mint Linux /vmlinuz initrd /initrd.ing options root=UUID=9c49c930-3d7b-4881-8621-2ee84131a6a6 rw

\$ cp -f /boot/vmLinuz-5.17.0-rc7 /boot/efi/vmLinuz \$ cp -f /boot/initrd.img-5.17.0-rc7 /boot/efi/initrd.img

\$ bootctl list Boot Loader Entries:

oader Entries: title: mint (default) id: mint.conf source: /boot/efi/loader/entries/mint.conf linux: /vmlinuz

initrd: /initrd.img
 options: root=UUID=9c49c930-3d7b-4881-8621-2ee84131a6a6 rw
\$ sudo reboot

ここでリプートすると、選択画面が現れるので mint を選ぶとよい. オプションを追加したいときは e をタイプして、 acpi=off などをつけるよい

acpi=offをつけないと起動しなかった・・・BIOSがおかしいのではないかと思う.

systemd-boot をやめて、grubに戻す

効果が無かったので元に戻すことにした

\$ sudo bootctl remove \$ cd /boot/efi \$ sudo rm initrd.img vmlinuz

試したこと:USBメディアで起動できるか確認...あ!起動するぞ・・・あれ?でも

ACPIのエラーが最初に出るものの、Linux Mint 20.2 xfce版は無事起動し、マルチコアで可動していることが確認できた。ってことはインストールしなおせば復活するということだろうか?

Linux Mint 20.3は起動したが、いつのまにか固まった.

【解決】どうやら,Ryzen特有の問題らしい...カーネルを5.11にしてみると無事起動した ★★★★

5.8は起動途中で固まり、5.13、5.15、5.16、5.17はすぐにリブートされる.

 $https://wiki.gentoo.org/wiki/Ryzen\#Random_reboots_with_mce_events~[https://wiki.gentoo.org/wiki/Ryzen\#Random_reboots_with_mce_events]$

 $https://wiki.archlinux.org/title/Ryzen\#Random_reboots \ [https://wiki.archlinux.org/title/Ryzen\#Random_reboots] \\$

(他にも, idle=nomwait や processor.max_cstate=5 を付けるのもよいらしい. 今は付けてないけど)

トラブルシューティング

テキストファイルアイコンがプレビューされない

https://github.com/mate-desktop/caja/issues/1047 [https://github.com/mate-desktop/caja/issues/1047 [https://github.com/mate-desktop/caja/issues/1047] にあるように、Ubuntu18以降はcajaだけでなくnemoなどでもプレビューされなくなっているようで、原因はgtkが新しくなってその機能が削除されたためらしいです。 しばらくは期待できないでしょう

 $\underline{https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/caja/+bug/1787368\ [https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/caja/+bug/1787368]}$

Nvidiaドライバが有効にならない...→Windowsで「エコモード」にしていないかをチェック!

primeアプレットが起動しなかったり、Mintのドライバマネージャが「Nvidia GPU」を検出しないときがあります.

ASUS のROGシリーズPCにプリインストールされているWindowsアプリ「Armoury crate」(アーマリークレート?)を起動してエコモードにされていないかをチェックして下さい.エコモードだと「Nvidia GPU(ディスクリートGPU)」への電力が切断されて認識されなくなります(エコモードの場合だとWindows版の「Nvidia Control Panel」アプリも起動しません).



「エコモード」にされているとAMDのGPUしか見えない

S inxi - Gs
Graphics:
Device-1: AND Cezanne vendor: ASUSTEK driver: andgpu v: kernel.
bus-1D: 08:00.0

Device-2: DMC Networks USB2.0 HD UVC WebCan type: USB driver: uvcvideo
bus-1D: 3-4:7

Display: x11 server: X.org v: 1,21,1.3 driver: X:
loaded: andgpu, ati, nodesetting unloaded: fibev, vesa gpu: andgpu
resolution: 1920x1200-120Hz
OpenGL: rendere: AND RENDIR (LLVM 13.0.1 DRM 3.40 5.11.0-46-generic)
v: 4.6 Mesa 22.0.1 direct render: Ves

「スタンダード」か「最適化」モードのときはどちらのGPUも見える

\$ inxi -6x
Graphics:

Device-1: NVIDIA GA107M [GeForce RTX 3050 Ti Mobile] vendor: ASUSTeK
driver: nvidia v: 515.48.07 bus-ID: 01:00.00
Device-2: AMO Cezamne vendor: ASUSTeK driver: andgpu v: kernel
bus-ID: 08:00.0
Device-3: IMC Networks USB2:0 HD UVC WebCam type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 3-4:3
Islaylay: All sever: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X:
loaded: amdgpu,ati,nodesetting,nouveau,nvidia unloaded: fbdev,vesa
gpu: andgpu resolution: 1920/1200-12018;
OpenGi: renderer: AMO RENDIR (LLW 13.0.1 DRM 3.42 5.15.0-41-generic)
v: 4.6 Nesa 22.0.1 direct render: Yes

キーバインド関係

ウィンドウの移動は Ubuntu風に SUPER +ドラッグ にしたいんだけど

\$ gsettings get org.mate.Marco.general mouse-button-modifier
'<Alt>'

\$ gsettings set org.mate.Marco.general mouse-button-modifier '<Super>'

\$ gsettings get org.mate.Marco.general mouse-button-modifier
'<Super>'

スクリーンキャプチャはUbuntu風に SHIFT + PRNTSCR にしたいんだけど

\$ gsettings get org.mate.Marco.global-keybindings run-command-screenshot

```
$ gsettings set org.mate.Marco.global-keybindings run-command-screenshot '<Shift>Print'
gsettings get org.mate.Marco.global-keybindings run-command-screenshot
'<Shift>Print'
プロキシ環境下でsshを使って,github上の自分のリポジトリを操作できますか?
$ sudo apt-get install connect-proxy
$ cat ~/.gitconfig
.
[url "github:"]
    InsteadOf = https://github.com/
    InsteadOf = git@github.com;
$ cat ~/.ssh/config
Host github
HostName github.com
User git
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
Host github.com
User git
HostName ssh.github.com
Port 443
    IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
ProxyCommand connect -H http://wwwproxy.kanazawa-it.ac.jp:8080 %h %p
.

としておいて、

$ ssh -T gitggithub.com

Hi takago! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.

Connection to ssh.github.com closed.
  ↑で0K
あとは
$ git clone ssh://github.com/ユーザ名/リポジトリ名.git
で取得できる(プロキシ環境でない場合は ProxyCommandをコメントアウトすればOK)
コマンド操作でGPUを切り替えられますか?...prime-selectコマンド
例えば、ドライバが問題でウィンドウシステムにログインできないときであっても、GPUを切り替えればログインできたりする
$ sudo prime-select
Usage: /usr/bin/prime-select nvidia|intel|on-demand|query
$ sudo prime-select query
nvidia
$ sudo prime-select on-demand
あれ,mp4動画ファイルのサムネイルがうまく表示されないんだけど・・・
動画ファイルからサムネイルを生成するプログラムに問題があるようで,特定の動画ファイルからメタデータを抜き出した時にトラブってサムネイルを作れなくなってしまう感じです.そうなるとそれ以降,他のビデオのサムネイルも表示できなくな
対策としては、①問題のあるビデオからメタデータから取り除く、或いは②サムネイラーを変更する、でよさそうです.
問題のあるビデオからメタデータから取り除く方法(非推奨)
やはりビデオからメタデータを消すというのはあまりよくないと思います・・・・
$ ffmpeg -i in.mp4 -map_metadata -1 -c:v copy -c:a copy out.mp4
あとは2種のキャッシュを消せば適った.
$ killall caja
$ rm -fr ~/.cache/thumbnails/ ~/.cache/gstreamer-1.0/
$ caja . &
メディアファイル用サムネイラーを変更(推奨)★★★★
サムネイラーを ffmpegthumbnailer に切り替えると良いようです.
$ sudo apt-get install ffmpegthumbnailer
$ sudo apt-get purge xplayer-thumbnailer
あとは2種のキャッシュを消せば直った.
$ kitLall caja
$ rm -fr -/.cache/thumbnails/ -/.cache/gstreamer-1.0/
$ caja . &
XBOX360 Wirelesss コントローラをつなぎたいんだけど・・・
xpadneo その①
そのままだとBluetoothが connect/disconnect loopに陥るので xpadneo を使うとよいらしい
$ cd /tmp
$ git clone https://github.com/atar-axis/xpadneo.git
$ cd xpadneo
$ sudo ./install.sh
$ sudo bluetoothctl
(背面の ))) ボタンを長押しして,ペアリングモードにする)
[bluetooth]# scan on
Device F4:6A:D7:93:61:55 Xbox Wireless Controller
[bluetooth]# scan off
[bluetooth]# pair F4:6A:D7:93:61:55
Attempting to pair with F4:6A:D7:93:61:55
[agent] Accept pairing (yes/no): yes
[CHG] Device F4:6A:D7:93:61:55 Paired: yes
Pairing successful
[bluetooth]# trust F4:6A:D7:93:61:55
 [CHG] Device F4:6A:D7:93:61:55 Trusted: yes
Changing F4:6A:D7:93:61:55 trust succeeded
```

最初, xpadneoをいれてもconnect/disconnect loopに陥ったが,

試しにUSBケーブルでWindowsPCに接続し、コントローラのファームウェアを 5.9.2709 に上げたら、connect/disconnect loopに陥らなくなった!

- Linuxを再起動しても大丈夫だった。
 ただ他のPCとペアリングしたりすると場合は、ペアリングリストから一度削除しないとconnect/disconnect loopになるようなので注意する(削除してやり直せば大丈夫)

xpadneo その②

適用はしていないが、xpadneoについては、こんな情報もあったので念の為書いておく.

 $https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/smxqm2/how_to_use_xpadneo_with_an_xbox_series_controller/[https://www.reddit.com/r/linux_gaming/com/r/linux_gaming/com/r/linux_gaming/com/r/linux_gaming/com/r/linux_gaming/com/r/linux_gaming/com/r/linux_gaming/co$

\$ sudo vi /etc/bluetooth/main.conf

[bluetooth]# connect F4:6A:D7:93:61:55 Attempting to connect to F4:6A:D7:93:61:55 Connection successful [bluetooth]# quit

[General]
Privacy = device
JustWorksRepairing = always
Class = 0x000100
FastConnectable = true

[LE] MinConnectionInterval=7

```
MaxConnectionInterval=9
ConnectionLatency=0
$ sudo vi /etc/bluetooth/input.conf
UserspaceHID=true
$ sudo reboot
Bluetooth接続したLogicool M590マウスが定期的に止まるんだけど
対策その①
pairだけでなく, trust と unblock が必要らしい
情報源 [https://wiki.archlinux.org/title/Bluetooth mouse#Problems with the Logitech BLE mouse (M557, M590, anywhere mouse 2, etc)]
$ bluetoothctl
(マヴス上面の●ボタンを長押しして、ペアリングモードにする)
| bluetooth| js devices
| bluetooth| je jair D7:Ad: 16:14:38:381
| bluetooth| je virust D7:Ad: 06:14:38:381
| bevice D7:Ad: 06:14:38:381 (random)
             UUD: Mann St. 14 83-81 (Translos of University of St. 14 83-81 (Translos of University of St. 14 83-81 (Translos of University of St. 14 83-81 (Translos of St. 14 83-81 (Tra
[bluetooth]# quit
対策その②
対策その①で頻繁に止まる問題はあまり起きなくなったけれど、ログインする度に3秒ほどマウスが止まるのでとても気になる(画面上部のBlueToothアイコンを見ている感じだと、ペアリングが一度切れて、もう一度ペアリングされるような挙動)。
  そこで以下のようにサスペンドしないに設定すると切れなくなった
$ echo "options btusb enable_autosuspend=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/disable_btusb-autosuspend.conf (あたらしいファイルを作成)
直ったと思ったら、ログイン時、また使用中にときたま切れるようになった・・・
①と②に加えて、次の部分を書いてみた. ログイン時はやっぱり一時止まるけど、使用中は大丈夫かも・・・
$ sudo vi /etc/bluetooth/input.conf
Lenovo Bluetooth マウスがときおり一瞬とまる
$ sudo vi /etc/bluetooth/input.conf
[General]
:
IdleTimeout=0
UserspaceHID=true
$ sudo systemctl restart bluetooth.service
↑でも止まるので、↓も追加してみた.
$ echo "options btusb enable_autosuspend=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/disable_btusb-autosuspend.conf (あたらしいファイルを作成)
↑でも止まるので、↓も追加してみた(BlueToothに影響しているケースもあるらしいので、NetworkManagerでWiFiの自動パワーセーブを無効化)
$ sudo sed -i 's/wifi.powersave = 3/wifi.powersave = 2/' /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf && systemctl restart NetworkManager
  「NetworkManagerのコマンド操作」
Windowsを起動すると時間(時刻)が9時間ずれてしまう
以下のコマンドをLinuxで入力してから、時間合わせを行ってみて下さい。
$ sudo timedatectl set-timezone Asia/Tokyo
タイムゾーンの変更
$ sudo timedatectl set-local-rtc 1
デュアルブートしたときの時刻ずれの対策
xournalでキー入力できないんだけど・・・
preferences→InputSystem→Asus Keyboard(mouse)を「Mouse+Keyboard Combo」にするとOK.
https://github.com/xournalpp/xournalpp/issues/3203 \ [https://github.com/xournalpp/xournalpp/issues/3203] \ [https://github.com/xournalpp/xournalpp/issues/3203] \ [https://github.com/xournalpp/xournalpp/issues/3203] \ [https://github.com/xournalpp/issues/3203] \ [https://github.com/xourna
marco-1.24(Mint Mate標準ウィンドウマネージャ) が突然落ちるんですけど・・・marco→metacityに切り替える
以前から,気になっていたこの現象・・・「<mark>ALT</mark> + ESC <mark>を押しながら,マウスクリックを押すと確実に落ちる</mark>」ということが判明.
        \bullet \ \ https://github.com/mate-desktop/marco/issues/692\ [https://github.com/mate-desktop/marco/issues/692]
       https://github.com/mate-desktop/marco/issues/617 https://github.com/mate-desktop/marco/issues/617 https://github.com/mate-desktop/marco/issues/617 https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=354845 [https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=354845]
ビルドするのが面倒なので、mintdesktop コマンドを起動して、「marco(コンポジット)」 → 「metacity(コンポジット)」にして回避することにした.
     Mint20.3にアップグレードすると marco-1.26 になるが同じ問題がおきる. ただ, ソースコードを一部変更すると解決する.
スタイラスペン(ASUS SA201H)」を使ったときのトラブル・・・
ROG Flow X13はI2CのELAN techのタッチスクリーンがついてます.これにASUS SA201H(MPP 2.0対応ペン)を使ってみました.
  「キーボードのバッテリー残量が少ない」と警告される → upowerにパッチをあてることでとりあえず解決
```

 upomer* --dump

 Device: /org/freedesktop/UPower/devices/keyboard_hid_0018004F302C82x0001_battery

 native-path:
 hid-0018:04F3:2C82.0001-battery

 model:
 ELM9008:00 04F3:2C82

 power suply:
 no

 updated:
 2021年10月01日 1889009566 (4 seconds ago)

 has history:
 yes

SA201Hで画面にさわったとたん(つまり, 認識されたタイミングで), ↑が表示されます. 放置しても大丈夫ですが, 気持ち悪い.

```
has statistics:
keyboard
present:
rechargeable:
state:
warning-level:
percentage:
icon-ame:
                                             icon-name: 'battery-cal
History (charge):
1633078856 1.000 discharging
1633078810 0.000 unknown
Daemon:
daemon-version:
on-battery:
lid-is-closed:
lid-is-present:
yes
critical-action:
HybridSle
探してたら、マウスで似たような症状がおきていて困っている人がいて、その人の場合は upowerdにパッチをあてて
回避していたので、その人が作ったパッチを使ったらうまくいった(根本的な解決ではないけど、インジケータで警告されつづける不愉快さからは開放される)。
https://wrgms.com/disable-mouse-battery-low-spam-notification/ [https://wrgms.com/disable-mouse-battery-low-spam-notification/]
 ここではその人が作ったスクリプトではなく、パッチあてたDebianパッケージを作ることにした.
$ sudo apt-get install devscripts
$ sudo apt-get build-dep upower
$ mkdir / tnp/work
$ cd /tmp/work
$ apt-get source upower
$ cd upower-0.99.11
$ vi src/up-device.c +63
(]—FOWED
        UpExportedDevice *skeleton = UP EXPORTED DEVICE (device):
         /* Not finished setting up the object? */
if (device->priv->daemon == NULL)
   return;
$ dpkg-source --commit
①パッチファイル名を何するかと問われるので、force-silent.patch
②エディタが自動的関き、変更箇所を書くように言われるが、エディタをすぐに閉じる
$ DEB_BUILD_OPTIONS=mocheck debuild -us -uc -d -j4
$ cd ...
$ sudo dpkg -i libupower_glib3_0.99.11-1build2_amd64.deb upower_0.99.11-1build2_amd64.deb gir1.2-upowerglib-1.0_0.99.11-1build2_amd64.deb
パッケージが更新されないように固定しておく.
$ sudo vi /etc/apt/preferences
Package: upower
Pin: version 0.99.11-1build2
Pin-Priority: -1
xournalでSA201Hを使ってしまうと、タッチスクリーンがピンチやスクロール以外が効かなくなる 
ightarrow xinputでdisable/enableすると復活
どうやら、xournalを使い終わるとピンチやスクロール以外が機能しなくなるようです(ときどきペンの上のボタン(右クリックボタン)を押すとおかしくなるような気がします).
以下のようにxinputでタッチスクリーンを一度disableにしてから、enableに戻すと画面タッチでクリックなどが復活できました。
$ xinput list

| Virtual core pointer
| & Virtual core XTEST pointer
| & Asus Keyboard
| & ELANI201:00 0473:3098 Mouse
| & ELANI200:00 0473:2028 Stylus Pen (0)
| & ELANI200:00 0473:2028 Stylus Fraser (0)
| & ELANI201:00 0473:3098 Moushpad
| & ELANI201:00 0473:3098 Pouchpad
| & ELANI201:00 0473:3098 Pouchpad
| & VIRTUAL CORE XTEST Keyboard
| & VIRTUAL CORE XTEST Keyboard
| & Asus Misselers Paris Control
                                                                                          id=2
                                                                                                       Imaster pointer (3) [slawe pointer (2) [slawe keybard (3) [slawe keyba
                                                                                                        [master pointer
                                                                                                                                                        スタイラスペンを画面につけると登場
スタイラスペンのボタンを押すと登場
タッチパッド
これがタッチスクリーン
                                                                                         id=20
id=16
id=13
id=3
id=5
id=6
id=7
id=8
id=9
       4 Virtual core XTEST Keyboard
Asus Wiredess Radio Control
Video Bus
Power Button
Steep Button
Asus Keyboard
Buss2.0 HD UVC WebCam: USB2.0 HD
ELBAP008:00 04F3:2C82 Stylus
Asus Mit Dhtcheys
Asus Mit Dhtcheys
Asus Mit Dhtcheys
                                                                                         id=9
id=11
id=12
id=14
id=17
id=18
                                                                                                                                                        . ここにもスタイラスペンが・・・
$ xinput disable 13
(xinput disable "ELAN9008:00 04F3:2C82" でもよい)
$ xinput enable 13
(xinput enable "ELAN9008:00 04F3:2C82" でもよい)
 画面解像度が変わるとタッチパネルやスタイラスペンの位置がずれるんだけど
1920x1200というフル表示のときは問題ないのだけれども、プロジェクタなどにつないで1920x1080に画面表示サイズが変わるとタッチ位置がずれてくる(スタイラスペンも同じ). あとマルチスクリーン化どうかも関係するので注意
以下のように解像度変更に合わせて
1920x1200のとき
$ xrandr --output "eOP-1-0" --mode 1920x1200
$ xinput --set-prop "ELM8008:00 0473:2C82" --type=float "libinput Calibration Matrix" 1 0 0 0 1 0 0 0 1
$ xinput --set-prop "ELM8000 0473:2C82 Stylus Pen (0)" --type=float "libinput Calibration Matrix" 1 0 0 0 1 0 0 0 1
$ xinput --set-prop "ELM8008:00 0473:2C82 Stylus" --type=float "libinput Calibration Matrix" 1 0 0 0 1 0 0 0 1
 1920x1080のとき
$ xrandr --output "e0P-1-0" --mode 1920x1080
$ xinput --set-prop "ELM9008:00 04F3:2C82" --type=float "libinput Calibration Matrix" 1 0 0 0 1.11 -0.05 0 0 1
$ xinput --set-prop "ELM9008:00 04F3:2C82 Stylus Pen (0)" --type=float "libinput Calibration Matrix" 1 0 0 0 1.11 -0.05 0 0 1
$ xinput --set-prop "ELM9008:00 04F3:2C82 Stylus" --type=float "libinput Calibration Matrix" 1 0 0 0 1.11 -0.05 0 0 1
 授業中に、slackのメッセージがNotificaionに表示されて困るんですけれど \rightarrow 「インジケータアプレット」をいれる
あとは、パネルに「インジケータアプレット」を追加し、郵便ポストみたいのを左クリックし、「Settings...」へとすすみ、「Enable No disturb」にチェックをいれるとOK.
試しに,次のコマンドで notification を手動で送って試してみるとよい.
$ zenity --notification --text="火災が発生しました"
あれ・・・・内蔵スピーカーが鳴らないぞ ★解決★
①HDMI出力の音声,②ヘッドフォンジャックの音は鳴るが,③内蔵スピーカーが鳴らない・・・
```

と書いてあり、確かにそのとおりだった.

成功メモ

Speakers silent (probably fixable), phone jack works

新しいカーネルで対応した、どうやらオーディオチップの識別番号が新しくなったためだった(Windowsで確認した).

 $\frac{\text{https://wiki.archlinux.org/title/Laptop/ASUS}}{\mathcal{O} \ \text{E} \ \text{To} \ \text{C}} \mathcal{O} \ \text{ROG Flow X13 (GV301QE-K6149T)}}{\mathcal{O} \ \text{E} \ \text{E} \ \text{E} \ \text{C}}$



Debian/Ubuntu/Mint系のLinuxカーネルパッケージのビルド方法 (2021/9/18) を参照

失敗メモ①

https://wiki.archlinux.org/title/Laptop/ASUS [https://wiki.archlinux.org/title/Laptop/ASUS] によれば、X13 (GV301QH)だと以下がうまくいくそうなので試したみた.

\$ git clone https://github.com/CO-1/asus-flow-x13-linux \$ cd asus-flow-x13-linux/ \$ make \$ sudo dkms install . \$ dkms status asus-flow-x13, 1.0, 5.11.0-22-generic, x86_64: installed nvidia, 460.80, 5.11.0-22-generic, x86_64: installed nvidia, 460.80, 5.4.0-77-generic, x86_64: installed \$ sudo reboot

て音がならない・・・.X13 GV301QEではだめかぁ・・・ガクッ 仕方がないので元に戻す

\$ sudo dkms remove asus-flow-x13/1.0 -k 5.11.0-22-generic \$ dkms status y dkms status nvidia, 460.80, 5.11.0-22-generic, x86_64: installe nvidia, 460.80, 5.4.0-77-generic, x86_64: installed

失敗メモ②

https://www.linux.org/threads/solved-asus-zenbook-15-ux534f-realtek-hd-audio-problem.27384/ [https://www.linux.org/threads/solved-asus-zenbook-15-ux534f-realtek-hd-audio-problem.27384/] でファーストブートを切ったらうまく行ったという情報があったので試してみます。

- 1. BIOSでFastBootに無効にして、Windowsを起動する
 2. Windowsの電源設定でFastBoot(高速スタートアップ)を無効にして、完全にシャットダウン
 a. https://pe-karuma.net/windows-10-enable-disable-fast-startup/[https://pe-karuma.net/windows-10-enable-disable-fast-startup/]
 3. Linuxを起動して確認

でも、だめだった・・・

失敗メモ③

Asus ROG G17で、以下の方法でなったということで試したがだめだった.

/etc/modprobe.d/alsa-base.conf に追記

options snd-hda-intel model=asus-zenbool

失敗メモ④

hdajackretask でピンアサインを変えてみようと思ったが駄目だった.

Realtek ALC294のピン設定を変えようと思ったが、「Apply」ボタンを押すと /sys/class/sound/hwC0D0/reconfig: Device or resource is busy となって変更できなかった.

あれ、タッチパッドで右クリックが効かないぞ??★解決★

いろいろ試した所,標準では1本指でタップでクリック(tap-to-click),2本指タップで右クリックになっていることに気がついた。これってMacbookにLinuxをいれたときも同じだったなぁと思い出す。

タッチパッドの下部のクリックを有効にする

使い辛いのでタッチパッドの左下や右下をタップすると左右クリックになるようにする.

1. 次のコマンドを実行

\$ sudo apt-get install xserver-xorg-input-synaptics \$ sudo rehoot

これでタッチパッドの下の方を押すと左右のクリックになった。よかったよかった。

tap-to-clickを切りたいとき

- システム→設定→ハードウェア→マウス→タッチパッドで「<mark>タッチパッドでのマウスクリックを有効にする</mark>」の**チェックを外す**.

ちなみに上のような設定をしていても、以下のコマンドを叩くと一時的にtap-to-clickが効くのでそれはそれで便利だったりする.

\$ synclient TapButton1=1 (xinput で「Synaptics Tap Action」を設定してくれてるみたい)

あれ、BIOSアップデートしたら、「invalid signature」とかで起動しなくなったぞ ★解決★

BIOSアップデートしたら

error: /boot/vmlinuz-5.14.5 has invalid signature error: you need to load the kernel first.

Press any key to continue..

となって起動しなくなった。Mintのパッケージのカーネルを選ぶ時どうするのだが、自分でビルドしたカーネルが起動しない。

BIOSをもう一度みたら、Secure Boot が「Enabled」に戻っていたので、改めて「Disbaled」にしたら、無事起動するようになりました。どうやらBIOSアップデートの影響で元に戻ったみたいです。

あれ、Ot5でウィジェットの背景色の指定が無視されるんだけど?

PD3や出欠管理用に作ったGUIでボタンの色がおかしい」ときがあります.そのときは以下のコマンドでQt5のConfiguration Tool を起動し,"Gtk2" \rightarrow "Fusion"にしてみてください.

それでも駄目な場合は、ウィンドウテーマを変えてみると良い.

あれ, Terminatorが思ったように動かないぞ・・・

なんだかいつものように作業がすすまないと思ったら・・・

修正1 (ドラッグでコピー、直ん中ボタンでペーストが聞かなくなったのを直す)

 $\bullet \hspace{0.2cm} \hspace{0.2cm}$

\$ sudo vi /usr/share/terminator/terminatorlib/terminal.py +922

```
### use_primary = (display_manager() != 'MAYLAND') ## ①コメントアウト
if self_config['putty_paste_style']:
if self_config['putty_paste_style']:
middle_click = [self_postp_menu, (widget, event)]
## right_click = [self_paste_clipboard, (use_primary, )] ## ②コメントアウト
right_click = [self_paste_clipboard, (rur, )] ## ③海スする
            e:
##middle_click = [self.paste_clipboard, (use_primary, )] ## ④コメントにする
middle_click = [self.paste_clipboard, (True, )] ## ⑤挿入する
right_click = [self.popup_menu, (widget, event)]
```

\$ sudo rm /usr/share/terminator/terminatorlib/__pycache__/terminal.cpython-38.pyc (キャッシュを消さないと効果がないので注意)

\$ sudo terminator (pycを作り直すだけなので,すぐ終了)

\$ sudo terminator (全てのterminator を終了させる) 修正2(別のアプリケーションから、テキストをドラッグでペーストできなくなったのを直す) 参考 https://gitlab.gnome.org/GNOME/vte/-/issues/201 [https://gitlab.gnome.org/GNOME/vte/-/issues/201] 参考 https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1574662 [https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1830452] 参考 https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1830452 [https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1830452] \$ sudo vi /usr/share/terminator/terminatorlib/terminal.py +1100

```
if info == self.TARCET_TYPE_MOZ:
## txt = txt.decode('utf-16').encode('utf-8') ## ①コメントアウト
txt = txt.decode('utf-16') ## ②追記
txt = txt.split('\n')[0]
                                                                 else
                                                                                            txt = txt.decode()
$ sudo vi /usr/share/terminator/terminatorlib/terminal.py +1520
                    udo v1 /usr/share/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/cerminacon/ce
  $ sudo rm /usr/share/terminator/terminatorlib/_pycache__/terminal.cpython-38.pyc (キャッシュを消せないと効果がないので注意) $ sudo terminator (pycを作り直まだけなので、すぐ終了)
$ sudo killall terminator
(全てのterminator を終了させる)
  修正3(GUIメニューから起動すると「起動中です」+「グルグルアイコン」で時間がかかる)
```

StartupNotifyを無効にすると、「起動中です」が表示されなくなり、グルグルアイコンも表示されなくなってスッキリします.

 $\$ \ \, \text{sudo sed -i 's/StartupNotify=true/StartupNotify=false/g' /usr/share/applications/terminator.desktop} \\$

cajaで暗号化できるようにする

\$ sudo apt install seahorse caia-seahorse

```
日本語の入力と表示の改善
```

```
$ sudo apt-get -y install fcitx fcitx-mozc
$ sudo apt-get install fonts-inconsolata fonts-ipafont fonts-noto fonts-dejavu
 $ sudo apt-get purge fonts-droid-fallback
(↑のフォントだと中国語みたいのが表示されるので消す)
$ sudo vi /etc/fonts/local.conf
```

```
/etc/fonts/local.conf
                                        <!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
                                    <!-- GothicBBB --
                                          <!-- sans-serif(Pゴシック) -->
<match target="pattern">
<test qual="any" name="family">
<string>sans-serif</string>
                                                sstring>sans-serif/string>
cedit name="family" mode="prepend" binding="strong">
<string=bejavu Sans Condensed</string>
<string=bringin baku Gothic ProH W3</string>
<string=bloto Sans CJK JP</string>
<string=IPAPGothic</string>
</edit>
</match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></match></m
                                      - monospace(等幅ゴシック) -->
```

VirtualBoxを公式サイトから導入

```
$ sudo apt-get purge "virtualbox" $
$ wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -0- | sudo apt-key add -
$ wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -0- | sudo apt-key add -
$ echo "deb [arch=and64] http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian focal contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list
$ sudo apt update & sudo apt upgrade
$ sudo apt-get install virtualbox-6.1
$ cd /tmp
$ wget https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.32/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.32.vbox-extpack
$ sudo VBoxManage extpack install ./Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.32.vbox-extpack
```

その他

ntpで時刻合わせ

\$ sudo gpasswd -a \${USER} vboxusers

```
$ sudo apt-get install ntp ntpdate
$ sudo systemctl stop ntp.service
$ sudo ntpdate clock.kanazawa-it.ac.jp
$ sudo mv /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf.org
  s echo "server clock.kanazawa-it.ac.jp" > /etc/ntp.conf
s echo "driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift" >> /etc/ntp.conf
$ exit
$ sudo systemctl start ntp.service
```

Wine-7.0をいれてみた

```
$ sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer
```

\$ sudo dpkg --add-architecture i386 \$ wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key \$ sudo apt-key add winehq.key

\$ sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ focal main' \$ sudo apt update

\$ sudo apt install --install-recommends winehq-stable winetricks

\$ wine --version wine-7.0

\$ winecfg (GUIが立ち上がり, monoがないとかいわれるので「インストール」する)

\$ winetricks fakejapanese

Windowsアプリのインストール

Windows用のexeファイルをクリックすればOK (あるいは右クリックで実行).

昔買った「爆発的シリーズ1480」や「WinSCP」は動作した。

Windowsアプリのインストール

\$ wine uninstaller

出席確認システムの用意 ★★

Sony RC-S380でNFCカードリーダで出席を読み取る.

\$ sudo modprobe -r port100 \$ sudo sh -c 'echo blacklist port100 >> /etc/modprobe.d/blacklist-nfc.conf' (フードリーチャンなくと、port10のカーネル空間ドライバの方がロードされてしまうので、それをやめさせる)

\$ sudo sh -c 'echo SUBSYSTEH=\"usb\", ACTION=\"add\", ATTRS{idVendor}==\"054c\", ATTRS{idProduct}=\"06c3\", GROUP=\"plugdev\" >> /etc/udev/rules.d/nfcdev.rules'(一般ユーザでも使えるようにする)

\$ sudo udevadm control --reload-rules (RC-S380を挿し直す)

必要なパッケージを導入する.

\$ sudo apt-get install git python3-setuptools python3-qtpy python3-pygame

QT5のボタンなどの色が正しく表示されるようにする.

\$ qt5ct & ("Gtk2"→"Fusion"にする)

ユーザ空間ドライバを導入する.

\$ cd /tmp \$ git clone https://github.com/nfcpy/nfcpy.git \$ cd nfcpy \$ sudo python3 setup.py install (/usr/local/lib/python3.8/ に導入される)

あとは出席調査システム (nfc-attendance) を導入すればOK

Microsoft Ege

インストール

https://www.microsoft.com/ja-jp/edge [https://www.microsoft.com/ja-jp/edge]

PDFファイルを保存するときに安全じゃないなどと言われて煩わしいightarrow Microsoft Defender SmartScreen を無効化すればよい

これって本当に煩わしいので, edgeを起動したら, 以下を設定すると幸せになれる.



PDFファイルをEdgeで開けるようにする

Edgeのアドレスバーに

edge://settings/content/pdfDocuments を入力し、開いて画面で「常に PDF ファイルをダウンロード」を無効にするとよい

LibreOffice-7

\$ sudo add-apt-repository -y ppa:libreoffice/ppa \$ sudo apt-get update \$ sudo apt-get install libreoffice-LiOn-ja libreoffice libreoffice-gtk3 libreoffice-gnome libreoffice-style-colibre libreoffice-style-elementary

本体

TeX

\$ sudo apt-get -y install ptex-base texlive-lang-japanese texlive-binaries latexmk latex2html texlive-latex-extra texlive-humanities texlive-fonts-extra dvipng foiltex texlive-extra-utils lmodern

plistingsを入れる

\$ sudo wget --no-proxy https://raw.githubusercontent.com/h-kitagawa/plistings/master/plistings.sty -0 /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/platex/base/plistings.sty \$ sudo mkreklsr

minitocの文字化け修正

\$ sudo wget --no-proxy http://zeus.info.kanazawa-it.ac.jp/-takago/mint/japanese6.mlo -0 /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/minitoc/japanese6.mlo \$ sudo mktexlsr

「原の味フォント」は埋め込みに設定

\$ sudo kanji-config-updmap-sys --jis2004 haranoaji

(おまけ) 他のアプリでも「原の味フォント」を使いたいなら

\$ sudo ln -s /usr/share/fonts/opentype/haranoaji/ /usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/haranoaji/HaranoAji* /usr/share/fonts/opentype/ \$ fc-cache

\$ fc-list | grep HaranoAji

\$ sudo apt-get -y install texlive-extra-utils texstudio texstudio-l10n

TexStudioは TexStudioの使い方 に沿って設定する

tgifの導入, GhostScript (Ryumin/GothicBBB/CMUフォント) の設定

「tgifのインストール」にそって導入

```
$ cd <ヒラギノフォントがあるパス>
$ sudo mkdir -p /usr/share/fonts/opentype/hiragino
$ sudo cp ヒラギノ*.otf /usr/share/fonts/opentype/hiragi
$ fc-cache
 $ fc-list |grep hiragino
②TeXにヒラギノを設定
$ sudo mkdir -p /usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/hiragino
$ cd /usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/hiragino
$ sudo ln -s "/usr/share/fonts/opentype/hiragino/ヒラギノ明朝 ProN W3.otf" HiraMinProN-W3.otf
$ sudo ln -s "/usr/share/fonts/opentype/hiragino/ヒラギノ明朝 ProN W3.otf" HiraMakuProN-W3.otf
$ sudo ln -s "/usr/share/fonts/opentype/hiragino/ヒラギノ明朝 ProN W6.otf" HiraMakuProN-W6.otf
$ sudo ln -s "/usr/share/fonts/opentype/hiragino/ヒラギノ用ゴ ProN W6.otf" HiraMakuProN-W6.otf
$ sudo ln -s "/usr/share/fonts/opentype/hiragino/ヒラギノ用ゴ StdN W8.otf" HiraMakuPstdN-W8.otf
$ sudo ln -s "/usr/share/fonts/opentype/hiragino/ヒラギノ用ゴ StdN W8.otf" HiraMakuPstdN-W8.otf
$ sudo ln -s "/usr/share/fonts/opentype/hiragino/ヒラギノカゴ ProN W4.otf" HiraMakuPstdN-W6.otf
$ sudo ln -s "/usr/share/fonts/opentype/hiragino/ヒラギノカゴ ProN W4.otf" HiraMaruProN-W4.otf
$ sudo makexlsr
$ sudo kanji-config-updmap-sys --jis2004 hiragino-prom
$ sudo kanji-config-updmap-sys status
 ③ GhostScriptでRyumin/GotchiBBBはヒラギノを使うように変更
$ cd /usr/share/ghostscript/fonts/CIDFont/
$ sudo In - s "/usr/share/fonts/opentype/hiragino/ヒラギノ明朝 ProN N3.otf" HiraKinProN-N3
$ sudo In - s "/usr/share/fonts/opentype/hiragino/ヒラギノ角ゴ ProN N3.otf" HiraKakuProN-N3
!!OTFフォントをghostscriptのCIDFontフォルタに置くときには拡張子を付けない!!
  $ sudo -i
# cd /usr/share/ghostscript/fonts
   # cd /usr/share/ghostscript/fonts
# ccho = "Rymin-Light-EUC-N/DUC-H /Ckap findresource\n[/HiraHinProN-H3 /CIDFont findresource]\ncomposefont pop" > Rymin-Light-EUC-H
# echo = "Rymin-Light-EUC-Vn/DUC-V /Ckap findresource\n[/HiraHinProN-H3 /CIDFont findresource]\ncomposefont pop" > Rymin-Light-EUC-W
# echo = "Rymin-Light-EUC-Vn/DUC-V /Ckap findresource\n[/HiraHinProN-H3 /CIDFont findresource]\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[/HiraHinProN-H3 /CIDFont findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[/HiraHinProN-H3 /CIDFont findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[/HiraHinProN-H3 /CIDFont findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[/HiraHinProN-H3 /CIDFont findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[/HiraHinProN-H3 /CIDFont findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo = "Rymin-Light-Vn/V /Ckap findresource\n[\ncomposefont pop" > Rymin-Light-H
# echo 
   # exit
 vokoscreen/flameshot/pdftk/impressive/xournalpp
 デスクトップのビデオキャプチャ、スクリーンショット、プレゼン用のツールをいれる
$ sudo apt-get install pdftk vokoscreen flameshot
$ cd /tmp
$ wget http://launchpadlibrarian.net/482591318/impressive_0.13.0-beta2-1_all.deb
$ sudo gdebi impressive_0.13.0\-beta2-1_all.deb
$ sudo add-apt-repository -y ppa:andreasbutti/xournalpp-master
$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --keyserver-options http-proxy=http://wwwproxy.kanazawa-it.ac.jp:8080 --recv-keys 3792668434113884887A7EBF6AEB0CDA354C7020
$ sudo apt instal xournalpp
 ユーザごとに設定
 tgifでXフォントが見えるようにしておく
 \ wget --no-proxy http://zeus.info.kanazawa-it.ac.jp/~takago/mint/dot.xsessionrc -0 ~/.xsessionrc \ source ~/.xsessionrc
 $ xset fp rehash
 日本語フォルダだと扱いにくいので英語に直す.
 $ LC_ALL=C xdg-user-dirs-update --force
$ rm -fr ダウンロード テンプレート デスクトップ ドキュメント ビデオ ピクチャ ミュージック 公開
$ echo "ia JP" > ~/.config/user-dirs.locale
 句読点を「,.」に変更する/スペースは半角にする
$ /usr/lib/mozc/mozc_tool -mode=config_dialog
          「句読点」を全角の「,.」に切り替えて下さい。「スペースの入力」を「半角」に切り替えて下さい。
Tips
Thunderbirdが異様に重いんですけど・・・・
 IMAPにしたらステータスバーがずーっと動いていて遅い・・・
    「表示」\rightarrow「添付を本文に表示する」を 無効 にすると動作が軽くなった.すばらしい
 Thunderbirdで巨大なファイルをメールで送りたいんですけど・・・・
          1. Dropboxのアカウントを作る
          1. Droposod/アグランドでロージ

2. Thunderbindに「Filelink Provider for Dropbox」というアドオンをいれる。

3. アドオンをいれたら,「編集」→「設定」→「添付ファイル」で Dropboxを有効化すると,標準で5MB以上のファイルはDropbox上のファイルリンクを送るようになる。

• (メーラーに5MBを超えるファイルをドロップすると,自動的にDropboxにアップロードされて,そのリンクが本文に貼り付けられる)
 ★★★ Mint20.3 にアップグレードする ★★★
 20.2→20.3の方法
 $ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
$ sudo sed -i 's/uma/uma/g'/etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
 あれ?zipのアーカイバが消えた・・・と思ったらengranpaの更新を無効にしていたからであった.
$ sudo mv /etc/apt/preferences /etc/apt/preferences.bak $ sudo apt-get install engrampa $ sudo dpkg-purge --force-depends p7zip-full $ cat /var/lib/dpkg/status | grep -n 'p7zip-full" | grep Depends 6931:Depends: ..., p7zip-full, .... $ sudo sed -i -e "69315/p7zip-full, fg" /var/lib/dpkg/status | 60331fpbc_682475 | p7zip-full, fg" |var/lib/dpkg/status (69331fpbc_682475 | p7zip-full, fg" |var/lib/dpkg/status (69331fpbc_682475 | p7zip-full, fg" |var/lib/dpkg/status | 60331fpbc_682475 | p7zip-full, fg" |var/lib/dpkg/status | fg" | f
 デスクトップをクラシックなテーマにする
$ sudo apt-get install darkmint-gtk-theme mint-themes-legacy
marco-1.26が落ちないようにする
marco-1.26になっても、残念ながら Alt + Esc を押しながら マウスクリック すると、marcoがフリーズするバグが残っている。ただ、以下のパッチをあてると落ちなくなったので、その方法を残しておく(同じパッチを1.24に当ててもダメだけど、1.26 なら効果があるもよう)。
https://github.com/mate-desktop/marco/pull/700 [https://github.com/mate-desktop/marco/pull/700]
$ sudo apt install devscripts
$ sudo apt-get build-dep marco
(ソースコードリポジトリを有効にしてないとエラーになるので注意)
     - ロー・テー
apt-get aptroco
(ここで1.26ではなく,1.24がダウンロードされてしまう場合はソースコードリポジトリを一旦無効にして,再び有効にするとよい)
 $ cd marco-1.26.0/
$ vi src/core/display.c +1618
                if (ok1 && popup_widget != NULL)
                         GdkWindow * window=gtk_widget_get_window (popup_widget); if (window == NULL)
                         return FALSE;
Window popup_xid = gdk_x11_window_get_xid (gtk_widget_get_window (popup_widget));
                          gboolean ok2 = XTranslateCoordinates (display->xdisplay,
 $ dpkg-source --commit
dpkg-source: info: 'dpkg-source --commit' is not supported by the source format '3.0 (native)'
```

```
(↑このコマンドは実行する必要はなくなった?)
$ DEB_BUILD_OPTIONS=nocheck debuild -us -uc -d -j4
This package has a Debian revision number but there does not seem to be an appropriate original tar file or .orig directory in the parent directory; (expected one of marco_1.26.0.orig,tar.gz, marco_1.26.0.orig,tar.tzz, marco_1.26.0.orig,tar.tzz), marco_1.26.0.orig,tar.tzz or marco-1.26.0.orig) continue anyway? (y/n) y
```

\$ sudo dpkg -i ../marco 1.26.0-lmint1 amd64.deb ../marco-common 1.26.0-lmint1 all.deb ../libmarco-dev 1.26.0-lmint1 amd64.deb ../libmarco-private2 1.26.0-lmint1 amd64.deb

\$ marco --replace --composite &

気になった所

1. FN + F10 でタッチパッドを有効・無効を切り替えると、TOFUが出るようになった.

追加で導入(配布用の仮想マシン)

\$ sudo apt-get install wcalc pdfarranger \$ sudo apt-get install strace uftrace kernelshark trace-cmd sysstat \$ qt5ct (gtk2からfusionに直す) \$ simhの新しいものをいれる

 $vscode のオープンソース版codium \underline{ https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo [https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo]} \\$ \$ wget -q0 - https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/raw/master/pub.gpg \ | ggg --dearmor\ | sudo dd of-jusr/share/keyrings/vscodium-archive-keyring.gpg | secho 'deb [giged-by=Jusr/share/keyrings/vscodium-archive-keyring.gpg] https://paulcarroty.gitlab.io/vscodium-deb-rpm-repo/debs vscodium main' \ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vscodium.list

codiumを含めての配布はやめることにした(理由:codiumだとMicrosoft製のC/C++やMakefileブラグインが取り込めないようになっていた。これだとcodiumにする意味がない)。

Tips

Terminatorのテーマを増やしたい

https://github.com/EliverLara/terminator-themes [https://github.com/EliverLara/terminator-themes] を参照

\$ mkdir -p \$HOME/.config/terminator/plugins \$ wget https://git.io/v\$Zww -0 \$HOME"/.config/terminator/plugins/terminator-themes.py"



あとは右クリックするとThemeというのが選べる. Monokai Vividや3024 Dayといったテーマあたりがよいかも

TeXStudioの最新版を使いたい

https://www.texstudio.org/ [https://www.texstudio.org/] をみるとPPA版が紹介されていたのでそれをいれるとよい.

\$ sudo add-apt-repository ppa:sunderme/texstudio

\$ sudo apt update \$ sudo apt install texstudio

antigenをつかってzshのカスタマイズを楽にする

git docker condaなどでらくしたいときが多い

\$ sudo apt-get install zsh zsh-antigen \$ vi ~/.zshrc
ANTIGEN=/usr/share/zsh-antigen/antigen.zsh
if [[-f "\$ANTIGEN"]]; then
 source "\$ANTIGEN"

source "SANIJEEN" antigen bundle git antigen bundle git antigen bundle docker antigen bundle docker antigen bundle esc/conda-zsh-completion antigen apply autoload -Uz compinit compinit conda

を冒頭にいれておけばよい. \$ source ~/.zshrc

Mint 21などでは問題ないが、Mint20.3などでは

/usr/share/zsh-antigen/antigen.zsh:748: command not found: -antigen-env-setup

と表示される可能性がある. その場合は以下を実行して関連ファイルを上書きするとよい

\$ curl -L git.io/antigen |sudo tee /usr/share/zsh-antigen/antigen.zsh

パッケージングのバグについては、以下に記されている

https://www.mail-archive.com/ubuntu-bugs@lists.ubuntu.com/msg5908138.html] [https://www.mail-archive.com/ubuntu-bugs@lists.ubuntu.com/msg5908138.html] [https://www.mail-archive.com/ubuntu-bugs@lists.ubuntu-bugswa-

Nvidiaドライバ使用時に blender (flatpak 版) が起動しない

情報源 https://blender.stackexchange.com/questions/186018/blender-cuda-flatpack [https://blender.stackexchange.com/questions/186018/blender-cuda-flatpack]

\$ flatpak install flathub org.blender.Blender

で最新版の blender をいれても動かないことに気が付きました.

\$ prime-select query nvidia

な感じで、nvidiaドライバをつかっていると flatpakでいれたblenderが起動しないことに気が付きました. どうやら、nvdiaドライバのflatpakでいれないといけないようです。

\$ flatpak install org.freedesktop.Platform.GL.nvidia-515

Looking for matches \cdots Similar refs found for 'org.freedesktop.Platform.GL.nvidia-515' in remote 'flathub' (system):

1) runtime/org.freedesktop.Platform.GL.nvidia-515-49-05/x86_64/1.4

```
2) runtime/org.freedesktop.Platform.Gl.nvidia-515-49-06/x86_64/1.4
3) runtime/org.freedesktop.Platform.Gl.mvidia-515-43-04/x86_64/1.4
4) runtime/org.freedesktop.Platform.Gl.mvidia-515-48-07/x86_64/1.4
5) runtime/org.freedesktop.Platform.Gl.mvidia-515-557/x86_64/1.4
 Which do you want to use (0 to abort)? [0-5]: 1
 $ flatpak list | grep nvidia
nvidia-515-49-05 org.freedesktop.Platform.GL.nvidia-515-49-05
                                                                                                                                                   1.4 system
 これでblenderが起動しました.
Prospect Mail (OutlookをLinuxデスクトップアプリとして使えるようにするelectronアプリ
https://www.linuxfordevices.com/tutorials/linux/install-outlook-on-linux [https://www.linuxfordevices.com/tutorials/linux/install-outlook-on-linux]
 $ wget https://github.com/julian-alarcon/prospect-mail/releases/download/v0.4.0/prospect-mail_0.4.0_amd64.deb
$ dpkg -i prospect-mail_0.4.0_amd64.deb
logicool (ロジクール) のUnifyingを使う
 $ sudo apt-get install solaar solaar-gnome3
$ cd /tmp
 $ wget https://raw.githubusercontent.com/pwr/Solaar/master/rules.d/42-logitech-unify-permissions.rules $ cat 42-logitech-unify-permissions.rules
$ sudo cp 42-logitech-unify-permissions.rules /etc/udev/rules.d/
(ログインしなおせばGUIのアイコンがタスクトレイでてくる)
 $ sudo solaar show
Unifying Receiver
Device path : /dev/hidraw4
USB id : 046d:c52b
Serial : BCC4981A
Firmware : 12.11.80032
Bootloader : 04.16
Other : AA.AA
    Other: AA.AA
Has 1 paired device(s) out of a maximum of 6.
Notifications: wireless, software present (0x000900)
Device activity counters: 1=139
    1: M585/M590 Multi-Device Mouse
         MS85/MS90 Multi-Device Mouse
Codename : MS85/MS90
Kind : mouse
Mireless PID : 4068
Protocol : HID+ 4.5
Polling rate : 8 ms (123Hz)
Serial number: DIC07392
BootLoader: BOT 48.01.80002
Firmaer: MPM 05.10.80001
 BlueToothでファイル転送するには(失敗時の原因のしらべ方)
 普通にPCやAndroidなどとペアリングすればファイル送信が相互にできる.ただし,Androidにファイルに送るときはメディアタイプが不明だとエラーになるので注意する(PDFなどはOK).
 Androidからの送信は、共有ボタンでBlueToothを選べばOKで、PC側のダウンロードフォルダに格納される.
      Linuxからのファイル送信エラーになったときは、画面には単にファイル送信エラーとしか表示されないが、以下のコマンドを入力することで原因を特定できる可能性がある。
      $ journalctl -r -t obexd
1月 17 09:45:22 rosemarie obexd[2043]: Transfer(0x55910eda9f10) Error: Unsupported Media Type
      情報源 https://askubuntu.com/questions/1240663/bluetooth-file-transfer-there-was-an-error [https://askubuntu.com/questions/1240663/bluetooth-file-transfer-there-was-an-error]
 指紋認証を行う (・・・一応動くが不安定な感じ、おすすめできない)
 Mint20.3だと、libfprintは 1.90.2 らしい。
 セットアップと指紋の登録・照合テスト
 https://askubuntu.com/questions/1049526/fingerprint-activation-on-ubuntu-18-04\ [https://askubuntu.com/questions/1049526/fingerprint-activation-on-ubuntu-18-04\ [https://askubuntu-18-04\ [https://askubuntu
 $ Lsusb
Bus 003 Device 002: ID 04f3:0c6e Elan Microelectronics Corp. ELAN:Fingerprint
$ sudo apt install fprintd libpam-fprintd libfprint-2-2
指紋の登録
$ sudo fprintd-enroll SUSER
Using device /net/reactivated/Fprint/Device/0
Enrolling right-index-finger finger.
(指紋設証器に、右指を根本から指外にかけて、すーっとスライドさせる)
Enroll result: enroll-stage-passed
(指紋設証器に、右指を根本から指外にかけて、すーっとスライドさせる)
Enroll result: enroll-stage-passed
(指紋設証器に、右指を根本から指外にかけて、すーっとスライドさせる)
Enroll result: enroll-stage-passed
(指紋設証器に、右指を根本から指外にかけて、すーっとスライドさせる)
Enroll result: enroll-stage-passed
Enroll result: enroll-stage-passed
Enroll result: enroll-stage-passed
たまに動かなくなる?とても不安定におもわれる。
 認証テスト
$ fprintd-verify
Using device /net/reactivated/Fprint/Device/O
Listing enrolled fingers:
- #0: right-index-finger
Verify started!
 Verifying: right-index-finger
Verify result: verify-match (done)
 verify-matchに鳴らない場合は、enrollからやり直してみると良い. そんなに精度がよくない・・・
 ユーザごとの登録状況をみる
 $ fprintd-list $USER
 found I devices

bevice at /net/reactivated/Fprint/Device/0

Using device /net/reactivated/Fprint/Device/0

Fingerprints for user takago on ElanTech Fingerprint Sensor (swipe):

- #0: right-index-finger
 lightdmや画面ロックで指紋認証が有効にしたいとき(←認証精度が悪いので奨められない)
```

\$ sudo pam-auth-update [*] Fingerprint authentication

ここをチェックすると、lightdmログインや、画面ロック解除も指紋認証になる(/etc/pam.d/common-auth に指紋認証エントリが書き込まれる模様)

指紋認証はWindowsほどスムーズに行かないのでイライラするので↑をやめた. 基本的にパスワードだけでよい.

いちおうlighgtdmでは ESC を2回タイプすると、指紋認証をスキップして、パスワード認証になるみたいだが・・・それもバカバカしい

policykit で指紋認証を行う

デスクトップアプリでいちいちパスワードを求めてくるものがあります(←policykitを使っているウィンドウアプリ)が,それを指紋認証で済ませることができるようになります (指紋認証に失敗するとパスワードになる)

sufficient pam forintd.so

を /etc/pam.d/polkit-1 の上の方に書いておくとまずは指紋認証、失敗するとパスワード認証になる

ASUSのUSB外付けディスプレイを使う

こういうのはDisplayLinkのチップを使っていると思っていたが,接続するとやはりDisplaylinkとdmesgで表示された. DisplayLinkは最近Linuxのドライバを提供しているので,それをいれたところ映るようになった.

 $\underline{https://synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/ubuntu\ [https://synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/ubuntu\]}$

```
(旧版が入っている場合は,まずはアンインストールする必要がある)
$ sudo displaylink-installer uninstall
$ sudo reboot
```

\$ cd /tmp (ここにダウンロードしたZIPファイルをおく) \$ unzip "DisplayLink USB Graphics Software for Ubuntu (Beta)5.5 Beta-EXE.zip"

\$ ssh localhost (↑をしておかないと logname でSESSIONがないなどという謎エラーが表示される)

\$ chmod +x displaylink-driver-5.5.0-beta-59.118.run \$ sudo ./displaylink-driver-5.5.0-beta-59.118.run \$ sudo reboot

USBハブ経由では電力供給できないことがあるので、PC本体のUSBポートに接続するとよい.

あとはディスプレイの設定で「ON」を選べば使えた(デフォルトは「OFF」になっているので注意).

- 1. ディスプレイのUSBケーブルはログインしてからつないだほうがよいみたい(そうしておかないとログイン時に固まるかも・・・)。 2. Version5.5になってから安定した(接続後して30秒の間はカクカクすることもあった)。

RichoのThetaVを使う

以前はLinuxではThetaVのH264ビデオを読みだせなかったが、最近はRichoが読み出せるようにライブラリ(libusb+v412loopbackベース)を出している.

v4l2loopbackモジュールを予め入れておく必要がある。 (Mint19の場合はパッケージ版は古くて動かないので、gitから取ってきたものを使うとよい)。

\$ sudo apt-get install cmake libusb-1.0-0-dev libjpeg-dev \$ sudo apt-get install v4l2loopback-dkms v4l2loopback-utils

S cd /tmp S git clone https://github.com/ricohapi/libuvc-theta S cd libuvc-theta/ S mkdir build S cmake ... \$ mkde s wide ... \$ make \$ sudo make install

S cd /tmp S sudo apt-get install libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-basel.0-dev S git clone https://github.com/ricohapi/libuvc-theta-sample.git S cd libuvc-theta-sample/gst S make

ThetaVをUSBケーブルでPCにつないで、「Live」モードに切り替える(本体模のモードボタンを何回かおす)

\$./gst_viewer (Mint20だとうまく表示されるが,Mint19だとThetaVからの読み出しは始まるもののウィンドウが描画されない)

(自分のプログラムから映像を使いたい時や、Mint19では以下のようにすると映像が見れる)

\$ sudo modprobe v412loopback video_nr=2 (仮想カメラ /dev/video2 の作成)
\$./gst_loopback (こうすると /dev/video2にピデオを書き込んでくれる)
\$ (別の端末で) ffplay /dev/viode2

/dev/video2をOpenCVから読み出せばよい

ファイルシステムを暗号化する機能