CPE Lyon - 4ETI & 3IRC - Année 2018/19 Administration Système



TP 5 - Services réseau

Dans ce cinquième TP, nous allons voir comment mettre en place différents services réseau (serveur DHCP, serveur DNS, serveur web...) sur notre serveur.

Préambule : le réseau sous VirtualBox

VirtualBox propose plusieurs modes permettant aux machines virtuelles de communiquer entre elles ou avec l'extérieur, résumés ci-dessous :

Aucune connexion	La VM voit qu'une carte réseau est présente, mais c'est comme si le câble était			
	débranché			
Réseau interne	Réseau limité aux VM : elles peuvent communiquer entre elles mais sont isolées			
	de l'extérieur et ne peuvent communiquer avec l'hôte			
Réseau privé hôte	Les VM communiquent entre elles et avec l'hôte, via une carte réseau virtuelle			
NAT (mode par défaut)	La VM accède à Internet via l'hôte, et n'est pas visible sur Internet			
Réseau NAT	Id. NAT, mais les VM peuvent aussi communiquer entre elles			
Accès par pont (bridge)	VirtualBox contourne la pile réseau de l'hôte et accède directement à la carte			
	réseau choisie. Vu du réseau, une nouvelle machine apparaît			
Pilotes génériques	Rarement utilisé; permet d'offrir une architecte ouverte aux plug-ins			

Le tableau suivant résume les différentes communications possibles selon le mode choisi :

Mode	VM > Hôte	VM < Hôte	VM1 <> VM2	VM > Extérieur	VM < Extérieur
Aucune connexion	-	-	-	-	-
Réseau interne	-	-	✓	-	-
Réseau privé hôte	✓	✓	✓	-	-
NAT	✓	Redirection	-	✓	Redirection
Réseau NAT	✓	Redirection	✓	✓	Redirection
Pont	✓	✓	✓	✓	✓

Exercice 1. Adressage IPv4

Une société possède un réseau interne de 73 machines qu'elle souhaite diviser en 3 sous-réseaux :

- S/réseau 1 : 21 machines

- S/réseau 2 : 29 machines

- S/réseau 3 : 23 machines

Elle souhaite travailler avec des adresses IP privées.

- 1. Combien de bits sont nécessaires à la configuration des sous-réseaux?
- 2. Combien de machines sont configurables dans chaque sous-réseau?
- 3. Quelle classe d'adresse IP utiliser?
- 4. Quel est le masque de sous-réseau
- 5. Quelles sont les adresses des premières et dernières machines réellement installées dans chaque département?

Exercice 2. Préparation de l'environnement

Dans ce TP nous allons mettre en place un réseau rudimentaire constitué de seulement deux machines : un serveur et un client :

- le serveur a une connexion Internet, notamment pour télécharger les paquets nécessaires à l'installation des serveurs, et sert de passerelle au *client*;
- les deux machines appartiennent à un réseau local, **tpadmin.local**, ayant pour adresse **192.168.100.0/24** (on aurait pu choisir une autre adresse, sauf 192.168.1.0/24 qui est souvent réservé, par exemple par le FAI);
- le *client* a accès à Internet uniquement via le serveur; il dispose d'une interface réseau qui recevra son adresse IP du serveur DHCP.
- 1. VM **éteintes**, utilisez les outils de configuration de VirtualBox pour mettre en place l'environnement décrit ci-dessus
- 2. Démarrez le serveur et vérifiez que les interfaces réseau sont bien présentes. A quoi correspond l'interface appelée lo?

Exercice 3. Installation du serveur DHCP

Un serveur DHCP permet aux ordinateurs clients d'obtenir automatiquement une configuration réseau (adresse IP, serveur DNS, passerelle par défaut...), pour une durée déterminée. Ainsi, dans notre cas, l'interfaces réseau de **client** doit être configurée automatiquement par **serveur**.

- 1. Sur le serveur, installez le paquet isc-dhcp-server. La commande systemctl status isc-dhcp-server devrait vous indiquer que le serveur n'a pas réussi à démarrer, ce qui est normal puisqu'il n'est pas encore configuré (en particulier, il n'a pas encore d'adresses IP à distribuer).
- 2. Un serveur DHCP a besoin d'une IP statique. Attribuez de manière **permanente** l'adresse IP 192.168.100.1 à l'interface réseau du réseau interne. Vérifiez que la configuration est correcte.
- 3. La configuration du serveur DHCP se fait via le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf. Renommez le fichier existant sous le nom dhcpd.conf.bak puis créez en un nouveau avec les informations suivantes :

```
default-lease-time 120;
max-lease-time 600;
authoritative; #DHCP officiel pour notre réseau
option broadcast-address 192.168.100.255; #informe les clients de l'adresse de broadcast
option domain-name "tpadmin.local"; #tous les hôtes qui se connectent au

subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 { #configuration du sous-réseau 192.168.100.0
range 192.168.100.100 192.168.100.240; #pool d'adresses IP attribuables
option routers 192.168.100.1; #le serveur sert de passerelle par défaut
option domain-name-servers 192.168.100.1; #le serveur sert aussi de serveur DNS
}
```

A quoi correspondent les deux premières lignes?

- Les valeurs indiquées sur ces deux lignes sont faibles, afin que l'on puisse voir constituer quelques logs durant ce TP. Dans un environnip ement de production, elles sont beaucoup plus élevées!
- 4. Editez le fichier /etc/default/isc-dhcp-server afin de spécifier l'interface sur laquelle le serveur doit écouter.
- 5. Validez votre fichier de configuration avec la commande **dhcpd** -t puis redémarrez le serveur DHCP (avec la commande systemctl restart isc-dhcp-server) et vérifiez qu'il est actif.
- 6. Passons au client. Si vous avez suivi le sujet du TP 1, le client a été créé en clonant la machine virtuelle du serveur. Par conséquent, son nom d'hôte est toujours serveur. Nous allons remédier à cela. Pour l'instant, vérifiez que la carte réseau du client est désactivée, puis démarrez le client.

Pour modifier le nom de la machine, saisissez la commande hostnamectl set-hostname client.

⚠ Dans les versions récentes, Ubuntu installe d'office le paquet cloud-init lors de la configuration du système. Ce paquet permet la configuration de machines via un script dans le cloud, et a parfois des effets de bord fâcheux; en particulier, il supprimera le nom qu'on vient de donner à notre VM au prochain redémarrage pour lui redonner son ancien nom. Pour éviter cela, créez le fichier /etc/cloud/cloud.cfg.d/99_hostname.cfg dans lequel vous ajouterez simplement preserve_hostname: true.

- 7. La commande tail -f /var/log/syslog affiche de manière continue les dernières lignes du fichier de log du système (dès qu'une nouvelle ligne est écrite à la fin du fichier, elle est affichée à l'écran). Lancez cette commande sur le serveur, puis activez la carte réseau du client et observez les logs sur le serveur. Expliquez à quoi correspondent les messages DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK. Vérifiez que le client reçoit bien une adresse IP de la plage spécifiée précédemment.
- 8. Que contient le fichier /var/lib/dhcp/dhcpd.leases sur le serveur, et qu'afficle la commande dhcp-lease-list?
- 9. Vérifiez que les deux machines se « voient » via leur adresse IP, à l'aide de la commande ping.
- $10.\ \ Modifiez\ la\ configuration\ du\ serveur\ pour\ que\ l'interface\ r\'eseau\ du\ client\ reçoive\ l'IP\ statique\ 192.168.100.20:$

Vérifiez que la nouvelle configuration a bien été appliquée sur le client (éventuellement, désactivez puis réactivez l'interface réseau pour forcer le renouvellement du bail DHCP, ou utilisez la commande dhclient -v).

Exercice 4. Donner un accès à Internet au client

A ce stade, le client est juste une machine sur notre réseau local, et n'a aucun accès à Internet. Pour remédier à cette situation, on va se servir de la machine **serveur** (qui, elle, a un accès à Internet via son autre carte réseau) comme d'une passerelle.

- 1. La première chose à faire est d'autoriser l'*IP forwarding* sur le serveur (désactivé par défaut, étant donné que la plupart des utilisateurs n'en ont pas besoin). Pour cela, il suffit de décommenter la ligne net.ipv4.ip_forward=1 dans le fichier /etc/sysctl.conf. Pour que les changements soient pris en compte immédiatement, il faut saisir la commande sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf.
 - ♀ Vérifiez avec la commande sysctl net.ipv4.ip_forward que la nouvelle valeur a bien été prise en compte.
- 2. Ensuite, il faut autoriser la traduction d'adresse source (masquerading) en ajoutant la règle iptables suivante :

```
sudo iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface enp0s3 -j MASQUERADE
```

Vérifiez à présent que vous arrivez à « pinguer » une adresse IP (par exemple 1.1.1.1 depuis le client.

A ce stade, le client a désormais accès à Internet, mais il sera difficile de surfer : par exemple, il est même impossible de pinguer www.google.com. C'est parce que nous n'avons pas encore configuré de serveur DNS pour le client.

Exercice 5. Installation du serveur DNS

De la même façon qu'il est plus facile de retenir le nom d'un contact plutôt que son numéro de téléphone, il est plus simple de mémoriser le nom d'un hôte sur un réseau (par exemple www.cpe.fr) plutôt que son adresse IP (178.237.111.223).

Dans les premiers réseaux, cette correspondance, appelée **résolution de nom**, se faisait via un fichier nommé hosts (présent dans /etc sous Linux ¹). L'inconvénient de cette méthode est que lorsqu'un nom ou une adresse IP change, il faut modifier les fichiers hosts de toutes les machines!

Par conséquent, avec l'avénement des réseaux à grande échelle, ce système n'était plus viable, et une autre solution, automatisée et centralisée cette fois, a été mise au point : DNS (Domain Name Server). Généralement, le serveur DNS utilisé est soit celui mis à disposition par le fournisseur d'accès à Internet, soit un DNS public (comme celui de Google : 8.8.8.8, ou celui de Cloudflare : 1.1.1.1).

Il est aussi très commun d'utiliser un serveur DNS privé, interne à l'organisation, afin de pouvoir résoudre les noms des machines locales. Pour les requêtes extérieures, le serveur DNS privé passe alors la main à un DNS externe.

Il existe de nombreux serveurs DNS, mais le plus commun sous UNIX est **Bind9** (Berkeley Internet Name Daemon v.9).

- 1. Sur le serveur, commencez par installer **Bind9**, puis assurez-vous que le service est bien actif.
- 2. A ce stade, Bind n'est pas configuré et ne fait donc pas grand chose. L'une des manières les simples de le configurer est d'en faire un serveur cache : il ne fait rien à part mettre en cache les réponses de serveurs externes à qui il transmet la requête de résolution de nom.
 - ♀ Le binaire (= programme) installé avec le paquet bind9 ne s'appelle ni bind ni bind9 mais named...

Nous allons donc modifier son fichier de configuration : /etc/bind/named.conf.options. Dans ce fichier, décommentez la partie forwarders, et à la place de 0.0.0.0, renseignez les IP de DNS publics comme 1.1.1.1 et 8.8.8.8 (en terminant à chaque fois par un point virgule). Redémarrez le serveur bind9.

- 3. Sur le client, retentez un ping sur www.google.fr. Cette fois ça devrait marcher! On valide ainsi la configuration du DHCP effectuée précédemment, puisque c'est grâce à elle que le client a trouvé son serveur DNS.
- 4. Sur le client, installez le navigateur en mode texte lynx et essayez de surfer sur fr.wikipedia.org (bienvenue dans le passé...)

Exercice 6. Configuration du serveur DNS pour la zone tpadmin.local

L'intérêt d'un serveur DNS privé est principalement de pouvoir résoudre les noms des machines du réseau local. Pour l'instant, il est impossible de pinguer client depuis serveur et inversement.

1. Modifiez le fichier /etc/bind/named.conf.local et ajoutez les lignes suivantes :

2. Créez une copie appelée db.tpadmin.local du fichier db.local. Ce fichier est un fichier configuration typique de DNS, constitué d'enregistrements DNS (cf. cours). Commencez par remplacer localhost par tpadmin.local, et l'adresse 127.0.0.1 par l'adresse IP du serveur.

^{1.} On le trouve aussi sous Windows, dans C:\Windows\System32\drivers\etc

- La ligne root.tpadmin.local. indique en fait une adresse mail du responsable technique de cette zone, où le symbole @ est remplacé par un point. Attention également à ne pas oublier le point final, qui représente la racine DNS; on ne le met pas dans les navigateurs, mais il est indispensable dans les fichiers de configuration DNS!
- ♀ Le champ serial doit être incrémenté à chaque modification du fichier. Généralement, on lui donne pour valeur la date suivie d'un numéro sur deux chiffres, par exemple 2019031401.
- 3. Maintenant que nous avons configuré notre fichier de zone, il reste à configurer le fichier de zone *inverse*, qui permet de convertir une adresse IP en nom.

Commencez par rajouter les lignes suivantes à la fin du fichier named.conf.local:

```
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.100";
};
```

Créez ensuite le fichier db.192.168.100 à partir du fichier db.127, et modifiez le de la même manière que le fichier de zone. Sur la dernière ligne, faites correspondre l'adresse IP avec celle du serveur (Attention, il y a un petit piège!).

- 4. Utilisez les utilitaires named-checkconf et named-checkzone pour valider vos fichiers de configuration :
 - \$ named-checkconf named.conf.local
 \$ named-checkzone tpadmin.local /etc/bind/db.tpadmin.local
 \$ named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.100
- 5. Redémarrer le serveur Bind9. Vous devriez maintenant être en mesure de "pinguer" les différentes machines du réseau.

Exercice 7. Installation d'un serveur web

Installez et configurez un serveur web de votre choix (Apache ou nginx), et configurez le serveur pour qu'il réponde aussi au nom de www.

Exercice 8. Installation d'un serveur de temps

Installez et configurez un serveur de temps (paquet ntp).