
# I Projets CPE (4-IRC): Python Concurrent

## I-1 Réalisation d'une système muti-tâche

On considère le système (temps réel embarqué) simple suivant :

- Un **processus T** lit les valeurs d'un ensemble de <u>thermocouples</u> (par l'intermédiaire d'un convertisseur analogique-numérique, CDA).
- → T commande les changements appropriés à un <u>chauffage</u> (par l'intermédiaire d'un commutateur à commande numérique).
- Le **processus P** a une fonction similaire pour la <u>pression</u> (il emploie un au convertisseur numérique-analogique, DAC).
- T et P doivent communiquer des données au **processus S**, qui présente des mesures à un opérateur par l'intermédiaire d'un écran.
- Notez que P et T sont les entités actives; S est une ressource (il répond juste aux demandes de T et de P) : il peut être mis en application comme ressource protégée ou serveur s'il agit plus intensivement avec l'utilisateur (avec différents réglages et *consignes* possibles).
- L'objectif global de ce système temps réel embarqué est de maintenir la <u>température</u> et la <u>pression</u> d'un certain processus chimique dans des limites définies.



- Un vrai système de ce type serait clairement plus complexe, permettant par exemple à l'opérateur de modifier les limites (consignes).
- Le but de ce système est de conserver la température et la pression d'un processus chimique dans des limites spécifiées.
- Un vrai système sera plus complexe, par exemple, permettre à un opérateur de modifier ces limites.
- Deux approches : synchrone (cyclique) et asynchrone.
  - T: Thermocouple
  - P: Pression
  - S : Écran (screen)
- On distingue plusieurs entités concurrentes :
  - o Gestionnaire de la température (T)
  - o Gestionnaire de la pression(P)
  - Gestionnaire du Chauffage
  - o Gestionnaire de la Pompe
  - La tâche Ecran (S)
  - o Un contrôleur pour coordonnée l'ensemble
- Par ailleurs, nous utiliserons une zone mémoire partagée pour ...
   et protégée par un verrou (un sémaphore est également possible).

#### Déclarations :

```
Ver : Verrou – cf. TAS Seuil\_T, Seuil\_P : r\'{e}el \leftarrow ... go\_pompe : bool \leftarrow faux go\_chauffage : bool \leftarrow faux mem\_xx : m\'{e}moire partag\'{e}e
```

#### mémoire partagée :

- si *thread* (ou task ADA) utilisés alors une variable globale si non un *shmem*.
- → Certains langages proposent des variables **protégées** = variable globale
- + Verrou mutex

```
Tâche Contrôleur:
```

```
Répéter toutes les X secondes
 verrouiller(Ver);
 T \leftarrow Mem_T \quad P \leftarrow Mem_P
 libérer(Ver);
 Si (T > Seuil\_T)
    go\_chauffage \leftarrow faux - pour le chauffage
   Si (P > Seuil\_P)
    go_pompe ← vrai – pour la Pompe
    Sinon go_pompe ← faux
 Sinon Si (T < Seuil\_T)
       go\_pompe \leftarrow vrai
       go\_chauffage \leftarrow vrai
     Sinon -T = Seuil\_T
       go\_chauffage \leftarrow faux
       Si (P > Seuil\_P) go_pompe \leftarrow vrai
       Sinon go_pompe \leftarrow faux
```

## Tâche Chauffage:

```
Répéter toutes les Z secondes
Si (go_chauffage) Alors
"mettre en route"
Sinon "arrêter"
Fin si
Fin Répéter
```

• En général, le contrôleur crée les tâches après sa propre création.

Fin Répéter

Tâche Température :	Tâche Pression :	Tâche Pompe :	Tâche Ecran :
Répéter toutes les $S$ secondes	Répéter toutes les $U$ secondes	Répéter toutes les $Z$ secondes	Répéter
lire la valeur $V$ sur le capteur	lire la valeur $V$ sur le capteur	Si (go_pompe) Alors	verrouiller(Ver);
Convertir_AD( $V$ , $T$ )	Convertir_AD( $V$ , $P$ )	"mettre en route"	$T \leftarrow Mem_T$
verrouiller(Ver);	verrouiller(Ver);	Sinon "arrêter"	$P \leftarrow Mem_P$
$Ecrire(T,Mem_T)$	$Ecrire(P, Mem_P)$	Fin si	libérer(Ver);
libérer(Ver);	libérer(Ver);	Fin Répéter	écrire $T$ et $P$
Fin Répéter	Fin Répéter		Fin Répéter

- La gestion par les booléennes *go\_pompe*, *go\_chauffage* peut être remplacée par le mécanisme d'évènement (*Attendre*, *Signaler*) :
  - → la tâche Pompe fera *Attendre*(go\_pompe) conjugué avec *Signaler*(go\_pompe) effectué par le Contrôleur.
- Ces booléennes n'ont pas besoin d'un accès en *mutex* car le *contrôleur* y écrit et Pompe (ou Chauffage) lisent.

## I-2 Robot

- Un robot avec les caractéristiques suivants
  - Pas de but particulier : avancer et éviter les obstacles
  - Plusieurs capteurs : infra rouge (IR) sur les 2 côtés, sonar (US) frontal, de contact (Bumper) frontal
  - Les actions sur les servo moteurs : avancer, reculer, tourner à gauche/droite
  - Le comportement par défaut est : avancer
  - Un écran d'affichage de l'état
- Principes : lecture des capteurs

#### **Déclarations:**

Ver : Verrou – cf. TAS les Distances : réel  $\leftarrow$  .. les Drepeaux : bool  $\leftarrow$  faux  $mem\_xx$  : mémoire partagée

mémoire partagée :

si *thread* (ou task ADA) utilisés alors une variable globale si non un *shmem*.

→ Certains langages proposent des variables **protégées** = variable globale

+ Verrou mutex

#### Tâche Controleur:

Répéter toutes les X secondes

 $Commande \leftarrow "avancer"$ 

 $Drapeau \leftarrow faux$ 

Si (Drapeau\_IR) Alors

 $Commande \leftarrow Cmd\_IR$ 

 $Drapeau \leftarrow Drapeau\_IR$ 

Si (Drapeau\_US) Alors

 $Commande \leftarrow Cmd\_US$ 

 $Drapeau \leftarrow Drapeau\_US$ 

Si (Drapeau\_BU) Alors

 $Commande \leftarrow Cmd\_BU$ 

 $Drapeau \leftarrow Drapeau\_BU$ 

Transmettre Commande aux servos

verrouiller(Ver);

 $mem\_Cmd \leftarrow Commande$ 

 $mem\_Flag \leftarrow Drapeau$ 

libérer(Ver);

Fin Répéter

• En général, le contrôleur crée les tâches après sa propre création.

#### Tâche Ecran:

Répéter tou sles A secondes

verrouiller(Ver);

 $C \leftarrow mem\_Cmd$ 

 $F \leftarrow mem\_Flag$ 

libérer(Ver);

écrire C et F

Fin Répéter

#### Tâche IR:

```
Répéter toutes les S secondes lire la valeur Vg sur le capteur gauche lire la valeur Vd sur le capteur droit Convertir_AD(Vg,Dg) Convertir_AD(Vd,Dd) Si Dg < d OU Dd < d Alors Drapeau_IR \leftarrow vrai Si Dg < d ET Dd < d Alors Cmd_IR \leftarrow "reculer" Sinon Si Dg < d Alors Cmd_IR \leftarrow "a gauche" Sinon Cmd_IR \leftarrow "à droite" Sinon Drapeau_IR \leftarrow faux Fin Répéter
```

#### Tâche US:

```
Répéter toutes les K secondes lire la valeur V sur le capteur Convertir_AD(V,D) Si D < d Alors Drapeau_US \leftarrow vrai Cmd_US \leftarrow "reculer" Sinon Drapeau_US \leftarrow faux Fin Répéter
```

#### Tâche Bumper:

```
Répéter toutes les Z secondes (Z petit)

Si (contact=1) Alors

Drapeau_BU \leftarrow vrai

Cmd_BU \leftarrow "reculer"

Sinon Drapeau_BU \leftarrow faux

Fin Répéter
```

**Remarque** sur "Répéter toutes les X milli/micro/nanosecondes" :

Un moyen simple d'implanter ce délai :

```
Next \leftarrow temps actuel (clock)
Répéter
Actions
Next \leftarrow Next + X
delay until next
Fin Répéter

• Si delay non disponible :
Temps \leftarrow temps actuel (clock)
Répéter
```

Répéter Actions  $Next \leftarrow temps actuel (clock)$   $Reste \leftarrow X - (Next - Temps)$  Attendre(Reste) - e.g. usleep/sleep  $Temps \leftarrow Next$  Fin Répéter

 $\rightarrow$  Bien entendu, Reste > 0 sinon, le système n'est pas RT!!

### I-3 Game of Life

Réaliser le jeu suivant dans une version **concurrente** avec les mécanismes de base graphique (*screen* comme dans la course Hippique).

Il s'agit d'une grille (matrice de taille d'au moins 15x15) dont les cases représentent soit un "être" vivant soit rien. L'état d'une case peut être modifié en fonction de son voisinage selon les règles décrites ci-dessous.

- The universe of the Game of Life is an infinite two-dimensional orthogonal grid of square cells, each of which is in one of two possible states, alive or dead.
- Every cell interacts with its eight neighbours, which are the cells that are horizontally, vertically, or diagonally adjacent. At each step in time, the following transitions occur:
  - o Any live cell with fewer than two live neighbours dies, as if caused by under-population.
  - o Any live cell with two or three live neighbours lives on to the next generation.
  - o Any live cell with more than three live neighbours dies, as if by overcrowding.
  - o Any dead cell with exactly three live neighbours becomes a live cell, as if by reproduction.
- The initial pattern constitutes the seed of the system.
- The first generation is created by applying the above rules simultaneously to every cell in the seed-births and deaths occur simultaneously, and the discrete moment at which this happens is sometimes called a tick (in other words, each generation is a pure function of the preceding one).
- The rules continue to be applied repeatedly to create further generations.

ASG, Décembre 2019